

ZENOVA

企业 AI 产品文档

配置 · 使用 · 结果核对

Zenova 用户手册

从首次配置、员工对话与智能体，到安全治理、问题处理和平台维护的完整操作说明。

操作与使用　权限与边界　结果核对

文档版本

2026.10

核对日期

2026 年 10 月 22 日

目录

关于本手册

1. Zenova 概览与配置流程

2. 平台对象和边界

3. 组织、权限与工作空间

4. 配置模型供应商

5. 模型定价与分类

6. 创建模型服务

7. 配置模型服务的可用范围与配额

8. 完成第一次对话

9. 对话、历史与上下文

10. 文件与企业知识

11. 数据连接与查询

12. 文档、表格与报告

13. 创建可复用智能体

14. 智能体、工具与审批

15. 记忆、子智能体与任务委派

16. 外部 IM 工具

17. 配置并发布业务智能体

18. 运行时安全与凭据

19. 成员使用模型

20. 调用方与 API 密钥

21. 调用接口

22. 配置并分发 MCP 服务与 API 服务

23. 外部智能体、技能、插件与外部注册中心

24. 配置敏感数据（PII）检测

25. 配置内容检测与安全围栏

26. 路由策略与流量保护

27. 网关扩展与开放 API

28. 用量与成本

29. 可观测入口、数据来源与权限边界

30. 网关请求、会话与根因定位

31. 问题诊断与处理

32. 告警、通知、留存、导出与操作审计

33. 平台运行与日常维护

34. 常用配置的维护与变更

35. 分阶段上线

36. 上线检查、稳定运行与管理交接

37. 联系支持所需信息

附录 A. 角色与入口速查

附录 B. 常用任务索引

附录 C. 错误码与处理建议

附录 D. 能力说明

> 版本说明：本手册对应 2026.10 版本，内容按 2026-10-22 主线代码逐章核对。界面截图取自运行环境，截图中的对象名称与数值仅用于展示界面。实际可见的菜单与功能取决于交付版本、许可证包含的模块和账号权限。

> 本版按 2026.10 主线代码逐章核对，截图取自运行环境。正式操作前，以所在环境显示的菜单、配置与状态为准。

关于本手册

适用范围

本手册适用于 Zenova 2026.10 版本，面向以下读者：

读者	主要阅读章节
平台管理员（首次配置与日常运营）	第 1～7 章、第 17 章、第 19～28 章、第 32～36 章
员工（对话、文件与智能体）	第 8～16 章
业务智能体负责人	第 13～18 章
安全与合规人员	第 3 章、第 18 章、第 24～26 章、第 32 章
运维人员	第 29～34 章、第 36～37 章
应用开发者	第 19～21 章

实际可见的菜单与功能取决于交付版本、许可证包含的模块和账号权限。

阅读约定

- 菜单路径用「›」分隔，例如「管理后台 › 流量 › 流量规则」。
- 界面上的按钮、字段、选项名称用「」标出；接口路径、请求头、错误码和配置示例用代码格式。
- 示例中的 `<网关地址>`、`<YOUR_API_KEY>` 等为占位符，请替换为实际值；模型服务、部门等名称均为示例。
- 「注意」用于提示生效时机、影响范围与容易误解之处；每章末尾的「能力说明」列出产品不提供的能力与可用的替代做法。

截图说明

本手册截图取自运行环境，截图中的组织名、对象名与数值仅用于展示界面，与您的环境无关。截图左上角与部分页面显示的品牌名称为该环境的品牌设置，您的环境显示的是贵单位配置的品牌名称。

1. Zenova 概览与配置流程

本章内容：本章面向首次接触 Zenova 的租户管理员和试点负责人，说明 Zenova 解决什么问题、员工和管理员分别从哪些入口使用它、Zenova 在模型网关之上多出了哪些员工侧与智能体能力。随后给出两条完整路线：管理员的首次配置路线（接入上游、创建模型服务、分发、设置默认模型、建立工作空间、打通对话与 API 调用），以及员工的上手路线。读完本章，管理员可以让第一位员工在对话中用上智能体、用自己的 API 密钥调用模型，并在管理后台查到这些调用。

1.1 产品定位

Zenova 是部署在企业内部的员工 AI 工作平台。它由两部分能力组成：

- 模型与工具网关：企业的业务系统、开发工具、外部智能体和 Zenova 自己的智能体，都通过同一个网关调用模型与工具。网关负责统一入口、凭据托管、授权、流量治理和调用追溯。
- 员工工作台与智能体：员工在工作台里与智能体对话，使用企业知识库、文件、应用与技能，让智能体调用工具完成任务；管理员把模型、工具、知识和智能体模板按部门、职能组或工作空间分发给员工。


网关在中间承担四件事：

作用	具体内容
统一入口	对调用方提供 OpenAI、Anthropic 等标准协议的统一接入地址；调用方换协议、换模型不改应用代码
凭据托管与授权	上游厂商的密钥只保存在平台中，调用方持有平台签发的 API 密钥；谁能用哪些模型，由部门、职能组、成员、工作空间的授权范围决定
流量治理	按条件匹配请求并执行路由、拒绝、限额、内容检测等动作，规则集中维护，不必在上游或客户端分别实现
可追溯	每一次调用的发起人、凭据、模型、Token、耗时与命中规则可查，配置变更进入操作审计


平台在逻辑上分为三层：

- 控制面提供工作台与管理后台，保存组织、模型、规则、智能体等配置，并把配置下发到网关节点。
- 网关数据面接收模型与工具调用，在网关上完成认证、按规则处理，再转发给上游。调用记录由数据面产生，回传到控制台。
- 智能体运行时执行员工交给智能体的任务：组织上下文、通过网关调用模型、调用工具、在需要时请求审批，并产出可核对的结果。智能体发出的模型调用同样经过网关，因此与业务系统的调用使用同一套授权、规则和记录。

在「管理后台 › 观测中心 › 运行总览」中可以看到全公司的运行指标：总消耗费用、总 Token、网关耗时 P95、网关实时并发，以及模型调用交付成功率及其失败构成（平台配置拒绝、上游故障、调用方取消、传输中断、未归类）。这些数字来自真实的网关调用，不是估算值。



组件自身的运行状态在 /platform-status 平台状态页查看。页面按组件列出探活时间线，社区版部署默认包含 PostgreSQL、SpiceDB、容器运行时、IDP、模型网关、ClickHouse、对象存储七项。时间线用于判断某个依赖是否在观察窗口内出现过中断，与业务指标相互独立。



注意：交付成功率的分母包含被平台规则拒绝的请求。做容量评估时，先看失败构成，再判断是上游不稳定还是策略配置不符合预期。

1.2 使用面与入口


Zenova 有两个使用面：员工日常使用的工作台，以及管理人员使用的管理后台。两者用同一个账号登录，看的是同一批对象，只是姿态不同。

使用面	进入方式	主要用途	使用者
工作台	登录后默认进入（普通成员）	与智能体对话；浏览能力中心并获取模型、MCP、API 的使用凭据；查看本人用量与调用日志；维护个人账号安全	全体员工、业务系统接入人员
管理后台	右上角账号菜单 › 「管理控制台」；租户管理员登录后默认进入	组织与权限、模型接入、能力分发、智能体模板与运营、护栏与流量规则、观测、审计与系统设置	租户管理员及各管理角色
平台管理后台	平台管理员账号登录后进入	租户管理、网关与网络、系统更新、备份与恢复、部署配置、平台账号	平台管理员

登录后落地页：普通成员登录后进入工作台「首页」；租户管理员与平台账号登录后进入管理后台。管理后台侧栏顶部的「返回工作台」回到工作台。

1.2.1 工作台顶栏

工作台顶部是一行一级入口，左上角是工作空间切换器，右上角是搜索（`Ctrl+K` / `⌘K`）与账号菜单。



一级入口	内容	详见
首页	个人用量、调用日志、本人可用的模型服务与 API 密钥、个人凭据、通知、个人设置	本节 1.2.2
模型、MCP、API、知识库、技能、插件、A2A	能力中心：管理员已发布并分发的各类能力目录。员工在这里查看详情、获取 API 密钥或连接配置、安装技能与插件	第 19 章、第 22 章、第 23 章、第 10 章
洞察	个人视角的 AI 使用观测：总览、会话、诊断、最佳实践、我的客户端	第 29 章
智能体	员工与智能体协作的主入口：新对话、知识库、提示词、应用市场、技能广场、智能体、文件	本节 1.2.3

能力中心的目录页在未登录时也可以浏览已公开发布的内容；能否使用由分发范围决定，登录后才会显示「获取 API 密钥」等操作。

工作空间切换器：员工可能属于多个工作空间（含自己的「个人空间」）。切换工作空间后，「智能体」入口下的对话、智能体、文件等内容随之切换。切换器菜单中还有「工作空间设置」和「创建工作空间」，见第 3.10 节。

1.2.2 首页

「首页」左侧分组如下：

分组	分区
用量	使用情况、模型用量、调用日志
模型与凭据	模型服务、API keys、凭据管理（个人）
我的	通知
个人设置	个人资料、偏好设置、账户安全、IM 工具、渠道绑定、我的组织、访问密钥

「使用情况」显示问候语、近 30 天的调用指标与一年的活跃热力图；「调用日志」逐条列出本人的模型调用；「API keys」列出本人创建的密钥；「账户安全」用于修改密码、绑定两步验证与通行密钥（第 3.8 节）；「IM 工具」「渠道绑定」用于把智能体接入钉钉、飞书、企业微信等 IM 工具（第 16 章）。

1.2.3 智能体入口


顶栏「智能体」进入员工与智能体协作的区域，左侧固定七项：

侧栏项	用途	详见
新对话	选择智能体发起对话；输入 `@` 使用已连接的应用或提及文件，输入 `/` 指定技能	第 8 章、第 9 章
知识库	当前工作空间可用的知识库，上传与检索文档	第 10 章
提示词	个人与团队常用的提示词，可在对话中复用	第 9 章
应用市场	为智能体安装 MCP 应用	第 14 章
技能广场	为智能体安装技能	第 14 章
智能体	当前工作空间的智能体列表，「添加智能体」新建	第 13 章
文件	文件空间，存放上传的资料和智能体生成的产物	第 10 章、第 12 章

侧栏下方是会话列表。当前工作空间还没有智能体时，「新对话」页提示「当前工作空间还没有智能体，创建一个开始对话吧」。

1.2.4 管理后台

管理后台的侧栏按职责分组。租户管理后台的分组为：观测中心、模型、能力、智能体、组织与权限、护栏、流量、运行与排障、审计与合规、系统设置。其中「智能体」分组（角色模板、频道管理、智能体运营）是 Zenova 在网关之上增加的管理面。



分组	菜单
观测中心	运行总览、使用洞察
模型	模型供应商、模型服务
能力	MCP 服务、API 服务、A2A、外部注册中心、技能、插件、知识库管理
智能体	角色模板、频道管理、智能体运营
组织与权限	SSO 配置、成员与部门、角色管理、职能组、工作空间
护栏	护栏规则（含「威胁情报」页签）、审批中心
流量	流量规则、标签、网关扩展
运行与排障	告警规则、SMTP 配置
审计与合规	操作审计、报表导出
系统设置	通知横幅、全局设置（页签：常规、品牌与外观、账号与会话安全、数据留存、授权许可，按职责分别显示）

「网关域名接入」不在侧栏中：在「运行总览 › 会话」打开一场会话，会话详情的网关提示条显示「本会话没有经过网关的请求。……」时，点提示条上的「查看接入方式」进入。

平台管理后台另有租户、网关与网络、平台账号与登录、系统维护等分组（平台侧「全局设置」位于「平台账号与登录」，只有「账号与会话安全」页签），见第 2.6 节与第 33 章。

1.3 Zenova 比纯网关多出的能力

只部署模型网关时，员工侧只有能力中心、首页和提示词；Zenova 在此之上提供以下员工侧与智能体能力。网关与治理部分（模型、MCP、API、护栏、流量、观测）两者一致。

能力	员工侧入口	管理侧入口	详见
与智能体对话	智能体 › 新对话	全局设置 › 默认模型「新建智能体的对话模型」	第 8 章、第 9 章
创建与共享智能体	智能体 › 智能体 ›「添加智能体」；分享智能体	智能体 › 角色模板	第 13 章、第 17 章
工具、技能与审批	智能体 › 应用市场、技能广场；对话中的工具审批	能力 › MCP 服务、技能、插件；护栏 › 审批中心	第 14 章
知识库与文件	智能体 › 知识库、文件；能力中心 › 知识库	能力 › 知识库管理	第 10 章
文档、表格与报告产出	对话中生成并在文件空间预览、下载	—	第 12 章
记忆与子智能体	智能体详情	—	第 15 章
外部 IM 接入	首页 › IM 工具、渠道绑定	智能体 › 频道管理	第 16 章
工作空间协作边界	工作空间切换器、工作空间设置	组织与权限 › 工作空间（含智能体、资源上限页签）	第 3 章
智能体运营	—	智能体 › 智能体运营	第 17 章
运行时安全与凭据	首页 › 凭据管理（个人）；工作空间设置 › 授权凭据	护栏、网关与网络	第 18 章

这些能力共用网关：智能体的每一次模型调用都按调用人的授权、模型服务的配额和流量规则处理，记入用量与请求记录。因此「谁能用哪个模型」只需要在模型服务的可用范围里配置一次，对话、智能体和 API 调用同时生效。

1.4 管理角色与菜单可见性

管理角色

管理权限按职责划分，不按页面逐个勾选：

角色	职责
租户管理员（租户属主）	本租户全部配置，包含角色指定
系统管理员	管理配置与装配，不触及凭据与审计
安全管理员	管理凭据与安全策略

角色	职责
审计员	管理审计日志与留存
运营	值班运营：配额、观测、告警静默
财务	只读：总览费用卡片，请求与会话列表的费用与导出
只读审计	只读：请求与会话明细与导出


系统管理员、安全管理员、审计员三者互斥，同一账号只能持有其中一个，用于满足三员分立要求；运营、财务、只读审计可以与其他角色叠加。角色的授予与互斥规则见第 3.5 节。

工作空间另有自己的角色（管理员、编辑者、查看者），只决定在该工作空间内能做什么，与上表的管理角色相互独立：成为工作空间管理员不会获得管理后台权限，持有管理角色也不会自动加入某个工作空间（第 3.10 节）。

菜单可见性

看不到某个菜单时，按以下顺序核对三件事：

1. 管理范围：租户管理后台与平台管理后台是两级。租户管理员只能看到本租户的菜单；在租户管理后台的地址栏直接输入平台页面（例如 `/admin/tenants`）会被送回「运行总览」，相应的平台接口返回 `403`。两级边界见第 2.6 节。
2. 角色：角色决定能进入哪些管理页面。例如系统管理员的侧栏不含 SSO 配置、角色管理、护栏与审计，「全局设置」中也不显示「账号与会话安全」「数据留存」页签。
3. 许可模块：许可证未包含某个模块时，对应菜单与工作台入口不显示，相关接口拒绝访问（第 2.7 节）。例如未授予智能体相关模块时，顶栏不出现「智能体」。



1.5 管理员首次配置路线

首次配置的目标是：一位员工能在对话中使用智能体，也能用自己的 API 密钥成功调用模型，并且管理员能在管理后台查到这些调用。

步骤	执行人	入口	完成标志
1. 建立组织	租户管理员或系统管理员	管理后台 › 组织与权限	试点部门与成员已存在，成员可以登录
2. 接入上游模型来源	租户管理员或系统管理员	管理后台 › 模型 › 模型供应商	供应商可用，模型列表中能看到要使用的模型
3. 创建模型服务	租户管理员或系统管理员	管理后台 › 模型 › 模型服务	「试跑」返回回复，并显示耗时与 Token
4. 分发给成员	租户管理员或系统管理员	模型服务详情 › 可用范围与配额	可用范围列表出现目标成员、部门、职能组或工作空间
5. 设置默认模型	租户管理员	管理后台 › 系统设置 › 全局设置 ›「常规」页签 › 默认模型	「新建智能体的对话模型」状态为「正常」
6. 建立试点工作空间	租户管理员或系统管理员	管理后台 › 组织与权限 › 工作空间	工作空间「成员」页签出现试点成员，「模型服务」页签出现已分发的服务
7. 员工完成第一次对话	员工本人	工作台 › 智能体	智能体返回回复

步骤	执行人	入口	完成标志
8. 员工获取 API 密钥并调用	员工或业务系统	能力中心 › 模型 › 模型详情 › 获取 API 密钥	返回 HTTP 200 与模型回复
9. 查看调用记录	管理员 / 员工	管理后台 › 运行总览 › 请求；员工在首页 › 调用日志	能查到这些调用及其发起人、凭据与用量

开始前确认：已用管理员账号登录管理后台；已准备好上游模型厂商的地址与账号密钥，或本地推理服务的地址。

步骤 1：建立组织

在「管理后台 › 组织与权限 › 成员与部门」中新建试点部门并添加成员，或先接入 SSO 与通讯录同步。组织先于能力配置，后续可以按部门或职能组整体授权。操作见第 3 章。

步骤 2：接入上游模型来源

在「管理后台 › 模型 › 模型供应商」中添加上游。供应商对象保存请求地址、请求格式与账号密钥，是平台连接一个上游来源的唯一方式。内置供应商目录覆盖主流公有云、聚合平台与本地部署的推理服务；接入本地服务时按部署类型选择对应的请求格式。


你会看到：保存后供应商出现在列表中，展开可以看到它提供的模型；只有在这里启用的模型，才会出现在后续创建模型服务时的模型选择中。

字段含义、连接测试与定价见第 4 章、第 5 章。

步骤 3：创建模型服务


模型服务是面向员工与业务系统的「产品」：管理员把上游模型封装成按业务用途命名的服务，授权与配额都挂在服务上，员工不需要知道背后的供应商是谁。智能体选用的也是模型服务。

1. 进入「管理后台 › 模型 › 模型服务」，点「添加模型服务」。
2. 填写「模型服务名称」和「描述信息」。名称按用途取，例如「通用对话」「低价批处理」；描述里建议写明适用任务与成本等级，员工在能力中心会看到这段文字。
3. 点「添加模型」，选择要纳入服务的模型。一个服务可以有多个模型，排在列表第 1 位的是主模型。
4. 需要调整顺序时，拖动模型行左侧的拖拽把手。排在第 1 位的模型会成为「试跑」页签的默认选中项，也是未指定模型时的首选。
5. 点「保存模型服务」。



保存后自动跳到详情页的「试跑」页签。详情页共五个页签：基本信息、试跑、可用范围与配额、调用情况、操作审计。

你会看到：试跑时先显示进度条，随后返回完整回复；回复下方显示本次执行摘要，包括结果状态、首字耗时、总耗时、Token 数与费用查询入口。



注意


- 同一个上游模型可以出现在多个服务中；按用途拆成多个服务，便于分别设置可用范围、配额与计价。
- 推理型模型的输出长度由 max_tokens 约束。把 max_tokens 设得过小时，推理过程会先耗尽额度，正文返回为空、结束原因为长度截断，这属于上游的正常表现。试跑时不要设置过小的上限。

步骤 4：分发给成员（设置可用范围）


新建的模型服务默认没有可用范围，任何人都不能使用，智能体也选不到它。

操作步骤

1. 打开服务详情，切到「可用范围与配额」页签，点「编辑可用范围」。
2. 在弹窗左侧下拉中切换授权对象类型：所有用户、部门、职能组、工作空间，或按成员逐一勾选。勾选后右侧列出已选对象。
3. 点「下一步」，进入「配置目标有效期」。保留「长期有效」，或选择固定的天数与自定义起止时间。
4. 点「保存」。



你会看到：保存后可用范围表按对象逐行列出，包含范围名称与类型。



注意


- 授权后，范围内的员工才能在能力中心看到该服务，并在「获取 API 密钥」的归属下拉中选到它；授权给工作空间时，该服务出现在工作空间的「模型服务」页签，工作空间内的智能体可以选用它。

- 把员工移出可用范围后，员工侧不再看到该服务，其原有密钥对该服务的调用随后转为被拒绝（返回 `401 invalid_api_key`）。授权变更下发到网关需要一定时间，撤权后如需确认已生效，按第 3.9 节核对。
- 配额、预算与服务级限流在同一页签设置，见第 7 章。

步骤 5：设置默认模型

员工新建智能体时默认使用哪个模型、知识库用哪个模型做嵌入，由全局默认模型决定。

1. 进入「管理后台 › 系统设置 › 全局设置」，在「默认模型」区域点「编辑」。
2. 至少为「新建智能体的对话模型」选择一个「模型服务 · 模型」。计划使用知识库时，同时设置「知识库嵌入」。
3. 点「保存」。



你会看到：对应行的「状态」显示「正常」或「已生效」。

注意：「新建智能体的对话模型」属于用户直接使用的功能，员工还需要在所选模型服务的可用范围内才能用上它。全部十项功能的含义见第 5.10 节。

步骤 6：建立试点工作空间

工作空间是员工协作和智能体的边界：同一工作空间的成员共享该空间内的智能体、知识库与文件。每位员工另有一个只属于自己的「个人空间」。

1. 进入「管理后台 › 组织与权限 › 工作空间」，点「新建工作空间」，填写名称与描述。
2. 创建后进入详情，在「成员」页签点「邀请」，把试点成员或部门加入，并选择工作空间角色。

3. 在「模型服务」页签核对已分发给该工作空间的模型服务。这里只读，增减服务在模型服务的「可用范围」中完成（步骤 4）。

详情页的六个页签（基本信息、模型服务、成员、智能体、操作日志、资源上限）见第 3.10 节。

步骤 7：员工完成第一次对话


1. 员工登录工作台，在左上角切换到试点工作空间。
2. 点顶栏「智能体」，在「智能体」页点「添加智能体」，按「选择起点 › 身份与模型 › 技能与应用」三步完成；也可以直接用管理员已共享到工作空间的智能体。
3. 回到「新对话」，在输入框中输入任务并发送。

你会看到：智能体流式返回回复；需要调用工具时，按审批模式请求确认。对话与智能体的完整用法见第 8 章、第 13 章。

步骤 8：员工获取 API 密钥并调用

API 密钥由员工本人创建，每把密钥绑定一个模型服务，供业务系统或开发工具直接调用模型。


1. 员工点顶栏「模型」进入模型目录，用搜索框、厂商或分类找到要用的模型，打开详情。
2. 点「获取 API 密钥」。
3. 在「API 密钥归属」中选择归属于哪个授权对象。下拉只列出本人在可用范围内的服务，形如「个人专属 · 通用对话」或「研发中心 · 部门 · 通用对话」。「指定 API 密钥（可选）」留空时由系统生成。
4. 选择挂靠的客户端，或新建一个客户端。客户端用于在用量与请求记录中区分调用来源。
5. 点「创建」。



模型详情的「首次调用 API」页签给出本平台的接入地址与各协议的示例代码，可直接复制。以 OpenAI 兼容协议为例：

```
curl https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/openai/v1/chat/completions \
 -H "Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
  "model": "<模型名>",
  "messages": [{"role": "user", "content": "用一句话介绍你自己。"}]
 }'
```

使用 OpenAI SDK 时只需改两处：`base_url` 设为 `https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/openai/v1`，`api_key` 设为本人的 API 密钥。



你会看到

- 密钥出现在「首页 › API keys」中，状态为「正常」；管理员在「管理后台 › 模型服务 › API 密钥管理」中能看到同一把密钥的归属、调用方、计费对象与状态。
- 对话补全返回标准的 `chat.completion` 结构；成功的响应头带链路 ID（`x-trace-id`），用于在控制台定位这次调用。


注意


- 接入地址以模型详情「首次调用 API」页签显示的为准；根路径 `/v1/...` 不是网关入口。
- 旧版补全接口（`completions`）对多数模型服务不适用，请求在网关侧即被拒绝，返回 `400 MODEL_ENDPOINT_UNSUPPORTED`，不计费。请改用对话补全或 Responses 接口。
- 密钥按掩码显示，请复制后妥善保存。不要在多人或多个系统之间共用同一把密钥。接口细节与错误码见第 20 章、第 21 章和附录 C。

步骤 9：查看调用记录

管理员查看

1. 进入「管理后台 › 运行总览」，切到「请求」页签。
2. 用搜索框或筛选条件收敛列表：可按模型名、发起人、结果、时间范围筛选。
3. 点击记录打开详情，在「概要」「请求」「路由与改写」三个页签中核对发起人与凭据、请求与响应体积、耗时分解，以及本次命中的流量规则。






你会看到

- 员工在对话中产生的模型调用与 API 调用同样出现在列表中，发起人都是该员工。
- 成功的调用显示为「已完成」，并给出端到端耗时与上游耗时。

- 被网关拒绝的请求同样会记录一行，结果为「失败」并标注 HTTP 状态码；在网关侧就被拒绝的请求耗时为 0、计费为 0，其「路由与改写」中会说明本次没有上游尝试。



员工查看：员工在「首页 › 调用日志」中按时间逐条查看本人的调用，包括目标服务、状态、Token、耗时与费用；「首页 › 使用情况」「模型用量」给出汇总。

注意：按链路 ID 检索若未命中，改用模型名加时间范围收敛列表，再按时间定位。

1.6 员工上手路线

员工第一次使用 Zenova，按以下顺序熟悉即可：

顺序	做什么	入口	详见
1	登录并修改初始密码，绑定两步验证或通行密钥	首页 › 账户安全	第 3.6 节、第 3.8 节
2	确认所在工作空间；需要时切换到团队工作空间	左上角工作空间切换器	第 3.10 节
3	发起第一次对话	智能体 › 新对话	第 8 章
4	创建自己的智能体，或使用团队共享的智能体	智能体 › 智能体 ›「添加智能体」	第 13 章
5	把资料放进知识库或文件空间，在对话中引用	智能体 › 知识库、文件	第 10 章

顺序	做什么	入口	详见
6	为智能体安装应用与技能	智能体 › 应用市场、技能广场	第 14 章
7	需要在业务系统或开发工具中调用模型时，获取 API 密钥	能力中心 › 模型 › 获取 API 密钥	第 19 章、第 20 章
8	查看本人用量与调用日志	首页 › 使用情况、调用日志	第 28 章
9	把智能体接入常用 IM 工具	首页 › IM 工具、渠道绑定	第 16 章

注意：员工在能力中心看到的模型、MCP、API、知识库与技能，都是管理员已发布并分发给本人（或本人所在部门、职能组、工作空间）的内容。卡片上显示「需要管理员分发」时，表示该能力已公开但尚未分发给本人，请联系管理员。

1.7 后续配置顺序

首次对话与调用打通后，建议按以下顺序完善配置，再逐步扩大使用范围：

1. 组织与身份：接入 SSO 与通讯录同步，按职能组组织跨部门团队，指定系统管理员、安全管理员、审计员，设置会话与密码策略，规划工作空间（第 3 章）。
2. 模型完善：补充上游账号与定价，按用途拆分模型服务，设置配额与预算（第 4 章至第 7 章）。
3. 能力接入：接入 MCP 服务、API 服务、技能与知识库，设置可用范围（第 10 章、第 22 章、第 23 章）。
4. 智能体：维护角色模板，建立代表性的业务智能体，确定工具审批方式与 IM 接入（第 13 章至第 17 章）。
5. 流量与安全：配置敏感数据检测、内容检测与流量规则，保存前用规则预览核对命中顺序；核对运行时安全与凭据（第 18 章、第 24 章至第 26 章）。
6. 告警与审计：配置通知渠道与告警规则，确认日志留存与操作审计符合合规要求（第 32 章）。
7. 分阶段上线：先在试点部门完成正常调用、拒绝、额度耗尽、工具审批与异常输入的验证，再推广（第 35 章、第 36 章）。

1.8 配置完成标准

- 员工能在试点工作空间中与智能体完成对话，需要审批的工具调用能正确请求确认。
- 员工能在能力中心看到获授权的模型服务，用本人密钥调用成功；可用范围以外的账号看不到该服务，调用被拒绝。
- 模型服务的「试跑」返回完整回复，并显示首字耗时、总耗时与 Token；「新建智能体的对话模型」状态正常。
- 管理员能在「运行总览 › 请求」中找到试点员工的对话调用与 API 调用，发起人、凭据与用量正确；员工能在「首页 › 调用日志」看到同样的调用。
- 把员工移出可用范围后，员工侧的服务消失，旧密钥的调用转为被拒绝，且能在「运行总览 › 请求」中查到这些被拒绝的请求。
- 系统管理员、安全管理员、审计员由不同人员担任，配置变更能在操作审计中查到操作人与时间。
- 告警接收人、备份恢复责任人与技术支持联系人已经明确。

能力说明


不提供的能力	替代做法
模型列表接口只返回当前密钥可调用的模型	以「API 密钥归属」所选服务的模型为准；调用范围外的模型返回 `404 model_not_found`（1.5 步骤 8、第 21 章）
旧版文本补全接口（`completions`）普遍可用	改用对话补全或 Responses 接口；旧接口在网关侧即被拒绝，不计费（1.5 步骤 8）
在工作空间详情中直接添加模型服务	在模型服务的「可用范围」中选择「工作空间」授权，工作空间「模型服务」页签随之显示（1.5 步骤 4、步骤 6）
租户管理员自助开通租户、查看其他租户	平台级操作由平台管理员在平台管理后台完成（第 2.6 节）
开发、测试、生产多套环境在同一部署内隔离	按环境各部署一套，各自导入许可证与配置（第 2.7 节）
按链路 ID 之外的自定义维度检索调用记录	用模型名、发起人、结果与时间范围组合筛选（1.5 步骤 9）

2. 平台对象和边界

本章内容：本章面向租户管理员、安全管理员与平台管理员，说明 Zenova 上有哪几类配置对象、它们如何彼此关联，以及一次员工对话或一次 API 调用会依次经过哪些对象；同时说明工作空间与智能体这两类 Zenova 特有对象的边界、租户管理后台与平台管理后台各管哪些事、租户之间如何隔离，以及许可模块如何决定功能可用。读完本章，管理员能判断一项需求该在哪个菜单配置、由谁负责、会影响哪些调用，也能解释「为什么我看不到某个菜单」。

2.1 对象关系总览

Zenova 的对象可以按「一次调用的路径」串起来理解。员工在对话中使用智能体，和业务系统用 API 密钥直接调用模型，走的是同一条网关路径，只是入口不同：



MCP 服务、API 服务等能力接入对象走同一条网关路径：智能体调用工具、外部客户端连接 MCP 服务时，网关同样完成认证、按流量规则处理，并记录调用。区别只在于上游是工具服务而不是模型。

几条需要记住的关系：

- 授权有两个动作：把模型放进服务，把人放进可用范围。一把 API 密钥只属于一个模型服务，能调哪些模型由服务包含的模型决定，能不能调由持有人是否仍在可用范围内决定。智能体选用模型服务时同理：工作空间或员工不在该服务的可用范围内，智能体就选不到、也调不通。
- 上游凭据只存在于模型供应商中。调用方持有的是平台签发的 API 密钥，智能体的调用以发起对话的员工身份发出；转发时由网关换成平台托管的上游凭据，调用方全程不接触上游密钥。
- 流量规则作用于调用，不属于某个服务。规则按条件（调用方、具体能力、调用类型、MCP 方法、工具名等）匹配经过网关的请求，按顺序评估；规则里写的是条件与动作，不改变对象本身的配置。
- 角色、可用范围与工作空间角色解决三类问题。管理角色决定一个人能进哪些管理页面；可用范围决定一个人、一个部门或一个工作空间能用哪些模型服务、哪些工具；工作空间角色决定一个人在某个工作空间内能管理什么。三者可以叠加，但不能互相替代。


2.2 模型接入对象


对象	是什么	入口	配置要点
模型供应商	平台连接一个上游来源的方式，保存请求地址、请求格式与账号密钥	管理后台 › 模型 › 模型供应商	先通过连接测试再被引用；一个供应商可维护多个账号
模型	供应商下启用的具体模型，带定价、分类与能力用途	模型供应商详情；模型服务的模型选择	只有启用的模型才能加入模型服务
模型服务	面向员工、智能体与业务系统的一组有序模型，第 1 位是主模型	管理后台 › 模型 › 模型服务	按用途命名；可用范围、配额、限流都挂在服务上

对象	是什么	入口	配置要点
可用范围	服务的授权对象与有效期	模型服务详情 › 可用范围与配额	未设置可用范围的服务任何人都不能使用
默认模型	平台内置功能使用的模型服务与模型，例如新建智能体的对话模型、知识库嵌入	管理后台 › 系统设置 › 全局设置 ›「常规」页签 › 默认模型	用户直接使用的功能，调用人还需在该服务的可用范围内（第 5.10 节）
API 密钥	调用模型服务的凭据，绑定一个服务与一个客户端	员工：能力中心 › 模型 › 获取 API 密钥；管理员：模型服务 › API 密钥管理	一人一应用一把；管理员可检索、禁用
客户端	密钥挂靠的调用来源，用于在用量与请求记录中区分来源	创建密钥时选择或新建；员工在「洞察 › 我的客户端」查看	一个客户端可以挂多把密钥

上表是首次配置时绕不开的最小集合，第 4 章至第 7 章、第 19 章、第 20 章分别展开。

删除对象时的引用关系：模型供应商、模型服务和流量规则之间存在引用。删除模型服务时会弹出确认框，确认后不可撤销；被流量规则引用的供应商不允许直接删除，需要先在规则中去掉引用。删除前请先确认没有仍在使用的密钥或智能体挂在上面。






注意：删除确认框不一定列出全部引用关系（例如某个供应商被几个模型服务引用、某个模型服务被几个智能体选用）。删除前请在「模型服务」列表与工作空间「智能体」页签中核对，避免误删后相关服务与智能体不可用。删除不可撤销。

2.3 能力接入对象

与模型对象并列的是能力接入对象。它们把模型之外的资源（工具、接口、知识、技能）接入平台，并对员工和智能体分发。以 MCP 服务为例，一个 MCP 服务至少包含以下几部分：

组成部分	说明	维护位置
工具清单	上游 MCP 服务声明的工具，可来自 OpenAPI 导入或直接对接	MCP 服务详情
可用范围	哪些成员、部门或职能组能看到并连接本服务	MCP 服务详情
连接凭据	员工获取连接配置后用于调用本服务的令牌	能力中心 › MCP › 服务详情
调用情况	每次工具调用的发起人、工具名、结果与失败原因	MCP 服务详情 › 调用情况
工具级权限	同一服务内按工具区分谁能调用，以流量规则表达	管理后台 › 流量 › 流量规则

工具级权限是「能力接入」与「角色」最容易混淆的一点：角色管理页只控制管理菜单，MCP 工具的调用权限在「流量规则」中按「具体能力 + 调用方 + 工具名」配置，不在角色里勾选。规则的动作选择「拒绝本次调用」即可收窄权限，例如只允许某个成员调用查询类工具、拒绝写类工具。智能体代员工调用工具时，调用方就是该员工，同一条规则同样生效。



你会看到：被规则拒绝的工具调用出现在「调用情况」中，结果为失败，并给出原因代码，而不是笼统的「未归类」。这便于区分「规则拒绝」与「工具本身报错」。

注意：可用范围决定「能不能连上这个服务」，流量规则决定「连上之后能调哪些工具」。两者都配置时，员工看到的服务不变，但被拒绝的工具会返回拒绝结果与原因。

其他能力接入类型的对象形态与 MCP 服务一致：一个接入对象、一份可用范围、一套凭据、一份调用记录，配置入口在「管理后台 › 能力」下对应的菜单。

能力类型	管理入口	员工侧出现位置	详见
MCP 服务	能力 › MCP 服务	能力中心 › MCP；智能体 › 应用市场	第 22 章、第 14 章
API 服务	能力 › API 服务	能力中心 › API	第 22 章
A2A 外部智能体	能力 › A2A、外部注册中心	能力中心 › A2A	第 23 章
技能	能力 › 技能	能力中心 › 技能；智能体 › 技能广场	第 23 章、第 14 章
插件	能力 › 插件	能力中心 › 插件	第 23 章
知识库	能力 › 知识库管理	能力中心 › 知识库；智能体 › 知识库	第 10 章

2.4 员工侧与智能体对象

以下对象只在 Zenova 中存在，承载员工的日常协作。

对象	是什么	入口	配置要点
工作空间	团队协作和智能体的边界；同一工作空间的成员共享其中的智能体、知识库与文件	管理后台 › 组织与权限 › 工作空间；工作台左上角切换器	按团队、项目或数据边界划分；每位员工另有「个人空间」
工作空间角色	管理员、编辑者、查看者，决定在该工作空间内能做什么	工作空间详情 › 成员	授权给部门时不能授予管理员角色（第 3.10 节）
智能体	带身份、模型服务、技能与应用的可复用助手	工作台 › 智能体 › 智能体	一项稳定任务对应一个智能体；可设为私有或工作空间共享
角色模板	新建智能体时「选择起点」一步提供的模板，预置身份、MCP 应用与技能	管理后台 › 智能体 › 角色模板	可设置在向导中对谁可见
对话	员工与某个智能体的一次会话，含消息、工具调用与产出文件	工作台 › 智能体 › 新对话、会话列表	对话中的模型调用记入请求记录，发起人为该员工
文件空间	员工上传的资料与智能体生成的产物	工作台 › 智能体 › 文件	按工作空间隔离
频道	把智能体接入钉钉、飞书、企业微信等 IM 工具的通道	管理后台 › 智能体 › 频道管理；员工在首页 › IM 工具、渠道绑定	默认启用的频道对全体成员可用，其余频道须先开启可用性再分发
授权凭据	智能体访问外部系统时使用的凭据，分个人凭据与工作空间共享凭据	首页 › 凭据管理（个人）；工作空间设置 › 授权凭据	凭据只在凭据字段中填写，不要写进对话（第 18 章）

智能体与网关的关系：智能体本身不持有模型供应商的密钥。它选用的是模型服务，每次调用都以发起对话的员工身份经过网关，因此：

- 员工不在模型服务的可用范围内，智能体的模型调用会被拒绝；
- 模型服务的配额、流量规则、敏感数据检测与内容检测对智能体的调用同样生效；
- 智能体的调用出现在「运行总览 › 请求」中，与员工的 API 调用并列，可按发起人筛选。

工作空间与可用范围的关系：工作空间不单独维护模型清单。管理员在模型服务的「可用范围」中把服务授权给某个工作空间后，该服务出现在工作空间详情的「模型服务」页签，工作空间内的智能体可以选用它。

2.5 流量与安全对象

对象	是什么	入口
流量规则	按条件匹配请求并执行动作：路由到指定目标、拒绝本次调用、限额、内容检测等	管理后台 › 流量 › 流量规则

对象	是什么	入口
标签	贴在调用方或模型上的业务分类，供规则匹配与统计使用	管理后台 › 流量 › 标签
规则预览（确认变更）	保存规则前显示的变更预览与命中顺序	流量规则编辑页 › 确认变更
护栏规则	内容检测与敏感数据识别的依据，由流量规则中的检测动作引用	管理后台 › 护栏 › 护栏规则
恶意库	本租户接入的恶意域名与 IP 名单，由流量规则中的恶意来源检查引用；不开启检查时不生效	管理后台 › 护栏 › 护栏规则 › 威胁情报
审批中心	密钥申请、重要配置变更的审批单	管理后台 › 护栏 › 审批中心

标签的适用范围只有「调用方」与「模型」两类：标签可以标在调用方上，也可以标在模型上，供规则按标签匹配、按标签归集用量。



规则保存前先预览：流量规则保存时会弹出「确认变更」，展示这次改动的字段差异与命中顺序。在预览中确认调用方显示为具体的人、规则名称保留原值后，再执行确认。命中顺序决定了规则的实际效果——排在前面的规则先匹配，命中「结束匹配」的规则后不再评估后续规则。

注意

- 规则里引用的是对象当前的名字与标识。改过对象名称后，回来看一眼已有规则的条件是否需要重选。
- 护栏规则本身只是检测依据，不引用就不会生效；执行点在流量规则的动作里（第 24 章、第 25 章）。

2.6 组织与运行对象

对象	是什么	入口
租户	一套独立的组织、配置、数据与权限范围	平台管理后台 › 租户 › 租户管理
部门	正式组织架构，可整体作为授权对象	管理后台 › 组织与权限 › 成员与部门
成员	可登录的个人账号，来源分为本地与外部	同上
职能组	跨部门的成员集合，用于跨部门授权	管理后台 › 组织与权限 › 职能组
角色	六个固定治理角色，决定能进哪些管理页面	管理后台 › 组织与权限 › 角色管理
身份源	SSO 接入来源：钉钉、飞书、企业微信、企业 IAM、LDAP、目录推送	管理后台 › 组织与权限 › SSO 配置
请求记录	每次网关调用的发起人、凭据、模型、用量、耗时与命中规则	管理后台 › 运行总览 › 请求
操作审计	谁在何时改了配置、执行了动作、登录了系统	管理后台 › 审计与合规 › 操作审计
运行状态	各依赖组件的探活时间线	`/platform-status`

组织对象在能力对象之前建好。组织就绪后，能力可以按部门、职能组或工作空间整体授权，人员变动时只改组织关系，不动能力配置。

配置生效的时间关系（这些会影响「改完为什么不立刻看到效果」的判断）：

事项	生效方式
模型服务、可用范围、流量规则保存	保存后由控制面下发到网关节点，通常数十秒内生效，无需重启
新建 API 密钥	创建后立即可调用
移出可用范围、移出部门或职能组	员工侧视图随即变化；其原有密钥与智能体对该资源的调用在配置下发后被拒绝
停用账号、重置密码	该账号的登录会话与 API 密钥立即失效
角色授予与移除	立即生效，无需重新登录即可访问的页面立即收回
工作空间资源上限	保存后立即生效

租户与平台两级边界

管理后台分为两级。登录账号的管理范围决定进入哪一级，两级显示的菜单不同。


	租户管理后台	平台管理后台
使用者	租户管理员及本租户各管理角色	平台管理员
管理对象	本租户的组织、工作空间、模型、能力、智能体、流量、护栏、审计与系统设置	整个部署：租户、网关节点与入口、出口网络、系统更新、备份恢复、部署配置、平台账号
影响范围	只影响本租户	影响全部租户

租户与平台之间是硬边界，不靠菜单隐藏实现：

- 租户管理员在地址栏直接打开平台页面，会被送回「运行总览」。
- 租户管理员调用平台接口，返回 `403 PERMISSION_DENIED`。
- 平台范围的配置（例如部署配置、更新器状态）只在平台管理后台可见，租户侧看不到，也改不了。
- 平台账号不属于任何租户，登录工作台后只有「首页」（账号资料、偏好设置、账户安全、访问密钥），不显示能力中心、洞察与智能体。

你会看到：租户管理员打开平台页面时，页面约数秒后跳回「运行总览 › 总览」，侧栏不出现平台分组。这是一次完整的拒绝，而不是加载失败。

注意：平台范围内的「部署配置」依赖更新器组件。部署时未安装更新器时，该页面不可用，接口返回 `503`（`updater_unavailable`）。这属于平台管理员的维护工作，见第 33 章。



租户隔离

- 按凭据判定租户：网关根据 API 密钥确定调用所属租户，不信任客户端自行携带的租户或用户身份请求头。伪造这类请求头不会改变平台判定的租户与发起人。
- 数据与配置互不可见：租户之间的成员、工作空间、智能体、模型服务、API 密钥、规则、用量与请求记录互不可见；一个租户的密钥不能调用另一个租户的服务。
- 许可按租户生效：许可证由各租户的租户管理员在「全局设置 › 「授权许可」页签」中导入，只影响当前租户；平台控制台不管理许可证。
- 网关节点共享：同一部署下的网关节点接收同一份配置并共用一个入口。产品不提供把某些租户固定到某一组网关节点的分组能力。

适用场景：集团为下属单位分别开通租户，各单位自行维护组织与模型配置，只在平台层统一运维。开通第二个租户由平台管理员在平台管理后台完成，租户侧的界面与本章所述一致。


2.7 许可模块

功能分为基础功能与高级模块。许可证未包含某个模块时，对应菜单与工作台入口不显示，相关接口拒绝访问。「授权许可」页签列出的高级模块为：模型护栏、动态路由、全链路审计、用量与成本。

许可情况	「授权许可」页签显示	影响
未导入许可	「许可来源」显示为社区版（未导入许可）	以社区版能力运行
已导入许可	显示许可来源与已开通模块	按许可包含的模块开放菜单与接口

查看当前许可：进入「管理后台 › 系统设置 › 全局设置 › 「授权许可」页签」。页面除许可状态外，还在「升级商业授权」中给出离线激活的三步流程：

1. 「导出授权请求（.json）」：导出请求文件，内含租户与部署的绑定信息。
2. 「发送给供应商」：把请求文件发给供应商，换取签名后的许可。
3. 「导入 .lic 文件」：校验通过立即生效。



这三步是离线完成的：导出与导入都在本地进行，激活不需要平台把部署信息回传给供应商，适用于内网隔离环境。页面同时说明许可不设到期时间，导入或移除许可后各模块状态即时更新。

注意

- 许可与部署绑定。导出的授权请求包含该部署的绑定信息，因此开发、测试、生产各一套部署需要各自的许可文件，不能互相导入。
- 许可与 CPU 架构、操作系统无关，迁移主机不影响许可有效性。
- 菜单或工作台入口看不到时，先核对账号的管理范围与角色，再核对许可模块（第 1.4 节「菜单可见性」）。

能力说明

不提供的能力	替代做法
在同一部署内划分开发、测试、生产多套环境，环境间配置隔离与同步	按环境各部署一套，各自导入许可与配置；标签与工作空间的用途是分类与协作，不承担环境隔离（2.5、2.4）
环境维度的标签或对象	标签的适用范围只有「调用方」与「模型」，可用业务线、用途等已有维度区分（2.5）

不提供的能力	替代做法
删除前自动列出全部引用对象与受影响密钥、智能体数	删除前手动核对：查模型服务列表、工作空间「智能体」页签与流量规则的引用情况，确认后再删除（2.2）
智能体绕过模型服务直接使用供应商密钥	智能体只能选用已分发的模型服务；需要新模型时先创建模型服务并授权给对应工作空间（2.4）
租户管理员自助开通租户、查看或修改其他租户	租户开通与平台级配置由平台管理员在平台管理后台完成（2.6）
把指定租户或路由固定到某一组网关节点	全部节点共用一份配置与一个入口，通过流量规则做业务分流（2.6、第 26 章）
在线激活许可	使用离线三步流程：导出请求、换取签名许可、导入 .lic（2.7）

3. 组织、权限与工作空间

本章内容：本章说明如何接入企业身份源、同步组织架构、按部门和职能组组织成员、按三员分立分配管理角色，以及如何管理账号启停、密码、会话与两步验证；随后说明 Zenova 的工作空间：如何规划和创建工作空间、维护成员与工作空间角色、核对工作空间可用的模型服务与智能体、设置资源上限。组织就绪后，模型、工具和知识可按部门、职能组或工作空间整体授权，不必逐人维护。

本章涉及的菜单与可进入的账号：

菜单	位置	可以进入的账号
SSO 配置	管理后台 › 组织与权限 › SSO 配置	租户管理员、安全管理员
成员与部门、职能组	管理后台 › 组织与权限	租户管理员、系统管理员
角色管理	管理后台 › 组织与权限 › 角色管理	仅租户管理员
工作空间	管理后台 › 组织与权限 › 工作空间	租户管理员、系统管理员
账号与会话安全	管理后台 › 系统设置 › 全局设置 ›「账号与会话安全」页签	租户管理员、安全管理员
账户安全（个人）	工作台 › 首页 › 账户安全	成员本人
工作空间设置	工作台左上角工作空间切换器 ›「工作空间设置」	该工作空间的成员；修改需工作空间管理员


3.1 接入企业身份源（SSO）

适用场景：员工希望用钉钉、飞书、企业微信扫码或企业统一认证登录，不必再记一套平台密码；同时希望组织架构从身份源同步进来，作为授权对象。


前提：已在身份源一侧创建内部应用并拿到应用凭据。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 组织与权限 › SSO 配置」，页面列出「已接入的身份源」及状态；已接入的显示「已启用」，点「查看」可核对除密钥外的全部配置。
2. 点右上角「添加身份源」，在「选择身份源」页中选择类型，点「开始配置」，按向导逐步填写并启用。



可接入六类来源：钉钉、飞书、企业微信、企业 IAM (OAuth2)、LDAP、目录推送。



3.1.1 钉钉扫码登录


向导分四步：

1. 准备回调：页面显示系统生成的回调地址，只读、可复制，登记到钉钉内部应用的回调配置中。
2. 填写凭据：Corp ID、AppKey、AppSecret。AppSecret 加密保存、不回显；再次编辑时留空表示保留原值。
3. 登录策略：「首次扫码自动创建账号」开启时，平台中还没有的钉钉用户扫码即自动开通并登录；关闭时只有平台内已有账号的员工能扫码登录。「启用钉钉登录」开启后登录页出现「钉钉」入口。
4. 组织同步：按需开启，见第 3.2 节。


飞书与企业微信的向导相近：填企业标识、应用标识与应用密钥，决定是否允许未登记成员自动开通账号，把回调地址填入服务商后台后启用。

3.1.2 企业 IAM 单点登录

向导四步：准备回调、选择方式、端点与凭据、身份映射。填写授权、令牌、用户信息三个地址与 Client ID、Client Secret，并决定是否「允许 JIT 自动建号」。保存后生成单位登录地址，形如 `<平台地址>/login?org=<单位标识>`，可直接分发给员工。



你会看到：登录页在账号密码框下方按已启用身份源逐个显示入口；用身份源账号登录后该账号「来源」为「外部」。



注意


- 保存后「验证状态」为「未验证」，完成一次测试登录后才可信；修改端点或凭据后需重新验证。

- SSO 配置对本租户全体成员生效。修改「首次扫码自动创建账号」或停用身份源前先评估影响，建议在业务低峰期调整。
- 身份源用于登录工作台与管理后台；业务系统用 API 密钥调用模型属于网关认证（见第 3.9 节）。

3.2 同步通讯录与接收目录推送

组织架构可以从身份源定期拉取，也可以由外部系统主动推送。两种方式带进来的部门与成员都是只读的，结构与人员关系在来源系统中维护。

通讯录同步适用于企业已在钉钉、飞书、企业微信或 AD 中维护组织架构的情况。打开该身份源的「查看」，下滑到「通讯录同步」：需要立即对账时点「立即同步」，需要定期同步时在「自动同步」中开启并选择周期。区域中给出本次运行的部门数、新用户数、成员关系数、暂存变更数与下次同步时间。



「隔离复核」：单次同步的变更量超过阈值时，变更暂存为「待复核」而不直接生效，防止来源系统异常导致大批账号被误停用；管理员查看后可一次批准或拒绝。

目录推送适用于人事系统在人员入职、转岗、离职时立即通知平台的场景，也是「离职即断权」的推荐入口。在「添加身份源」中选择「目录推送」，开启后填写来源名称、应用标识与应用密钥（首次保存必填、不回显）；已配置企业 IAM 时可关联，推送的成员按单点登录的账号匹配字段关联已有账号。保存后生成推送地址与连接测试地址，连同凭据配置到外部系统即可推送。

你会看到：推送完成后出现对应部门与成员，被标记停用的人员进入「已离职成员」页签，其登录会话、API 密钥与访问令牌一并失效。

3.3 维护部门与成员


适用场景：需要建立组织架构、手工建号、调整人员的部门归属，或处理离职与恢复。


前提：以租户管理员或系统管理员登录。由同步或推送管理的部门与成员是只读的，需在来源系统中维护。

3.3.1 新建部门与添加成员

操作步骤

1. 进入「成员与部门」，在「部门」页签的组织结构中点「新建部门」，填写部门名称、描述信息、负责人与上级部门（决定其在组织树中的位置）后点「确认」。部门随后显示完整路径，例如「ZStack – 研发中心」。
2. 切到「成员」页签点「添加成员」，在「创建新用户」对话框中填写：
   - 「身份信息」：用户名、显示名称、邮箱、初始密码；
   - 「组织归属」：一个或多个所属部门（多个部门彼此平等），成员即可通过部门获得按部门的授权；
   - 「角色设置」：「管理员权限」默认关闭，保持「普通用户」。
3. 点「创建用户」，账号立即可登录。通过安全渠道把登录地址与初始密码交给本人，要求首次登录后自行修改。





注意

- 「管理员权限」开启后，该账号可进入管理控制台并管理本租户的全部配置，登录后默认进入管理后台。按最小权限原则，只给确需管理全部配置的人员开启；日常的配置、安全、审计分工用「角色管理」分配（第 3.5 节）。

- 账号来源只有四种——管理员新建、身份源首次登录自动开通、同步、目录推送；平台不提供申请账号的审批流程。
- 加入部门不会让成员自动进入某个工作空间，也不会授予工作空间角色；工作空间成员在第 3.11 节单独维护。

3.3.2 调整归属与成员行操作

在成员行点「··· › 调整组织归属」，在「部门」中增删部门（可多选，彼此平等），在「职能组」中维护该成员直接所属的职能组，点「保存」。归属立即更新；成员被移出某部门后，仅由该部门授予的能力及其对应密钥随即失去授权（见第 3.9 节）。

成员列表显示姓名、来源（本地 / 外部）、职能组、状态、两步验证、部门与加入时间；行菜单还提供：

行操作	用途
添加到工作空间	选择工作空间与角色，把该成员直接加入某个工作空间
重置密码、重置两步验证	见第 3.6 节、第 3.8 节
删除（移至已离职）	停用账号，见第 3.6 节
撤销所有权限	该成员将无法访问任何工作空间和资源

编辑成员资料时还可以设置「配额 › 智能体数量上限」：留空表示不单独限制（仍受工作空间与租户上限约束），填 0 表示不允许该成员新建智能体，保存后立即生效。


注意：由同步或推送管理的成员需在来源系统处理；不能删除最后一名租户管理员。

3.4 使用职能组组织跨部门授权


适用场景：项目组、虚拟团队、专项小组等不对应组织架构的授权场景。角色决定能进哪些管理页面，职能组决定能用哪些 AI 应用、技能和模型服务。

操作步骤

1. 进入「组织与权限 › 职能组」，点「添加职能组」，填写名称与描述后创建。
2. 在职能组行点「··· › 邀请成员」，搜索选择成员后点「邀请」；选中职能组可在右侧「关联成员」页签核对，移出时点成员后的「移除」。



按部门或职能组授权：打开模型服务的「可用范围与配额」，点「编辑可用范围」，选「部门」勾选后切到「职能组」勾选，再点「下一步」设置有效期（默认「长期有效」）并保存。



你会看到：可用范围表按对象逐行列出，带类型与人数。部门内与职能组内的成员登录后能看到该服务，「API 密钥归属」中出现对应对象，用该归属创建的密钥可立即调用；成员通过多个对象获得授权时需选择归属，用量计入该对象额度池。


3.5 分配管理角色与三员分立

适用场景：按等级保护要求把管理权限拆分给不同人员，避免一人同时掌握配置、凭据与审计。

前提：以租户管理员身份操作。角色职责见第 1.4 节。


操作步骤

1. 进入「组织与权限 › 角色管理」。页面按角色分页签列出持有该角色的成员，只有「添加成员」与「移除」。
2. 选目标角色页签点「添加成员」，搜索并选择用户后确认；角色只能授予单个用户。收回时点「移除」并确认，被移除者立即失去该角色的全部权限。




页面顶部提示：租户属主默认拥有全部权限；按等保要求部署时，建议由各角色分工负责，不再日常使用属主账号。

三员互斥：系统管理员、安全管理员、审计员两两互斥，同一账号只能持有其中一个；再授予另一个时保存被拒绝，并明确提示两者互斥、需先移除其中一个。运营、财务、只读审计可与任一角色叠加。



你会看到：授予后对方侧栏立即出现该角色应有的菜单；越权访问被拒绝——打开不属于本角色的页面显示「404 找不到该页面」或「访问被拒绝」，接口返回 403；移除角色后对方再访问即被带回工作台。




注意：角色是固定编制，不能新建、复制或按菜单勾选权限，只管理「谁持有哪个角色」。对象级授权由各资源的「可用范围」承担；MCP 服务内按工具区分授权，在「流量规则」中按「具体能力 + 调用方 + 工具名」配置（第 26 章）；工作空间内的权限由工作空间角色承担（第 3.11 节）。

3.6 管理账号启停与密码


口令规则为租户级统一配置，对本租户全部本地账号生效：至少 12 个字符、不超过 256 字节、大写与小写字母与数字与符号中至少 3 类、拒绝常见口令、不含账号名、邮箱前缀或显示名。外部账号的密码由身份源管理，不受此规则约束。

你会看到：新建成员、管理员重置、成员自助修改三个入口都在密码框下方列出规则，不符合的逐条标出，表单保持打开。




管理员重置：在成员行点「⋯ › 重置密码」，输入符合规则的新密码并确认，页面提示「密码已重置」；旧密码与已登录会话随之失效。


成员自助修改：进入「工作台 › 首页 › 账户安全」，在「密码」一栏点「修改密码」，填写当前密码与新密码后确认。



停用与恢复账号：平台以「移至已离职」作为停用，以「恢复入职」作为启用，不物理删除账号，便于审计追溯。

1. 在成员行点「··· › 删除」。确认框说明：对方将无法登录，相关 API 密钥与登录凭据会立即失效。确认后账号移入「已离职成员」页签，状态显示「已禁用」。
2. 停用后即使密码正确也无法登录，登录页提示账号已停用；其全部会话、API 密钥与访问令牌一并失效。恢复时点「··· › 恢复入职」，恢复后可以重新登录，但部门、职能组与 API 密钥不会自动恢复。







注意：离职员工拥有的工作空间，应在停用前由工作空间管理员「转移归属权」给其他成员（第 3.11 节），避免空间无人负责。

3.7 设置会话与登录安全

进入「管理后台 › 系统设置 › 全局设置 ›「账号与会话安全」页签」，页签列出本租户的在线会话（用户、设备、登录位置、状态），发现异常时点「撤销」。点右上角「安全策略」可设置登录会话的空闲超时、绝对超时与最多在线人数，以及登录方式。



连续登录失败会按来源地址被暂时限制：期间登录页提示「登录尝试次数过多，请稍后再试。」，而不是提示用户名或密码错误——这表示请求被节流，不是账号不存在。限制按来源地址计算，不会因为他人的错误尝试把某个账号锁死，因此平台不设按账号锁定，也无需管理员解锁；被限制期间即使密码正确也会被拒绝，阈值以实际界面为准。



注意：安全策略对本租户全体成员生效；登录方式与两步验证的调整在下次登录时生效，已登录会话若不再满足新设置，会在续期时被要求重新登录。


3.8 绑定两步验证与通行密钥

适用场景：本地账号希望提升登录安全；外部账号的多因子认证由身份源负责，或在平台侧补做。

前提：通行密钥需 HTTPS 且浏览器支持 WebAuthn。

操作步骤

1. 进入「工作台 › 首页 › 账户安全」，在「两步验证」一栏点「添加验证方式」并完成身份验证。
2. 在「开启两步验证」对话框中用身份验证器应用扫描二维码，输入 6 位验证码。
3. 页面显示恢复码，每个只能使用一次且只显示这一次，请保存到安全位置。
4. 需要通行密钥时，在「通行密钥」一栏点「添加通行密钥」，填写名称（如「办公电脑」），按浏览器提示用本设备的生物识别或屏幕锁定完成注册；此后登录页可用它登录。



你会看到：「成员与部门」中该成员的「两步验证」列显示「已绑定」；外部账号该列显示「—」。

注意：验证器与恢复码同时丢失时，由管理员在「成员与部门」中执行「重置两步验证」，这会移除验证器、恢复码与通行密钥并使全部会话失效，对方下次登录时重新绑定。

3.9 确认撤权生效


适用场景：人员转岗、离职或被收回角色后，确认相关凭据是否仍可用。


撤权动作	操作入口	生效方式
移出部门、移出职能组、移出可用范围或授权到期	成员行「调整组织归属」；职能组「关联成员」移除；资源的「可用范围」	可见性随即变化；相关密钥与智能体调用在配置下发后被拒
移出工作空间	工作空间详情 › 成员 ›「移出工作空间」	立即失去该工作空间的访问权
移除角色	「角色管理」›「移除」	立即失去该角色的管理页面与接口权限
移至已离职	成员行「删除」，或来源系统推送	全部登录会话、API 密钥、访问令牌立即失效
重置密码、重置两步验证	成员行菜单	该用户的全部已登录会话立即失效
禁用 API 密钥	「API 密钥管理」	该密钥立即失效

以成员被移出部门为例：

1. 管理员在「调整组织归属」中移除该部门并保存。成员刷新工作台后，仅由该部门授权的服务从能力中心消失，「API 密钥归属」显示「暂无可用归属」，并提示核对部门成员关系及有效期。

2. 用原归属该部门的密钥继续调用，配置下发完成后转为被拒绝：`code` 为 `invalid_api_key`，`reason` 为 `LLM_AUTH_FAILED`；在「运行总览 › 请求」中按该凭据筛选可见这些 401 的「失败」请求。
3. 在「API 密钥管理」中打开该密钥，状态显示「待复核」，详情提示可用范围校验未通过。





注意

- 组织关系变更不是瞬时生效。移出部门、职能组或可用范围后，成员侧视图立即变化，但旧密钥要等配置下发到网关后才被拒绝，通常需要数十秒到一分多钟。需要立即断权时改用「禁用该 API 密钥」或「移至已离职」，两者立即生效。
- 拒绝响应中的 `reason` 只区分「密钥无效」与「身份令牌无效」，不区分「密钥写错」与「授权已被收回」；看到 401 时先看该密钥是否为「待复核」。撤权只阻止后续访问，不删除已产生的调用记录、对话与审计记录。
- 网关的模型与 MCP 路由一律要求凭据：OpenAI 兼容路径用 `Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>`，Anthropic 兼容路径用 `x-api-key`。

3.10 规划与创建工作空间

适用场景：团队、项目或有独立数据边界的小组需要共享智能体、知识库与文件，并统一管理成员与智能体容量。

工作空间是员工协作和智能体的边界：同一工作空间的成员共享其中的智能体、知识库与文件，切换工作空间后工作台「智能体」入口下的内容随之切换。每位员工另有一个只属于自己的「个人空间」。

规划建议

- 按团队、项目或数据边界划分，不要按个人划分（个人已有「个人空间」）。
- 部门稳定、职责清晰时，可以把整个部门授权进工作空间；跨部门项目用多个部门授权或逐人邀请。
- 有独立成本边界的项目单独建工作空间，便于在模型服务的可用范围中按工作空间授权和设置配额。

管理员创建

1. 进入「管理后台 › 组织与权限 › 工作空间」。列表显示工作区名称与创建时间，搜索框可按工作空间或成员搜索。
2. 点「新建工作空间」，填写名称与描述（「简要描述这个工作空间」），保存。
3. 创建成功后自动进入该工作空间的详情。

员工自建：员工在工作台左上角工作空间切换器中点「创建工作空间」，填写名称与描述即可创建，创建人自动成为该工作空间的管理员和归属人。

详情页签：选中一个工作空间后，详情页按六个页签组织，可用「上一个 / 下一个」在列表中逐个切换。

页签	内容
基本信息	名称、描述、工作空间头像，「保存工作空间设置」
模型服务	已分发给本工作空间的模型服务（只读），见第 3.12 节
成员	成员、角色、来源与行操作，见第 3.11 节（默认打开此页签）
智能体	本工作空间的智能体列表，见第 3.12 节
操作日志	本工作空间内的配置变更记录
资源上限	智能体总数上限与同时运行的智能体上限，见第 3.12 节

注意：工作空间的名称与描述在产品内对成员展示，建议写明用途与负责人。

3.11 管理工作空间成员与角色

适用场景：把成员或整个部门加入工作空间，并按最小权限分配工作空间角色。

工作空间角色只在该空间内有效：

角色	适合人群	典型权限边界
管理员	工作空间负责人	管理成员与角色、工作空间设置与共享授权凭据
编辑者	构建和维护智能体的成员	创建、编辑工作空间内的智能体与内容
查看者	只需使用或查看成果的成员	使用已共享的内容，不负责配置

操作步骤

1. 打开工作空间详情的「成员」页签，点「邀请」，打开「分配权限」对话框。
2. 在「分配给」中选择「用户」或「组」：
    - 选「用户」时，搜索并选择成员；
    - 选「组」时，从组织结构中选择一个部门，整个部门的成员加入本工作空间。
3. 在「角色」中选择管理员、编辑者或查看者，点「分配」。

你会看到：成员列表列出「账户名 & 邮箱」「角色」「智能体数量」「加入时间」与来源。列表中的角色只区分「管理员」与「普通用户」（编辑者与查看者都显示为普通用户），需要查看或调整具体角色时用行操作「编辑角色」。来源含义如下：

来源	含义
手动	逐人邀请加入
部门授权	整个部门被授权进本工作空间的那一行
部门派生	因属于被授权部门而加入的成员
锁定授权	不可在此撤销的部门授权

行操作：

- 编辑角色：在管理员、编辑者、查看者之间调整。
- 移出工作空间：确认后该成员失去当前工作空间访问权限。
- 转移归属权：选择一位成员作为新的归属人。转移立即生效，但不会立即降级旧归属人的角色。
- 撤销部门授权：部门授权行只能撤销，不能编辑角色或转移归属权。

管理员也可以在「成员与部门」的成员行点「添加到工作空间」，为单个成员选择工作空间与角色。

注意

- 按部门授权时不能授予管理员角色；在「分配权限」中切换到「组」后，角色会自动改为编辑者。需要管理员时请明确指定个人。
- 全员分组、默认分组不能作为授权对象，选择「组」时不会列出。
- 部门归属与工作空间成员是两件事：成员被移出部门后，由该部门派生的工作空间成员关系随之变化；逐人邀请的成员关系不受影响。

3.12 工作空间的模型服务、智能体与资源上限

3.12.1 核对可用的模型服务

适用场景：确认工作空间内的智能体能选用哪些模型服务。

「模型服务」页签标题为「工作空间模型服务」，说明「配置当前工作空间内智能体可以选择的模型服务；调用优先级决定默认模型和故障切换顺序」。每个服务一行，显示服务名称、状态、主模型以及「限制 … · 已用 …」的 Token 摘要。

本页签只读，右上角只有刷新按钮。为工作空间增加或移除模型服务的方法是：

1. 进入「管理后台 › 模型 › 模型服务」，打开目标服务的「可用范围与配额」。
2. 点「编辑可用范围」，在授权对象类型中选择「工作空间」，勾选或取消目标工作空间并保存（第 7 章）。
3. 回到工作空间详情的「模型服务」页签点刷新核对。

注意：页签为空时显示「当前工作空间还没有模型服务配置。」，此时工作空间内无法新建可用的智能体；请先完成上面的授权。

3.12.2 查看工作空间的智能体

「智能体」页签列出本工作空间的智能体，列为「智能体」「模型服务」「拥有者」「状态」「创建时间」，可按名称搜索，也可点「创建」新建。模型服务列显示「未配置」或「已保存的模型服务不可用」时，说明该智能体选用的服务未设置或已不再分发给本工作空间，需要回到智能体设置中重新选择。

3.12.3 设置资源上限

适用场景：控制工作空间内智能体的数量与并发，避免少数团队占满运行资源。

操作步骤

1. 打开工作空间详情的「资源上限」页签。
2. 在「智能体」区域填写：
   - 「智能体总数上限」：本工作空间最多可以创建的智能体数量；
   - 「同时运行的智能体上限」：同一时间可以运行的智能体数量。
3. 点「保存」，页面提示「资源上限已更新。」

你会看到：每个字段旁显示当前用量；字段说明随租户设置变化：

- 「留空表示不限制。填 0 表示不允许；保存后立即生效。」

- 租户已设上限时：「留空表示本工作空间不单独限制（仍受租户上限约束）」，填写值超过租户上限时提示「租户上限为 …，超出部分不会生效」。
- 租户已设为不允许时，本工作空间的设置暂不生效。

注意

- 只能填写 0 或正整数，留空表示不单独限制。填 0 表示不允许，不要用 0 表示「不限」。
- 请求频率不在此处配置；限流与 Token、金额额度在「流量规则」与模型服务的「可用范围与配额」中配置（第 7 章、第 26 章）。
- 编辑期间如有其他管理员改动了同一工作空间的上限，保存时会提示冲突，可选择「仍然覆盖」或「重新加载最新值」。
- 非管理员打开本页签时只读，并提示「你可以查看本工作空间的配额，修改请联系租户管理员」。

3.13 员工侧的工作空间设置

适用场景：工作空间管理员在工作台内维护本空间，或员工查看自己所在空间的成员。

在工作台左上角工作空间切换器中选中目标工作空间，点「工作空间设置」，页面有三个页签：

页签	内容
通用	工作空间名称、描述与头像（「基础设置」）
授权凭据	「工作区共享授权凭据」：智能体选择跟随工作区共享设置时使用的默认凭据（第 18 章）
成员	搜索用户名或邮箱邀请成员并选择角色；「通过链接添加成员」创建可复用的邀请链接，点「复制邀请链接」后发给同事

你会看到：同事打开邀请链接后显示「正在加入工作空间…」，加入成功后提示「已加入工作空间」，并能在自己的切换器中看到该空间。

注意：邀请链接可以反复使用，请只在团队内部渠道分发；不再需要时由工作空间管理员在成员列表中移除误加入的成员。修改设置需要工作空间管理员角色。

能力说明

不提供的能力	替代做法
自定义管理角色、权限集、按菜单勾选授权	管理角色为六个固定治理角色；对象级授权用「可用范围」，工具级授权用「流量规则」的「具体能力 + 调用方 + 工具名」条件，工作空间内用工作空间角色（3.5、3.11、第 26 章）
账号申请审批流	账号来源为管理员新建、身份源首次登录自动开通、同步或推送（3.3）
按角色或按用户单独设置密码策略	口令规则为租户级统一配置（3.6）

不提供的能力	替代做法
组织关系变更后下一次请求立即被拒	需要立即断权时禁用该密钥或把成员移至已离职（3.9）
按账号锁定与管理员手动解锁	采用按来源地址的登录失败限制，登录页提示稍后再试（3.7）
在 API 密钥上设置 IP 白名单或有效期	界面不提供这两项；按人按应用分别签发密钥，配合可用范围收窄调用（3.9）
对某条路由单独关闭认证	网关所有模型与 MCP 路由一律要求凭据（3.9）
同步结果分列新增、更新、冲突明细	区域给出四项统计；大批量变更进入「隔离复核」（3.2）
在工作空间内直接添加模型服务	在模型服务的「可用范围」中按「工作空间」授权（3.12.1）
为部门整体授予工作空间管理员	部门授权只能是编辑者或查看者；管理员逐人指定（3.11）
在工作空间上设置请求频率或 TPM 上限	在「流量规则」中配置限流，在模型服务的「可用范围与配额」中设置 Token 与金额额度（3.12.3、第 7 章、第 26 章）

4. 配置模型供应商

本章内容：本章面向平台管理员和运维人员，说明如何把公有云模型服务、第三方聚合平台或企业自建的推理服务接入平台，并让它稳定、可核查地对外提供模型。读完后你可以新建并验证供应商、选择上游接口格式、维护多账号、调整超时与重试、查看探查与余额、核验上游真实性、做性能测试，并理解配置的变更机制。


模型供应商记录平台如何连接一个上游模型端点：供应商类型、请求地址、模型请求格式、调用凭据（账号）和已启用的模型。模型服务只能从已启用的供应商模型中选择，员工的智能体、业务系统的 API 调用又都通过模型服务使用模型，因此供应商是模型接入的第一步。

入口：「管理后台 › 模型 › 模型供应商」。价格维护在供应商详情的「模型定价」页签，分类维护在「分类管理」页签，两处内容见第 5 章。

前提：以租户管理员或具备供应商管理权限的角色登录，并已拿到上游的请求地址和有效凭据。凭据只在页面的凭据字段中填写，不要写进工单或截图。

4.1 查看供应商列表

适用场景：日常巡检，确认每个上游是否可用、启用了哪些模型、本月消耗了多少。



列	说明
账号	可用账号数 / 账号总数，例如「1 可用 / 1」；全部不可用时显示「全部不可用 · 缺少账号」
可用模型	已启用的模型，例如「1 · qwen3.5-plus」
健康	最近一段时间的探活时间线，每格一次采样
模型真伪	上游真实性核验结果，未核验时显示「未核验」（第 4.7 节）
耗时	最近一次探活的连接延迟，例如「22 ms」
本月消耗 / 本月记账金额	本月经该供应商的用量与按售价记录的金额
可用	启用或停用该供应商

顶部搜索框按名称过滤。

4.2 新建并验证供应商


适用场景：首次接入一个公有云模型厂商、一个聚合平台，或企业内部自建的推理服务。

前提：已拿到上游的请求地址与有效凭据；公有云厂商的地址由供应商类型自动带出，自建服务需自己填写。


操作步骤

1. 在「模型供应商」页签选择「添加模型供应商」，填写「模型供应商名称」；「描述（可选）」建议写明用途与负责人。


2. 在「供应商」下拉中选择供应商类型。内置目录共 30 种，覆盖国内外云厂商、聚合平台与本地推理，例如 OpenAI、Anthropic、DeepSeek（深度求索）、通义千问、「本地部署」等。
3. 选中类型后「请求地址」自动填入默认地址，按实际端点修改。
4. 在「首个账号 API 密钥」中填写凭据，保存后它会成为一个账号（更多账号见第 4.4 节）。
5. 选择「测试连接并获取模型」。这一步只探测连接，不保存配置。
6. 连接成功后启用需要的模型；端点不返回模型列表时，在「输入模型名，回车添加」中手工填写后回车。
7. 选择「保存模型供应商」。




连接失败时的提示：页面给出逐条明细，而不是只报「失败」。密钥无效时提示「连接失败：认证凭据无效或已过期（上游状态码 401）」，按接口分别列出「模型列表」「对话」的结果与上游原文，并列出已尝试的五种密钥传递方式（`Authorization: Bearer`、`x-api-key`、`x-goog-api-key`、`api-key`、`?key=`）全部被拒绝，可据此确认问题在密钥本身。



保存时的准入校验：保存时会再做一次上游连接测试。未通过时提示「上游连接测试未通过，配置暂未生效」，右侧提供「仍要保存（N 个密钥标为异常）」；选择后配置会保存，未通过的密钥标为异常，不参与调用。



你会看到：连接成功后端点返回的模型列在右侧，逐个启用即可；保存后回到列表，该供应商「可用」为开启，「账号」与「可用模型」两列显示可用账号数与已启用模型。



接入企业自建推理服务

自建的 vLLM、Xinference、Ollama 或其他 OpenAI 兼容推理服务，在「供应商」中选择「本地部署」接入。


1. 「服务地址」填协议与主机，不要在地址里带具体接口路径；「认证方式」选择「API 密钥」或「无需认证」。
2. 在「接口能力」表中逐项声明该服务提供的接口，共 8 项：对话、模型列表、文本补全、向量、重排、文生图、语音合成、语音转写。每项可单独开关、填路径、选格式（「OpenAI 兼容」或「Jina / Cohere 兼容」）。新建时「向量」「重排」「语音转写」默认开启，不提供的能力应主动关闭。
3. 路径从服务地址之后写起，例如把「对话」填为 `/api/v1/agent-gateway/openai/v1/chat/completions`。
4. 选择「测试连接并获取模型」，只启用需要的模型，保存。多勾一个未实现的接口，调用该接口时就会失败。

4.3 选择接口格式与协议转换

适用场景：上游只提供某一种协议（例如只提供 OpenAI Chat Completions），而调用方用 Anthropic 或 OpenAI Responses 等其他协议调用。

操作步骤


1. 新建供应商时在「模型请求格式」中选择；已有供应商在「编辑 AI 供应商」中修改。
2. 按上游要求选择密钥传递方式；留空时由连接测试自动识别，并保存第一个被接受的方式。
3. 保存。





该下拉只决定网关请求上游所用的协议，与调用方使用哪种协议无关。

协议转换：调用方可用任一入站协议调用，网关在入站协议与上游格式之间转换报文与响应。用 Anthropic 协议调用 OpenAI 格式的上游时，调用方拿到的是标准 Anthropic 结构：`type: message`，`content` 中同时有 `thinking` 与 `text` 块。

被丢弃的字段在哪里看：上游不支持的字段不会静默消失，会出现在三处：响应头 `x-zenova-conversion-dropped`（例如 `anthropic.top_k`，同时列在 `access-control-expose-headers` 中，浏览器端脚本也能读到）；调用详情「请求」页签的「差异」页签，顶部写明跨族转发的方向并列出「未转发到上游：其他字段 top_k」；「路由与改写」页签的「按目标能力调整」写明「已丢弃：anthropic.top_k（第 1 次尝试）」。


管理后台
ZStack
返回工作台
观测中心
运行总览
使用洞察
模型
模型供应商
模型服务
能力
MCP 服务
API 服务
A2A
外部注册中心
技能
插件
知识库管理
智能体
角色模板
频道管理
智能体运营
组织与权限
SSO 配置
成员与部门
PO
观测中心 › 运行总览
第 1 / 3472941 条
4e031860… 已完成
POC测试-管理员2 · 模型调用
看该模型流水
看该会话
请求
概要
Token 与用量
时延与成败
路由与改写
请求
上游请求路径
/anthropic/v1/messages
响应
响应状态码
200
客户端请求 · 119 B
发往上游的请求 · 109 B
上游响应 · 1.7 KiB
返回客户端的响应 · 1.5 KiB
正文
请求头 (6)
差异
复制全文
{
"model": "qwen3.5-plus",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "只回答两个字：收到"
}
],
"max_tokens": 16
}


管理后台
ZStack
返回工作台
观测中心
运行总览
使用洞察
模型
模型供应商
模型服务
能力
MCP 服务
API 服务
A2A
外部注册中心
技能
插件
知识库管理
智能体
角色模板
频道管理
智能体运营
组织与权限
SSO 配置
成员与部门
PO
观测中心 › 运行总览
第 1 / 3472941 条
4e031860… 已完成
POC测试-管理员2 · 模型调用
看该模型流水
看该会话
请求
概要
Token 与用量
时延与成败
路由与改写
请求
上游请求路径
/anthropic/v1/messages
响应
响应状态码
200
客户端请求 · 119 B
发往上游的请求 · 109 B
上游响应 · 1.7 KiB
返回客户端的响应 · 1.5 KiB
正文
请求头 (6)
差异
跨族转发：入站 Anthropic Messages → 上游 OpenAI Chat Completions。推理内容不参与对比。
未转发到上游
1 个内容块未转发：
其他字段 top_k
其余 1 条消息未改动




注意：模型请求格式必须与上游实际协议一致，不一致会直接调用失败，修改后先做一次连通性测试。依赖协议专有参数的业务，建议让两者保持一致。

4.4 为同一供应商配置多个账号

适用场景：同一厂商有多把密钥或订阅账号需要分担请求、提高并发，或同一推理服务部署在多个地址希望统一调度。

操作步骤

1. 进入供应商详情的「账号」页签。
2. 选择「添加账号」，逐个填写该账号的地址与并发上限；地址可指向与供应商地址不同的实例。
3. 保存后账号即参与调度。



你会看到：清单列为「账号」「类型」「地址」「状态」「用量」，可筛选。地址列写「供应商地址」表示沿用供应商请求地址，填了独立地址的账号指向另一个实例。请求在可用账号之间分担，异常的账号被跳过，原因以中文写在状态下方，例如「密钥无效或已吊销」。

注意：用不同地址登记多个账号，是平台内维护同一服务多实例的唯一方式。

4.5 配置传输超时、重试与健康检查

适用场景：上游响应慢、偶发失败，或需要让故障上游更快被识别。

操作步骤

1. 新建供应商时展开页面下方的「传输超时」「统一重试策略」「健康检查策略」三个折叠区；已有供应商在「编辑 AI 供应商」中修改。
2. 按下表调整数值，每项下方有含义说明。
3. 保存。再次打开编辑框，各项数值与勾选完整回显。



传输超时	说明	默认值（毫秒）
连接超时	建立连接的上限，须不大于其余每一项	8000
首内容超时	流式请求从派发到第一个内容事件的上限	120000
查询响应头超时	只用于非流式查询类接口	30000
非流式生成超时	等整次生成完成才返回响应头，超时后不在同一目标重试	600000
流空闲超时	两次上游字节的最大间隔，心跳不触发本项	60000
整条流上限	一条流最长持续时间，只用于防止失控	1800000

重试与探活	说明	默认值
最大重试次数	失败后最多重试几次，不得超过 5	2
初始 / 最大退避	首次重试前的等待时间与退避上限（毫秒）	250 / 2000
可重试错误类型	传输错误、超时、限流、服务端错误	四类全选
探活间隔	取 60 到 3600 秒之间的整数	300 秒
连续失败判不健康 / 连续成功恢复		3 / 2

字段校验：超出范围或互相冲突时保存被拦，提示直接点名冲突字段，例如「连接超时不能大于首内容超时」；重试次数超上限时输入框上浮出「值必须小于或等于 5。」；探活间隔过小时提示「探活间隔须为 60 到 3600 秒之间的整数」。




注意：健康状态只影响路由优先级，请求照常发出，不会因一次探活失败就把供应商摘除；需要在失败时改走备用模型，应在流量规则中配置故障转移（第 26 章）。这些策略只在「编辑 AI 供应商」中可见。

4.6 查看可用性探查与上游余额

适用场景：日常确认供应商是否可用、排查调用失败、关注上游额度是否够用。

平台按「健康检查策略」的间隔周期探查供应商，默认每 300 秒一次；也可在「可用性探查」页签选择「连通性测试」立即发起一次。



你会看到：测试通常在数秒内返回结论并新增记录，列为「时间」「检查项」「结果」「健康状态」「延迟」，例如「对话 / 成功 / 健康 / 20 ms」。周期探查的历史一并保留，可判断故障是持续的还是偶发的。

探活历史里偶尔出现「未知接口 / 失败」这类记录，来自上游未实现的接口，与对话能力无关，判断是否可用以「对话」检查项为准。「基本信息」中的健康状态、失败原因与连接延迟取自不同时点，出现矛盾时以「可用性探查」最新一条为准。

上游余额：「基本信息」页签显示剩余额度与更新时间，例如「剩余额度 -0.118627 USD，更新于 3 分钟前」。该数字的来源取决于上游，有的返回真实余额，有的按累计用量推算，可能为负值；上游不提供余额查询接口时显示「此上游未提供余额查询接口」，是明确提示，不是加载失败。


注意：探查只代表探查时刻的连通性，调用失败的完整原因以请求详情为准（第 30 章）。点「连通性测试」后若无反馈、也无新增记录，先看「账号」页签；全部账号「异常」时，恢复可用账号后再试。

4.7 核验上游真实性

适用场景：通过中转渠道或第三方聚合平台接入模型时，确认上游实际提供的是所声明的模型，没有被替换、降级或做了协议翻译。


操作步骤

1. 进入供应商详情的「上游真实性」页签。核验只在点「核验」时运行，不会自动定期执行，模型初始为「未核验」。
2. 在目标模型行选择「核验」，等待结论，通常在一分钟内完成。
3. 选择「查看」打开核验详情，逐层读判断依据。



你会看到：每个模型给出总结论（「通过」「未通过」）与五层分项结果，另有一列「被动流量信号」。

层	核验内容	不适用时
L1 响应形态	返回结构、计费字段集、错误格式是否与原厂一致	—
L2 用量	计费 Token 是否与基线一致	「暂无比对基线」
L3 能力	工具调用块形状、看图回答是否符合声明	—
L4 签名	原厂签名是否有效	「当前接口协议不支持」
L5 指纹	回答风格是否与基线一致	「暂无比对基线」



注意：核验会向上游发送少量真实请求并消耗额度。能力层的视觉检查依赖向上游发送一张测试图片，若该上游对图片尺寸有最小限制，这一层可能因测试请求被拒绝而显示「未通过」；此时用尺寸正常的图片手动调用一次再判断。


4.8 对上游做性能测试

适用场景：上线前评估上游的延迟基线，比较不同供应商或不同账号的表现。


性能测试按并发阶梯向上游发送请求，测量首字延迟、字间延迟、端到端耗时与每 Token 耗时。页面明确两点：测试直连上游、不经过网关，不计入用量统计；测试与生产流量共用该供应商的额度，并发过高可能让线上请求被限流。


操作步骤

1. 进入供应商详情「性能测试」页签，选择「发起测试」。
2. 选择被测模型与并发档位；默认 1、4、16，可按需只保留较小的几档。
3. 填写每档请求数与输入 / 输出长度（Token），核对预估消耗（例如「本次最多消耗约 768 Token」），选择「开始测试」。



你会看到：开始约十几秒后出现第一个样本，概览给出各档的首字延迟、字间延迟、端到端耗时与每 Token 耗时并绘制趋势图；「分档明细」按档位列出各项指标。「取消测试」有二次确认，在途请求立即中止、已完成样本保留。发起与取消都记入「操作审计」，操作名为「发起供应商性能测试」。





注意：若进度长时间停在第一个请求，先「取消测试」，确认上游可达、模型可用后重试，并从最小档位开始。输出长度是随请求发给上游的建议值，部分上游不会严格遵循；解读端到端耗时要结合该档实际产出的 Token 量。

4.9 供应商配置的版本与变更追溯


适用场景：需要知道供应商配置何时被改过，以及确保错误配置不会直接生效。


操作步骤

1. 在供应商详情页右上角选择「编辑 AI 供应商」。
2. 按需修改描述、服务地址、接口能力、模型请求格式、超时、重试与健康检查策略，以及启用的模型。凭据统一在「账号」页签维护。
3. 选择「保存」。


每次保存都会生成一个新的配置版本，通过激活前校验后才生效，旧版本保留、不被覆盖。

激活前校验：保存时平台先用新配置做一次上游连接测试。未通过时提示「上游连接测试未通过，配置暂未生效；确认后可仍保存此配置」，确认后选择「仍要保存」才会激活。





变更追溯：「操作审计」页签按时间列出创建、更新、启停、性能测试等操作，更新类记录写明本次改动的项数，例如「更新模型供应商 · 修改 3 项」。



注意：详情页只展示当前生效的配置，没有历史版本列表与回退入口；需要回到旧配置时，按原值重新填写并保存，同样经过激活前校验。停用供应商（关闭「可用」或「开启」开关）只改变启停状态，不生成新版本。

4.10 连接排查顺序与配置完成标准

适用场景：测试连接失败、保存后供应商显示异常，或员工反馈对话与调用报上游错误时，按固定顺序排查，避免反复改动无关配置。

排查顺序

1. 「请求地址」是否包含上游要求的协议、域名和路径；接入本地部署服务时，「服务地址」不要带接口路径，路径写在「接口能力」表中。
2. 「账号」页签中的密钥是否仍有效、是否有调用目标模型的权限；异常账号的原因写在状态下方。
3. 平台所在网络能否访问该上游；内网部署访问公网厂商时，确认出口网络已放通（第 33 章）。
4. 「供应商」类型与「模型请求格式」是否与上游实际协议一致（第 4.3 节）。
5. 「可用性探查」页签最新一条记录的「对话」检查项是否成功（第 4.6 节）。
6. 仍无法定位时，记录发生时间、供应商名称、页面上的错误明细与请求详情中的链路 ID，按第 37 章联系支持；不要在工单、截图或对话中记录或发送密钥。

配置完成标准：以下三项同时满足，才算一个供应商配置完成；只保存了名称和密钥，并不能保证员工可以使用。

- 「测试连接并获取模型」成功，或保存时的上游连接测试通过；
- 至少启用一个需要的模型，列表「可用模型」列显示该模型；
- 保存后列表中「可用」开关为开启，「账号」列显示至少一个可用账号，「健康」时间线最近一格正常。

注意：供应商配置完成后，模型还要加入模型服务并设置可用范围，员工和智能体才能使用（第 6 章、第 7 章）。

能力说明

不提供的能力	替代做法
从 Kubernetes Service / Endpoint 或注册中心自动发现模型后端实例	把同一推理服务的多个实例以不同「地址」登记为同一供应商的多个账号（第 4.4 节）。「能力 › 外部注册中心」只同步 Nacos 中的 A2A 智能体与 MCP 服务
实例的权重、端口、自定义元数据参与路由	账号只有地址、并发上限与状态可调；需要按实例分流时拆成多个供应商，用流量规则的条件区分（第 26 章）
非标准协议模型按「地址 + 任意路径」直通并计入模型用量	模型网关只接受已声明的标准端点，未声明的端点返回 404（RESOURCE_NOT_FOUND）。需要原样直通时使用「能力 › API 服务」（第 22 章）：有令牌鉴权、可见范围与调用记录，但不解析 model 字段、不计 Token 与费用、不走服务配额
在界面上查看供应商的版本列表并一键回退	用「操作审计」核对变更项数，按原值手工改回并保存，同样经过激活前校验（第 4.9 节）
定时自动核验上游真实性	核验按需手动触发；结合「被动流量信号」观察上游自报模型与请求模型是否一致（第 4.7 节）

5. 模型定价与分类

本章内容：本章面向平台管理员和负责成本核算的人员，说明如何为已接入的模型设置售价、组织模型分类、声明模型的能力用途与显示元数据，以及为平台内置功能指定默认模型。读完本章，你可以完成以下工作：按输入、输出、缓存分别定价，配置阶梯计价、分时计价和按输入长度计价，维护美元汇率，维护模型分类，编辑模型元数据，以及配置默认模型。

模型售价决定每次调用记入多少费用，也是模型服务金额预算（第 7 章）的基础。未定价的模型仍可调用，但调用会被记为「未定价」，不计入金额统计。

前提：以租户管理员或具备供应商管理权限的角色登录；模型所属供应商已接入（第 4 章）。


5.1 定价入口与生效范围

适用场景：给新接入的模型定价，或按上游调价调整内部分摊价格。


模型价格在供应商详情的「模型定价」页签维护，也可在成员侧模型详情中核对。同一份价格对全租户的调用生效。模型服务还可以在「可用范围与配额 › 设置专属价」中为单个对象另设阶梯价，专属价优先于这里的标准价，命中多个对象时按「成员 > 职能组 > 部门 > 工作空间 > 本服务全部成员」取最具体的一个（第 7 章）。

操作步骤

1. 打开「模型定价」页签，在目标模型行选择「编辑」。
2. 在对话框中选择「计价模式」：单个计价、阶梯计价、分时计价、按输入长度计价，四选一。
3. 填写价格，选择「保存」。



你会看到：保存后提示「已保存，1 个模型有变化」，定价列表该行显示价格来源徽标（「手工」或「参照」）、计价模式与单价；该模型的「开启计价」开关自动打开。




注意：价格一经保存即对新产生的用量生效，已经产生的账单不变。定价是全局财务配置，调整前确认改动的影响面。

5.2 按输入、输出与缓存分别定价

适用场景：上游对输入、输出、缓存命中、缓存写入分别收费，平台需要按同样的构成对内分摊。

操作步骤

1. 在「编辑」对话框中选择「计价模式 = 单个计价」。
2. 填写四项单价，单位为「每百万 Token」：输入、输出、缓存命中、缓存写入。
3. 需要把原始 Token 折算成额度消耗时，调整「Token 权重」；权重只影响额度，不改变价格。
4. 需要跟随公开目录价时，可点「参照目录模型」，从内置模型目录中选择一个参照对象。
5. 选择「保存」。



你会看到：成员在模型详情中看到的是同一组数字，输入与输出价还能在「概览」的「用户计费价」中直接读到；「计费」区另附价格历史图，按原币种记录历次调整。

注意：四项单价互相独立，缓存命中与缓存写入要按上游的实际收费方式填写。若调用后请求详情里费用一直显示「未定价」，先检查该模型的「开启计价」开关是否已打开，再确认调用所用的模型服务指向的是这一个模型。

5.3 多模态模型的计价单位

适用场景：模型承担文生图、图片编辑、语音合成、语音转写、视频生成等用途，成本不是按 Token 计量。

平台把这类成本归入「按单位计价」，与四项 Token 单价分开维护：Token 单价按每百万 Token 计，按单位计价的部分按各自的物理单位计，具体单位在定价对话框中显示。

注意：按单位计价的部分不参与按输入长度分档，也不参与分时计价——这两类模式只作用于四项 Token 单价。分批设置价格时按用途归组，不要把这部分金额填进输入或输出单价。

5.4 阶梯计价

适用场景：上游按累计用量分档结算，或需要按用量给予阶梯折扣。

操作步骤

1. 「计价模式」选择「阶梯计价」。
2. 设置累计方式：
   - 「累计周期」：小时、天、月或累计；
   - 「累计方法」：按租户、用户、API 密钥或会话累计；
   - 「计价方式」：「单价」逐档填写四项价格，或「Token 倍率」按基础价的倍数给出每档价格；
   - 「跨档计价」：「分段计价」按档位边界拆分，或「整笔计价」整次按跨档后的档位计。
3. 选择「添加档位」，在第 1 档填写四项单价，再按需要追加档位。档位表按「0 - 1,000 万 / 1,000 万 - ∞」的形式展示区间，末档不封顶。
4. 选择「保存」。

你会看到：档位表实时显示每一档的起止与单价；对话框说明写明「单价阶梯的基础价就是第 1 档价格，保存时一并写入」，以及「改档表后历史账单不变」。

注意：改档只影响之后的用量。阶梯计价与分时计价、按输入长度计价互斥，同一模型只能选其中一种。

5.5 分时计价

适用场景：上游按峰谷时段定价，例如工作时间为高峰价、其余时间为空闲价。

操作步骤

1. 「计价模式」选择「分时计价」。
2. 确认「时区」，默认 `Asia/Shanghai`；时区随价格一起保存，与租户时区无关。
3. 在「基础价」中填写未落入任何时段时使用的四项单价。
4. 选择「添加时段」，每段填写名称、时间区间、适用日与四项单价，最多 8 段。
5. 选择「保存」。



计价规则（对话框内同样写明）：

- 按请求开始时间确定时段，跨时段边界的请求按开始时刻所在时段计价；
- 只按星期几确定，不区分法定节假日与调休；
- 跨零点的时段按开始那天确定适用日；
- 分时只作用于四项 Token 单价，图片、音频等按单位计价的部分不分时。

注意：仅按星期几确定时段意味着上游在节假日按空闲价收费时，平台账单会与上游账单存在差异；节假日价格差异较大时，可为受影响的授权对象另设专属价（第 7 章）。

5.6 按输入长度计价

适用场景：上游在单次请求输入超过某个阈值后整次加价，例如超长上下文请求。


操作步骤

1. 「计价模式」选择「按输入长度计价」。
2. 在「基础价」中填写输入未超过第一个阈值时的四项单价。
3. 选择「添加档位」，填写「输入超过」的阈值（单位「万 Token」）与四项单价，最多 15 档。
4. 选择「保存」。



计价规则：按本次请求的输入 Token 数（含缓存读写）确定档位，整次请求的输入、输出、缓存价都按该档计；不累计历史用量，也不含图片、音频等按单位计价的部分。

你会看到：定价列表把两段并列显示——第 1 档写「输入超过 0.01 万 Token」及其单价，基础价写「输入不超过 0.01 万 Token」及其单价，落档规则不必进对话框就能读出来。



注意：阈值设得过低会让绝大多数请求落到高价档。先按业务实际请求的输入长度评估，再定阈值。

5.7 汇率与结算币种

适用场景：模型的参照价来自美元目录价，或接入的外部客户端以美元上报费用，而平台按人民币记账。

结算币种在部署时确定，所有售价、金额预算与费用统计都使用它。「美元汇率」在两处起作用：

- 页面说明写明：用于把客户端上报的美元费用换算成本租户结算币种；不填则不使用客户端上报费用，改用目录估算。洞察与使用洞察中的会话费用会据此标注「已按全局设置的美元汇率换算」或「未配置美元汇率，客户端上报的美元费用未计入」。
- 定价时选择「参照目录模型」，平台用该汇率把美元目录价预填为结算币种价格。未配置汇率时，定价对话框提示手动输入；该次输入只用于换算，不会改动全局设置。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 系统设置 › 全局设置」。
2. 在「美元汇率」区域填写「1 美元兑 CNY」，例如 `7.2`。只能填写大于 0、最多 6 位小数的数字。
3. 选择「保存」，页面提示「美元汇率已保存」。

你会看到：输入框下方显示「上次更新：」与更新时间。


注意：汇率是全局配置，一次修改影响之后所有换算，建议由专人维护并在变更窗口内操作。结算币种本身是美元时，页面显示「结算币种为美元，无需汇率。」


5.8 模型能力用途与元数据

适用场景：声明一个模型能承担哪些用途，或修正目录中不准确的显示名称、上下文窗口、最大输出。


编辑模型元数据

1. 进入供应商详情「基本信息」页签，在模型行右侧的「…」菜单中选择「编辑模型元数据」。
2. 对话框顶部显示上游模型名与其来源标签，例如「目录」；下方可修改三项：「显示名称」「上下文窗口」「最大输出」。
3. 选择「保存」。





你会看到：对话框说明写明「管理员覆盖会压过目录与发现结果，并同时作用于目录展示和对话上下文窗口」。保存后模型列表的名称随之更新，来源标签变为人工覆盖；成员侧模型详情同步显示新的名称与上下文窗口。



校验与恢复：最大输出大于上下文窗口时，输入框标红并提示「最大输出不能超过上下文窗口。」，不能保存。需要回到内置数值时选择「恢复目录值」，立即生效，无需再点保存。

注意：覆盖值作用于目录展示与平台内对话的上下文窗口，不约束 API 调用——调用方通过 API 传入的输入长度不会被按覆盖值拦截或截断。需要限制 API 单次请求规模时，用流量规则的请求体上限或 Token 上限（第 26 章）。

配置能力用途

在同一「…」菜单中选择「配置能力」，可以逐项声明模型承担的用途：对话、向量、文生图、图片编辑、语音转写、语音合成、视觉理解、重排、判断、内容安全、敏感信息识别、轻量调用、实时语音、视频生成，共 14 种。每项能力标明来源：「内置目录」「自动发现」或「人工覆盖」。


注意：判断、内容安全、敏感信息识别三类用途服务于护栏与判断接口，只能由管理员显式声明；未声明时，依赖该用途的护栏与路由条件不会生效（第 24 章至第 26 章）。

5.9 模型分类


适用场景：成员侧模型数量多，需要按业务分类（例如「代码」「写作」「多模态」）组织，便于查找。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 模型 › 模型供应商 › 分类管理」页签。
2. 选择「新增分类」，列表底部插入一行，直接在行内改名，并填写「显示顺序」。
3. 选中该分类，在右侧面板选择「添加模型」，把模型归入该分类。
4. 需要取消关联时，在该分类右侧的模型列表中选择「移除」。



你会看到：列表按「名称 / 模型 / 显示顺序」三列排列，新建后「模型」列为 0，归入一个模型后变为 1；右侧面板在未添加模型时显示「该分类下暂无模型」。



注意：分类只影响模型广场（工作台顶栏「模型」）的筛选与展示，不影响成员能否调用；能否调用由模型服务的可用范围决定（第 7 章）。


5.10 配置默认模型


适用场景：为平台内置功能指定使用哪个模型服务中的哪个模型，例如意图识别、内容安全、知识库嵌入。

入口：「管理后台 › 系统设置 › 全局设置 ›「常规」页签 › 默认模型」。

操作步骤

1. 在「默认模型」列表中选择「编辑」，打开对话框。
2. 逐项选择「模型服务 · 模型」；留空表示未设置。
3. 选择「保存」。部分功能保存时会用样例实际调用一次所选模型做核对，例如内容判断会分别用一句违规样例和一句正常样例调用，并自动确定调用方式，无需选择模型类型（第 25.3 节）。





可配置的功能共 10 项，「谁能用」列按功能分三类：

类别	功能	「谁能用」列
用户直接使用	新建智能体的对话模型、语音输入、图片生成	显示所选模型服务的分发对象；调用人还需在该模型服务的可用范围内

类别	功能	「谁能用」列
知识库与后台任务	知识库嵌入、知识库重排；知识页、文档摘要与日报	前两项「随知识库分发」，后一项「后台任务」
平台基础设施	意图识别、内容判断、敏感信息识别、问答语义匹配	「平台基础设施，不按分发」

「新建智能体的对话模型」是员工在工作台「添加智能体」时默认带出的模型，员工可在向导的「身份与模型」一步改选本人可用的其他模型服务。该项所选模型不可用时，相关操作会提示「全局默认模型当前不可用，请联系租户管理员在「系统设置 › 全局设置」检查配置。」

你会看到：「状态」列显示「已生效」「未设置」「重建失败」等；所选模型最近一次调用失败、或所选服务被停用时，页面顶部出现告警条指明是哪一项。对话框对每个功能给出针对性说明，例如意图识别「用于判断请求的任务类型、难度与业务场景，让路由规则能按这些条件分流」、内容判断「保存时会用一句违规样例和一句正常样例实际调用核对」、知识库重排「未设置时检索结果不重排」。

注意：

- 更换知识库嵌入模型后，已入库文档需要重建向量索引，重建期间页面显示进度与失败原因；重建完成前语义检索结果不完整。
- 内容判断与意图识别可以选用任一对话模型，敏感信息识别需要支持 JSON 输出的对话模型，问答语义匹配需要向量模型；保存时的核对不通过会给出原因与建议（第 25.3 节）。这几项未设置时，依赖它们的内容检测与问答能力不能生效。
- 选用外部供应商的模型时，对话框会提示「选用「某供应商」后，用户的提问会发送给该供应商」，确认数据边界后再保存。
- 默认模型是全租户配置，修改立即影响所有用户，建议在变更窗口内操作。
- 内容判断模型仍被启用了风险分类、提示注入或自定义类别的规则使用时，不能清空，页面会列出这些规则，先处理规则再清空；改选只能识别固定分类的模型而已有规则在用自定义类别时，保存同样被拒绝（第 25.3 节）。

能力说明

不提供的能力	替代做法
按计划时间自动下线模型或模型服务，并向受影响方发送通知	模型服务详情只有即时的「发布」开关，供应商详情只有「开启」开关，均无生效时间与受影响方清单；下线时关闭开关即时停用，事前用「调用情况」核对受影响范围，并在通知渠道中人工告知（第 6 章）
用「下线 / 退役」类事件配置告警规则	告警规则中没有此类事件；以调用失败率或用量归零作为替代信号配置规则（第 32 章）
管理员覆盖的上下文窗口与最大输出约束 API 调用	覆盖值只作用于目录展示与平台内对话；限制 API 单次请求规模用流量规则的请求体上限或 Token 上限（第 26 章）

不提供的能力	替代做法
在没有预设价格的情况下自动推算售价	用「参照目录模型」按目录价 × 美元汇率预填（第 5.2 节、第 5.7 节），或按供应商契约手工填写标准价（第 5.1 节）

6. 创建模型服务

本章内容：本章面向平台管理员，说明如何把供应商的模型封装成面向成员、智能体和业务系统的模型服务，并在上线前后管理它。读完本章，你可以完成以下工作：按业务用途创建并命名模型服务、调整模型顺序并理解主模型的含义、用试跑验证服务、发布与停用服务、查看服务的调用情况与健康状态、在工作空间里确认可用的模型服务，以及在删除之前核对引用关系。

模型服务是一组供应商模型的集合，也是授权、配额、专属价和 API 密钥的单位：先把模型加进一个服务，再把服务授权给成员、部门、职能组或工作空间（第 7 章），成员才能在对话中选用该服务、让智能体使用它，或用绑定该服务的 API 密钥调用其中的模型。同一个供应商模型可以同时出现在多个服务里，各服务的授权、配额与计费互相独立。

入口：「管理后台 › 模型 › 模型服务」。页面顶部有两个页签：「模型服务」与「API 密钥管理」（后者见第 20 章）。

前提：以租户管理员或具备模型服务管理权限的角色登录；至少有一个已接入且已启用模型的供应商（第 4 章）。

6.1 服务列表

适用场景：清点租户内已有的服务，确认某个服务是否已经授权出去，或从列表进入某个服务的详情。

操作步骤

1. 打开「管理后台 › 模型 › 模型服务」，默认停在「模型服务」页签。
2. 用顶部搜索框按名称检索；用「全部状态」下拉按状态筛选。
3. 点击服务名称进入详情；点击行末「⋯」执行编辑或删除。

你会看到

- 列表的列为「名称」「模型数量」「可见范围」「累计消耗」「累计费用」「最近更新」。名称下方是该服务的描述信息，未填写时显示「尚未填写说明」。
- 「可见范围」显示已授权的对象；授权给多个对象时只列前几个并附「+N」。该列显示「未分发」表示服务还没有授权给任何对象，此时成员在对话中选不到它，也不能用它创建 API 密钥；「累计消耗」列在还没有调用时显示「暂无调用」。
- 服务详情有五个页签：「基本信息」「试跑」「可用范围与配额」「调用情况」「操作审计」，右上角是「编辑模型服务」。

注意：列表上的「累计消耗」「累计费用」是该服务自建立以来的总量，不是本月量；要看本月与分模型的用量，进入详情的「基本信息」页签。


6.2 创建模型服务

适用场景：向成员、智能体或业务系统开放一组模型，例如「通用对话」「代码助手」「低成本批处理」。


前提：目标模型所属的供应商已接入，且模型已启用（第 4 章）。

操作步骤

1. 在「模型服务」页签选择「添加模型服务」。
2. 设置「模型服务标志」：上传 JPG、PNG、WebP 或 GIF 图片，最大 2 MB；也可以选择「生成」。
3. 填写「模型服务名称」，必填，租户内唯一；填写「描述信息（可选）」，写明适用任务与成本等级，成员在选择服务时能看到这段文字。
4. 选择「添加模型」，在对话框中勾选模型并确认。右侧「已添加 N 个模型」列出模型名称、所属供应商与是否支持多模态。可重复添加，直到把需要的模型都加进来。
5. 在右侧已添加模型列表里拖动行首的把手调整顺序，排在第一位的模型成为主模型（第 6.3 节）；不需要的模型点「移除」。
6. 选择「保存模型服务」。



你会看到：保存后页面提示「模型服务已创建」，并自动跳到该服务的「试跑」页签；「试跑」的模型下拉已默认选中排在第 1 位的模型。



6.2.1 命名与拆分建议

- 按使用目的命名和拆分，例如「通用对话」「代码助手」「低成本批处理」，不要直接用模型型号作为服务名称——成员在对话输入区和智能体配置里看到的是服务名称，用途比型号更容易判断。
- 需要不同的可用人群、费用上限或数据处理要求时，拆成两个服务，而不是在一个服务里靠约定区分。拆分后各服务的授权、配额、专属价和计费互不影响。
- 描述里写清适用场景与限制，例如「面向成员的通用对话与写作；不得提交客户敏感数据；成本等级：低」。
- 需要看图、读图的对话或智能体，服务内至少放一个支持多模态的模型。成员在对话中切换到不支持图片的模型时，待发送的图片会被提示移除（第 9 章）。

注意：服务名称在租户内唯一，重名时保存会被拒绝并要求更换名称。新建的服务默认已发布，但没有授权给任何人，成员与智能体都用不到它，必须继续配置可用范围（第 7 章）。

6.3 模型顺序与主模型

适用场景：一个服务里有多个模型时，决定默认用哪一个，以及调整它们的呈现顺序。


服务内模型的顺序就是主模型的规则：排在第 1 位的模型为主模型，其余按顺序排列。主模型决定「试跑」页签默认选中哪一个，也是工作空间「模型服务」页签中标注「默认使用」的模型（第 6.7 节）。

调用方通过 API 调用时，在请求的 `model` 字段里写服务内的具体模型名，网关按名称调用。服务里有多个模型并不等于自动容错：某个模型不可用时，网关不会自行改用服务内的其他模型，需要失败转移时在流量规则里配置（第 26 章）。

操作步骤

1. 打开服务详情的「基本信息」页签。


2. 在右侧模型表中拖动模型行，把要作为主模型的放到第 1 位。
3. 松开后顺序即生效；回到「试跑」页签确认下拉默认项已随之改变。



你会看到

「基本信息」页签分左右两块：

- 左侧：「发布」开关、「创建时间」、「服务级配额」（第 7 章）、「服务配额」开关、「累计 Token（全部时间）」「累计费用（全部时间）」。
- 右侧：模型表，列为「排序」「模型名称」（附供应商）「多模态」「状态」「当月用量」「当月费用」，行末可「移除」，右上角「添加模型」可继续加模型。



注意：调整顺序只影响默认选择，不改变已有调用的归属。移除模型会立即影响按该模型名发起的请求，也会影响在对话或智能体中选用了该模型的成员，操作前先在「调用情况」里确认还有谁在用它。

6.4 试跑


适用场景：服务刚建好、或换过模型之后，确认这条链路能正常出结果，并大致了解首字延迟、总耗时与 Token 用量。

试跑走的是真实调用链路，会真实计费，也计入「调用情况」与「操作审计」。

前提：服务已发布；服务内至少有一个支持对话的模型。

操作步骤

1. 进入服务详情的「试跑」页签。
2. 在模型下拉中选择要试跑的模型，默认是主模型。
3. 需要时展开「参数」调整可选设置；留空则使用模型默认行为。
4. 在输入框输入消息并发送。回复以流式返回，生成过程中页面底部显示进度。



你会看到

- 成功时回复下方出现一行摘要，依次是结果状态、首字延迟、总耗时与 Token 数，并提示费用见调用日志。
- 切到「调用情况」页签，调用次数加一，明细里多一条记录，用户列显示当前管理员与所用的密钥。

注意：试跑失败时，先记下页面给出的错误码，再对照第 7.7 节的排查表定位是哪一层拒绝。模型未定价不会让试跑失败，只影响费用统计；但如果你本人在该服务上有金额预算，未定价的模型会被拒绝（第 7.3 节）。

6.5 发布与停用


适用场景：服务还在准备阶段，暂时不对成员开放；或者某个服务要下架，先停掉再说。

「基本信息」页签左侧的「发布」开关就是服务的对外总开关：

- 开启：范围内的成员可以看到并调用该服务，范围内的智能体可以使用它。
- 关闭：服务下架，调用被拒绝，成员侧不再展示该服务；授权、配额和 API 密钥都保留，重新开启后恢复。

操作步骤

1. 进入服务详情的「基本信息」页签。
2. 关闭「发布」开关。页面先弹出「停用模型服务？」确认框，说明停用的后果：
   - 「停用后，绑定该服务的 N 个可用模型密钥的调用将被拒绝。」
   - 有流量规则的条件引用该服务时，列出这些规则：「以下流量规则的条件引用了该服务：…。」
   - 全局设置中的功能使用该服务时，列出这些功能：「停用后以下功能将不可用：…。」
3. 核对无误后选择「确认停用」。要恢复，重新开启「发布」开关即可，开启不需要确认。



你会看到

- 关闭后十几秒到一分钟内，该服务的调用开始被拒绝，成员侧也不再显示它。
- 重新开启后调用逐步恢复，一般需要一分钟左右，期间仍可能出现失败。
- 停用与恢复都记入操作审计，含操作人、时间与来源。

注意：

- 停用期间调用方收到的错误可能表现为「凭据无效」，与密钥真的失效很难区分。排查「突然调不通」时先确认「发布」开关的状态，再查密钥。
- 已绑定该服务的智能体在停用期间无法完成模型调用。智能体配置页会提示「已保存的模型服务在当前工作空间中不可用了。」，需要恢复服务或为智能体改选其他服务（第 13 章）。
- 停用不删除任何东西，也不重置配额与累计用量。
- 平台不提供定时下架与到期通知。要按计划下线，先在「调用情况」与「可用范围与配额」确认使用方，通过通知渠道提前告知（第 32 章），到约定时间手动关闭「发布」。
- 停用供应商（第 4 章）会影响引用其模型的全部服务，范围比停用单个服务大。

6.6 调用情况与服务健康


适用场景：日常巡检服务的运行状态，或在成员反馈「这个服务变慢了」时快速定位。

操作步骤：进入服务详情的「调用情况」页签。页签标题旁的数字是调用次数。


你会看到

页签自上而下分三块：

1. 五个指标：「服务状态」（健康、降级、异常，样本不足时显示「未知」）、「当前并发」、「1 分钟错误率」、「延迟中位数」、「延迟 99 分位」。近 1 分钟没有调用时，错误率与延迟显示「不可用」。
2. 趋势图：可选时间范围（默认最近 1 小时），三条曲线分别是调用次数、每秒请求数、每秒输出 Token 数；下方时间桶表另给出每秒输入 Token、平均并发、速率限流拒绝次数与并发限流拒绝次数。
3. 调用明细：列为「时间」「用户」「调用模型」（附供应商）「状态」「Token 数」「费用」「计价依据」。用户列同时给出成员名与所用的密钥。



样本积累之后，服务状态会从「未知」进入「健康」，并给出原因说明；样本仍在积累时，状态保持「未知」而不会误报为异常：



注意：

- 指标在打开或刷新页面时取数。几秒内结束的调用很难被「当前并发」捕捉到，看到 0 不代表没有流量。
- 错误率与失败计数只统计真正发往上游的调用。请求在进入上游之前就被拒绝（模型名不存在、密钥无效、超出配额等）时不计入该服务的错误率，因此错误率为 0 也可能存在大量失败请求，这类请求到「管理后台 › 观测中心 › 运行总览」的请求列表里查（第 30 章）。
- 成员在对话中、智能体在运行中发起的模型调用同样计入这里。
- 费用有短暂延迟，最近的调用可能显示为待计费；未定价的模型在明细里标注「未定价」，补定价后从新调用开始计费，之前的调用不补算。

6.7 在工作空间中确认可用的模型服务

适用场景：确认某个工作空间里的成员和智能体能选到哪些模型服务，例如新工作空间上线前，或成员反馈「对话里选不到某个服务」时。

工作空间本身不单独配置模型服务。一个服务能否在某个工作空间里使用，取决于它的可用范围是否覆盖该工作空间或其中的成员（第 7.1 节）。工作空间详情只展示结果，便于核对。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 组织与权限 › 工作空间」，打开目标工作空间。
2. 切换到「模型服务」页签。需要时选择右上角的刷新按钮重新取数。

你会看到

- 页签标题为「工作空间模型服务」，按服务顺序列出当前工作空间可用的服务。

- 每个服务一行：名称旁标注状态（停用的服务显示「已停用」）；下方标签依次为「限制 … • 已用 …」（未设上限时显示「不限」），以及服务内的模型，其中第一个标注「默认使用」，即该服务的主模型；模型超过三个时附「+N」。
- 工作空间没有任何可用服务时显示「当前工作空间还没有模型服务配置。」。

注意：

- 这个页签是只读的。要增减服务，回到「模型服务」详情调整可用范围；要换默认模型，调整服务内模型顺序（第 6.3 节）。
- 工作空间里没有已发布的服务时，成员在对话中会看到「当前工作空间还没有已发布的模型服务，请联系管理员。」。
- 工作空间详情中的「资源上限」页签管理的是智能体数量等资源，不是模型用量；模型用量上限在模型服务的配额里设置（第 7 章）。

6.8 删除影响与引用保护

适用场景：清理不再使用的服务、模型或供应商，同时避免删掉还在被引用的对象。


供应商、模型、模型服务之间有引用关系：服务引用模型，流量规则以模型或供应商为转发目标、以模型服务为条件，全局设置占用模型与服务，智能体绑定模型服务。删除时平台先检查这些引用，再按对象类型采取「拒绝删除」或「连带解绑」。

操作步骤

1. 服务在「模型服务」列表行末「…」›「删除」；供应商在「模型供应商」列表行末「…」›「删除」；模型在供应商详情的模型列表中删除。
2. 平台先检查引用关系，再给出确认框。阅读确认框，按提示处理引用后执行删除。


删除模型服务时你会看到

- 检查期间显示「正在检查智能体、虚拟模型、计费和路由引用…」。
- 没有阻止删除的引用时，确认框为「删除模型服务？确认删除「<服务名>」吗？删除后无法恢复。」，只有取消与删除两个按钮。
- 仍有引用时，弹出「暂不能删除模型服务」：「「<服务名>」仍被以下对象或受保护记录引用。请按提示处理后重新检查。」下方分组列出：
  - 「使用中的智能体（N）」：逐个列出仍绑定该服务的智能体，并提示「请到对应智能体的模型配置中更换模型服务。」；超过 50 个时只展示前 50 个。
  - 「全局设置正在使用该服务」：列出占用它的功能，附「去全局设置」。
  - 「受保护的计费与路由记录」：已发布的价格、计费记录等受保护引用。 处理完后选择「我已处理，重新检查」，检查通过才会出现删除确认。
- 确认删除时若仍有流量规则的「模型服务」条件引用它，确认框里提示「不能删除：以下流量规则的「模型服务」条件仍引用它」，逐条列出规则并附「去修改」。



删除供应商与模型时你会看到

- 供应商的确认框为「确定删除该供应商配置？」。有流量规则以该供应商的模型为目标时，框内提示「不能删除：以下流量规则仍以该供应商的模型为目标」，列出规则并附「去修改」，删除按钮不可用；有智能体指向该供应商时提示「N 个智能体仍指向该供应商，删除后它们需要重新选择供应商」。
- 模型的确认框为「确定删除模型「<模型名>」？」，并预览影响：「将从模型服务 … 中移除」「流量规则 … 将被停用，并移除该模型目标」「N 个模型密钥所在的模型服务将没有可用模型，调用会失败」。打开确认框后引用若有变化，提示「引用已变化，预览已刷新」。



引用保护的实际行为

- 模型服务被智能体、全局设置或受保护记录引用时不能删除：按「暂不能删除模型服务」中的提示逐项处理，再重新检查。
- 供应商被流量规则引用时拒绝删除：先在流量规则中改掉转发目标或删掉规则，再删供应商。
- 删除模型会连带解绑：以该模型为转发目标的流量规则自动变为「已停用」并移除该目标，引用它的模型服务里该模型被移除；之后调用这个模型名返回 `404 model_not_found`，不会留下指向空目标的规则。有不能修改的路由规则仍在使用该模型时，删除被拒绝，提示「有不能改的路由规则仍在使用该模型，请先改掉这些规则。」
- 被全局默认模型占用时不能删：提示「全局设置正在使用该模型：…。请先在全局设置里更换。」，先到全局设置换成别的模型（第 5 章）。
- 删除模型服务成功后：服务的授权与配额随之失效，绑定该服务的 API 密钥不能再调用。

确认框不列出可用范围与 API 密钥明细，删除服务前请再自行核对：授权给了谁、最近还有没有调用、有多少把密钥绑在它上面。

注意：删除不可恢复。生产环境建议先停用（关闭「发布」或供应商的「可用」开关）观察一段时间，确认无人使用后再删。删除供应商会同时删掉它的账号、定价与核验记录。所有删除操作都记入操作审计（第 32 章）。

6.9 操作审计

适用场景：回溯某个服务最近被谁改过、什么时候停用过。

服务详情的「操作审计」页签记录这个服务上的变更，每条含操作人、时间、来源与操作类型。「发布」开关的每次开启与关闭各记一条，因此「谁在什么时候把服务停掉了」可以直接在这里查到。

注意：这个页签只覆盖当前服务。要跨对象查询（例如「某个人今天改了哪些服务」），到「管理后台 › 审计与合规 › 操作审计」按操作人、时间与关键词检索（第 32 章）。

能力说明

不提供的能力	替代做法
服务内多模型自动故障转移（某个模型不可用时自动改用服务内其他模型）	在流量规则中配置多档转发目标与故障转移（第 26 章）
在工作空间里单独添加或排除某个模型服务	通过模型服务的可用范围授权给该工作空间或其成员；工作空间「模型服务」页签只读展示结果（第 6.7 节）
定时下架与到期通知（下线计划）	先在「调用情况」与「可用范围与配额」确认使用方，通过通知渠道提前告知，到约定时间手动关闭「发布」（第 6.5 节）
删除模型服务时列出受影响的可用范围与 API 密钥明细	确认框会列出智能体、全局设置、流量规则与受保护记录；授权与密钥按第 6.8 节自行核对，必要时先停用观察
服务与模型的版本管理（多版本并存、按版本路由、废弃过渡期）	变更前用「试跑」验证；需要灰度时用流量规则按调用方分流（第 26 章）

7. 配置模型服务的可用范围与配额

本章内容：本章面向平台管理员和负责成本管控的人员，说明如何决定谁能使用一个模型服务、能用多久、能用多少。授权决定成员在对话中能选哪些服务、智能体能绑定哪些服务、成员能用哪些服务创建 API 密钥。读完本章，你可以完成以下工作：按成员、部门、职能组、工作空间或全员授权模型服务，设置授权的生效与失效时间，为授权对象和整个服务设置 Token 与金额预算，理解服务、对象、API 密钥三层配额的关系，为授权对象设置专属价，排查被拒绝的调用，以及安全地移除授权。

模型服务建好之后默认不对任何人开放。服务详情的「可用范围与配额」页签说明了这一机制：仅可用范围内的企业成员可使用该模型服务；每个对象一条规则，规则下每个周期各是一个额度池，用满即拒绝。

入口：「管理后台 › 模型 › 模型服务」，点击服务名称，打开「可用范围与配额」页签。

前提：以租户管理员或具备模型服务管理权限的角色登录；模型服务已创建（第 6 章）；按部门或职能组授权前，组织架构已维护好（第 3 章）；金额预算与专属价要求服务内的模型已设置售价（第 5 章）。

7.1 按成员、部门、职能组授权

适用场景：决定哪些人可以看到并调用一个模型服务。

可用范围的对象类型有四种，另有「所有用户」表示全员：


对象	适用场景
所有用户	全员都应使用的基础服务
部门	职责清晰、人员稳定的部门；授权覆盖该部门下的成员
职能组	跨部门的项目组或专项能力

对象	适用场景
工作空间	按项目或团队开放；该工作空间内的成员与智能体都可以选用
成员	个别成员的试点或例外授权

范围应从小到大逐步开放。上线高成本或高敏感的服务时，先授权给试点成员或一个部门，效果与费用符合预期后再扩大。


操作步骤

1. 在「可用范围与配额」页签选择「编辑可用范围」，打开「可用范围」对话框。
2. 在左上角下拉中切换对象类型（部门、职能组、工作空间、成员、所有用户），在组织架构中搜索并勾选。右侧实时统计已选数量。组织架构中只展示你可见的部门；要添加列表中未出现的部门时，输入部门的完整名称精确搜索。
3. 选择「下一步」，进入「配置目标有效期」（第 7.2 节）。
4. 选择「保存」。



你会看到


保存后页面提示「分发已保存」，「企业内成员」表格列出已授权的对象，列为「范围名称」「类型」「配额」「专属价」，行末提供「配额编辑」「设置专属价」「移除」。



同一个服务可以同时授权不同类型的对象，例如既给一个部门、又给一个职能组；它们各自是一条规则，各自有配额与专属价，互不覆盖。


范围内的成员看到什么

- 新对话输入区的模型选择中出现该服务（第 8 章）；工作空间内创建或编辑智能体时，可以为智能体选择该服务（第 13 章）；
- 「首页 › 模型服务」列表中出现该服务，附可用模型与「用量&配额」；
- 在顶部导航「资源」的模型详情里「获取 API 密钥」时，「API 密钥归属」中可以选择该服务，例如「个人专属 · 通用对话」，用它创建的密钥可以立即调用。



范围外的成员看到什么

- 对话的模型选择与智能体配置里没有这个服务；
- 「首页 › 模型服务」列表里没有这个服务；
- 「获取 API 密钥」的归属候选中没有它；
- 直接访问该服务的详情地址会被整页重定向回首页，看不到服务内容。



注意：

- 授权的是「服务」，不是某个模型。服务内新增模型后，范围内对象自动可用，不需要重新授权。
- 按工作空间授权后，可以在「管理后台 › 组织与权限 › 工作空间」打开该工作空间的「模型服务」页签，确认服务已出现在列表中（第 6.7 节）。
- 「API 密钥归属」决定这把密钥代表哪条授权、用量计入哪些额度池。同一成员因多条授权可能有多个可选归属，创建时选错会让用量记到别的部门或项目上。
- 成员被移出某个部门或职能组后，经该部门或职能组获得的授权随之失效，下一次请求即被拒绝。
- 被拒绝的调用都记入运行总览的请求列表，可按调用方追溯（第 30 章）。

7.2 设置生效与失效时间


适用场景：临时授权（项目期内、试用期内），或预先配好、到指定时间才生效的授权。

操作步骤

1. 在「可用范围」对话框选好对象后选择「下一步」，进入「配置目标有效期」。
2. 在「默认有效期」中选择：

选项	说明
长期有效	默认值，不过期
7 天 / 30 天	从保存时起算
自定义	分别选择开始与结束的日期时间；开始时间晚于当前时间即为未来生效

3. 需要为不同对象设置不同期限时，勾选「为选中角色分配单独有效期」，在列表中逐个设置。
4. 选择「保存」。



你会看到：企业内成员表格中，「范围名称」下方标注授权状态，例如「剩余 8 天 20 小时」或「已失效」。未生效或已失效期间，该对象的调用被拒绝；历史授权记录保留，便于审计。

续期：对已失效或即将到期的对象，重新打开「编辑可用范围」，为它设置新的有效期并保存即可恢复。

注意：


- 有效期作用于授权本身。API 密钥自身还有独立的有效期，两者互不替代（第 20 章）。
- 使用「自定义」时，保存后重新打开该页，确认开始与结束时间与预期一致。
- 平台不提供「每日生效时间段」。需要某把密钥只在指定时段可用（例如只在夜间批处理窗口），由管理员新建流量规则：条件为「调用方属于该密钥」且「时段落在不允许的时间段」，动作为「拒绝请求」，并填写可识别的原因码。时段外的调用返回 `403`，其他密钥不受影响（第 26 章）。

7.3 为授权对象设置 Token 与金额预算

适用场景：控制某个成员、部门或职能组在一个服务上的用量或花费，用满即停。

操作步骤

1. 在「可用范围与配额」页签的对象行选择「配额编辑」，打开「编辑配额」对话框。对话框顶部显示当前对象，例如「某成员 · 成员」。
2. 打开「启用策略」开关。停用后保留设置，但不再限制请求，额度池也停止记账。
3. 按需填写各周期的预算，选择「确认」。



字段说明

字段	说明
启用策略	停用后保留设置但不限制请求，额度池停止记账
Token 预算：小时、天、月、累计	按周期限制该对象在本服务上消耗的 Token 总量。单位为十亿 Token（B），可填多个小数位；例如 `0.0000003` 即 300 Token
金额预算（按结算币种）：小时、天、月、累计	按周期限制该对象在本服务上的花费，按每次调用的有效单价计算；没有价的模型会被直接拒绝


必须知道的四条规则


- 留空表示该周期不限；填 0 是硬墙，不是不限。填 0 会让该周期的全部调用被拒绝，适合「暂时冻结但保留配置」的场景。要恢复不限，把已填的值清空后保存。
- 已用量在调用结束后记账。平台在放行一次请求时看的是「已记账的用量」，因此单次调用可能把已用量推过限额，从下一次调用起才开始拒绝；同时发出的多个请求也会一起被放行而短暂超出。这样做的代价是限额会被小幅穿透，换来的是每次调用不必等待上一笔结算。
- 各周期、各预算类型可以任意组合。每个填写的上限都同时生效，任一用满即拒绝。
- 启用策略时至少要填写一个周期预算。

你会看到


1. 保存后提示「配额已保存」，对象行的「配额」列显示额度池，例如「本月 · Token · 已用 0 / 限额 300」。

2. 用满后该对象的调用返回 HTTP `429`，错误类型 `insufficient_quota`，原因 `POOL_EXHAUSTED`；对象行的额度池以红色显示已用量与限额，超过限额时已用量会大于限额。





被拒绝的调用在运行总览的请求列表中结果为「已拦截」，打开详情能看到请求体、响应状态码与发起人：



注意：


- 金额预算按每次调用的有效单价累加。调用方带金额预算时，未定价的模型会被跳过；可用的模型全部未定价时，调用返回 HTTP 429，原因 POOL_MONEY_UNPRICED。因此设金额预算前，先把服务内用到的模型都定价（第 5 章）。服务内模型都还没有发布价时，对话框提示「此服务的模型都还没有发布价，金额预算暂时不能填；先到「价格」页给模型定价。」，此时只能填写 Token 预算。
- 配额只限制当前模型服务。它不是成员或部门在平台上的总预算，同一个人在其他服务上的用量不受这里影响。
- 小时、天、月按周期滚动，周期结束后重新从 0 计；「累计」覆盖全部时间，不重置。额度池上标注的「截至 …」是当前统计到的时间点。
- 成员在对话中用满额度时，对话页给出对应提示，立即重试无效（第 9 章）。
- 告警规则里没有「预算接近阈值」这类预警。需要提前感知时，定期查看额度池用量或「使用洞察」中的消耗（第 28 章）。

7.4 服务级配额


适用场景：给整个服务设一个总盘子，所有调用方共享，例如「低成本批处理每月总 Token 不超过某个数」。


操作步骤

1. 进入服务详情的「基本信息」页签，在左侧「服务级配额」旁选择「编辑配额」，打开「服务级配额」对话框。
2. 字段与对象配额完全相同（启用策略、Token 预算、金额预算，各含小时、天、月、累计），填写后选择「确认」。
3. 用左侧的「服务配额」开关启用或停用。



你会看到：「服务配额」下方显示各额度池的用量与限额，例如「本月 · Token · 已用 0 / 限额 200」。用满后显示「已用尽」，该服务的全部调用返回 `429`，与是哪个成员、哪把密钥无关。





注意：服务级配额与对象配额是两层独立判断。服务级用满会连带拒掉所有人，包括尚未用完自己额度的成员。排查时先看是哪一层用尽，再决定调高上限还是通知使用方。


7.5 多层配额的关系


一次调用可能同时计入多个额度池。平台逐层判断，任一层用满都会拒绝：

层	设置位置	覆盖范围
服务级	服务详情「基本信息 › 服务级配额」	整个服务的所有调用方共享
授权对象级	「可用范围与配额」对象行「配额编辑」	成员、部门、职能组、工作空间、所有用户，各自一组额度池
API 密钥级	「模型服务 › API 密钥管理」打开密钥详情，在「额度」区域选择「编辑配额」	这一把密钥自己的额度池

操作步骤（为单把密钥设额度）

1. 进入「管理后台 › 模型 › 模型服务 › API 密钥管理」，搜索并打开目标密钥。
2. 在详情中确认「计入的额度池」，再选择「编辑配额」。
3. 填写额度后选择「确认」。






规则

- 一把密钥的用量同时计入它自己的额度池、它所属授权对象的额度池和服务级额度池，每层都扣减，不是只扣一层。

- 下层额度可以设得比上层大，平台不校验，也不会拒绝保存。实际调用时按最严的一层生效，上层额度池始终能兜住下层——因此在上层已用满时，「给某把密钥单独放宽」不起作用。
- 新建的额度池从 0 开始计数，不回填本周期已用量。给一个已经用掉大量额度的对象新设本月额度时，它的起点是 0，而不是本月的实际已用量。
- 各级用量可以在页面上分别看到：服务「可用范围与配额」列出每个对象的池，密钥详情同时显示上级池与自己的池。
- 调用被拒绝时，错误详情会指明是哪一层拦下的（成员、部门还是整个服务）、哪个周期、哪种预算，可以据此直接定位要调整的那一层。



注意：平台没有「父级额度按比例分配给子级」「子级之和不得超过父级」这类模型。需要按项目单独控制时，把项目拆成独立的模型服务或职能组，分别授权、分别设配额。


7.6 为授权对象设置专属价

适用场景：对内结算时对不同部门或成员采用不同价格，或给某个对象单独的阶梯价。

前提：作为计价基础的模型必须已经设置售价（第 5 章）。

操作步骤

1. 在「可用范围与配额」页签的对象行选择「设置专属价」，打开「对象专属价」对话框。
2. 选择「网关模型」。
3. 设置「累计周期」「累计方法」「计价方式」（单价或 Token 倍率）与「跨档计价」（分段计价或整笔计价）。
4. 在「价格区间」中「添加档位」，填写用量区间与单价；只有一个价格时保留 0～∞ 一档。
5. 选择「确认」。



你会看到：对话框顶部写明三条规则——「为该对象在本模型服务中的调用单独设置阶梯价，优先于模型供应商处的标准价」；「同一次调用命中多个对象时，取最具体的一个：用户 > 职能组 > 部门 > 工作空间 > 本服务全部成员」；「改档表后历史账单不变」「已结算的调用不重新计价」。保存后该对象行「专属价」列不再为空。

注意：

- 模型未定价时，对话框会提示「这个模型在模型供应商处还没有标准价，不能设置专属价」，并提供「去定价」入口。先定价，再回来设专属价。
- 「Token 倍率」档的价格按模型标准价乘以倍率得出，只影响金额，不改变额度消耗。
- 修改档位只对之后的调用生效，已结算的账单不重算。跨结算周期调价前，先与财务确认口径。

7.7 排查被拒绝的调用

调用方收到拒绝时，先看错误码判断是哪一层拦下的：

错误码 / 原因	来源	排查动作
`429 POOL_EXHAUSTED`	某个额度池用尽	按错误详情中的额度池所属对象、周期与预算类型定位，在「可用范围与配额」或密钥详情核对用量，必要时调高上限或清空该项
`429 TRAFFIC_RATE_LIMITED` / `TRAFFIC_CONCURRENCY_LIMITED`	流量规则的速率、并发限制	按错误详情中的规则编号找到规则，检查阈值与计数维度（第 26 章）
`429 POOL_MONEY_UNPRICED`	调用方带金额预算，但可用的模型都没有定价	给服务内模型定价（第 5 章），或去掉该对象的金额预算

错误码 / 原因	来源	排查动作
`403 PERMISSION_DENIED`	密钥被禁用，或命中拒绝类流量规则	在「API 密钥管理」核对密钥状态；再看是否有时段或调用方维度的拒绝规则
授权已失效 / 不在可用范围	授权被移除、过期或尚未生效	在「可用范围与配额」核对对象与有效期（第 7.1、7.2 节）

被拒绝的请求都可以在「管理后台 › 观测中心 › 运行总览」的请求列表中按调用方、接入凭据或链路编号查到，详情里给出拒绝来源与时间（第 30 章）。成员在对话中遇到的拒绝同样记录在这里。


注意：配额类的拒绝带 `x-should-retry: false` 响应头，表示自动重试没有意义，需要等周期重置或调整限额。限流类的拒绝带 `retry-after`，按其等待即可。

7.8 移除授权

适用场景：收回某个成员、部门或职能组的调用权限。

操作步骤

1. 在「企业内成员」表格中找到目标对象，行末选择「移除」。
2. 确认框提示「确认移除 … 的分发规则？」，选择「移除」。



你会看到

- 页面提示「分发目标已移除」，列表刷新后该行消失。
- 该对象依靠这条授权创建的 API 密钥随之失效，调用返回 `401 invalid_api_key`；成员侧的服务列表、对话中的模型选择与密钥归属同步消失。失效通常在数十秒内完成，不是瞬时。

- 经这条授权使用该服务的智能体不能再调用它，需要改选其他服务（第 13 章）。

注意：

- 保存或移除后若列表未立即刷新，重新打开该页确认结果，不要连着重复操作。
- 移除授权不会删除该对象的历史用量与账单，也不影响他通过其他服务获得的授权。
- 该对象在这条服务上的配额与专属价配置随规则一并消失。如果只是临时停用，改用「发布」开关或把配额设为 0，比删除授权更容易恢复。
- 成员被移出部门或职能组时，经该组织获得的授权同样失效，无需逐条移除。

能力说明

不提供的能力	替代做法
在可用范围或配额对话框中设置首响应时限、最大并发、每分钟请求数、单次请求的输入或输出 Token 上限	用流量规则的「应用限额」按服务、部门或调用方设置（第 26 章）
软限制（达到阈值只提醒、不拦截）	配额均为硬限制；上线初期可先设较宽的上限，结合「使用洞察」观察实际用量后再收紧（第 28 章）
按 Token 速率限制（每分钟 Token 数）	用配额的「小时」Token 预算限制总量，或用流量规则限制请求数
专项预算账户（独立预算池、按渠道归集、命中后不再扣组织默认预算）	按项目拆成独立模型服务或职能组，分别授权并设对象配额（第 7.1、7.3 节）；用量同时计入各层，不做归集排他
父级额度按比例分配给子级、校验子级之和不超过父级	多层额度池逐层判断、上层兜底；下层设得比上层大不会报错但无效（第 7.5 节）
预算预警（接近阈值时告警、按比例预警档）	定期查看额度池用量与「使用洞察」的消耗趋势（第 28 章）
API 密钥的每日生效时间段	流量规则「调用方 + 时段 + 拒绝请求」（第 7.2 节）
额度池的事前预留与预扣（避免并发透支）	预算按调用结束后记账，单次或并发请求可能小幅超出限额，从下一次起拒绝；需要严格控制时给限额留出余量

8. 完成第一次对话

本章内容：本章面向第一次使用 Zenova 的成员，以及帮助成员上手的管理员，说明从打开「新对话」到拿到第一条回复的完整过程：选择智能体、写清任务、确认模型与推理强度、选择审批模式、添加附件、发送与停止。读完本章，你可以独立完成一次对话，并能判断「选不到智能体」「智能体暂时无法对话」这类开局问题该找谁处理。会话管理、追问、分享与导出见第 9 章。

8.1 开始之前

适用场景：成员第一次登录，或管理员在上线前替成员确认对话所需的条件都已具备。

前提

- 成员账号已加入至少一个工作空间（第 3 章）。
- 当前工作空间里至少有一个成员可以使用的智能体（第 13 章）。
- 智能体使用的模型服务已发布，并且可用范围覆盖该工作空间或该成员（第 6、7 章）。

入口：登录后在顶部导航选择「智能体」，左侧导航第一项即「新对话」。左侧导航依次为「新对话」「知识库」「提示词」「应用市场」「技能广场」「智能体」「文件」，下方的「智能体」分组列出你可以使用的智能体及各自的历史会话（第 9.1 节）。

注意：左侧导航中的入口受许可与权限控制，未获授权的能力不会显示。顶部导航里看不到「智能体」时，联系管理员确认账号所在租户的许可与工作空间成员身份。

8.2 打开新对话并选择智能体

适用场景：开始一段新的任务，或换一个智能体来处理。

操作步骤

1. 在左侧导航选择「新对话」；也可以在左侧「智能体」分组中，把鼠标移到某个智能体上，选择它旁边的「开始新对话」按钮，直接以该智能体开始。
2. 页面标题显示「新对话」，中间是智能体的欢迎区：「👋 Hi 我是 <智能体名称>」，下方一行介绍这个智能体（未填写描述时显示「我是 你的智能助手 随时随地，帮您高效干活」）。
3. 要换智能体时，点击欢迎区的问候按钮，打开「选择智能体进程」：
   - 在「搜索智能体名称」中输入关键词检索；
   - 每个智能体旁标注「运行状态：…」，不可选的智能体置灰；
   - 列表较长时，底部有「加载更多（还有 N 个）」。
4. 选中后欢迎区切换为该智能体。

你会看到

- 默认选中的智能体按以下顺序确定：从链接带入的智能体；你在当前工作空间上次选择的智能体；按名称排序靠前、且正在运行的智能体。
- 新对话的欢迎区下方显示「连接常用软件」，列出最多四个可以连接的应用，每个应用显示名称与说明，右侧是「连接」或「已连接」。选择「连接」会打开该应用的配置框，按提示完成授权即可（应用与凭据见第 14、18 章）。
- 智能体处于休眠状态时，打开对话会自动唤醒它，不需要手动操作。唤醒期间显示「正在准备中，请稍候…」。

注意：

- 当前工作空间没有任何智能体时，页面显示「当前工作空间还没有智能体，创建一个开始对话吧」和「添加智能体」按钮。有创建权限的成员可以按第 13 章创建；没有权限时联系工作空间管理员。
- 智能体列表为空时显示「当前没有可用的智能体。」；搜索无结果时显示「没有匹配的智能体。」；列表读取失败时显示「智能体列表加载失败」，选择「重试」重新读取。

8.3 写下第一条消息

适用场景：把任务交给智能体。写得越清楚，返工越少。

操作步骤

1. 点击页面底部的输入框。占位文字为「可以向 <智能体名称> 询问任何事情. 输入 @ 使用连接应用或者提及文件. 输入 / 可以指定技能」。
2. 写明任务。建议按以下顺序组织：

   > 目标：我要完成什么。
   > 背景：智能体需要知道哪些上下文。
   > 输入：使用哪些文件、数据或内容。
   > 输出：希望得到什么格式。
   > 限制：不能做什么，必须遵守什么。

   例如：「请根据我上传的项目周报，整理本周风险清单；按负责人分组，用表格输出；不要推测文件中没有的信息。」
3. 需要引用应用、文件或技能时：
   - 输入 `@`，在弹出的候选中按「应用」「文件」「技能」分组选择。搜索文件时至少输入 2 个字符，提示为「输入至少 2 个字符搜索文件」；没有结果时显示「没有匹配项」。选中一个尚未配置的应用时，会先弹出凭据配置框。
   - 输入 `/`，在候选中选择当前智能体可用的技能。`/` 候选只列技能，不列其他命令。
4. 发送前检查内容中是否含有密码、API 密钥或未经授权的敏感数据。平台的敏感数据检测与内容检测会拦截违规内容（第 24、25 章），但不应依赖它来兜底。

你会看到：候选菜单打开时，用 ↑、↓ 切换候选，按 Enter 或 Tab 选中，按 Esc 关闭。

快捷键

按键	作用
Enter	发送
Shift+Enter	换行
↑ / ↓	输入框为空或在首尾行时翻看之前输入过的内容；候选菜单打开时切换候选
Esc	关闭候选菜单；编辑已发送消息时取消编辑
⌘+F / Ctrl+F	在当前对话中搜索

语音输入：输入区的「语音输入」按钮可以把说话内容转成文字。按钮置灰时，悬停可以看到原因，例如「管理员尚未设置语音输入模型。」「语音输入模型未分发给你。」「语音输入模型的服务已停用。」；这些情况需要管理员配置语音识别模型服务并授权给你。浏览器不支持时提示「当前浏览器不支持语音输入。」。

8.4 确认模型与推理强度

适用场景：同一个智能体在不同任务上需要不同的模型，例如日常问答用低成本模型，复杂分析用能力更强的模型。

智能体在创建时绑定了一个模型服务（第 13 章），对话输入区的模型选择针对的是这个服务里的模型。

操作步骤

1. 在输入区选择「模型」，打开模型列表。可在「搜索模型...」中检索；没有结果时显示「没有找到模型」。
2. 选择具体模型，或保留默认的「自动」，由智能体按服务的默认模型调用。
3. 需要换成另一个模型服务时，在模型列表中选择「切换模型服务」，从你可以使用的服务中选择。
4. 需要模型进行更深入的推理时，打开「推理」开关，并在「推理强度」中选择档位：`Low`、`Medium`、`High`；选择 `Close` 即关闭推理。默认为 `Medium`。

你会看到

- 选中的模型显示在输入区；之后的消息按新选择调用。
- 选了不能用于对话的模型时，发送前提示「请选择自动或支持对话的模型后再发送。」
- 所选模型暂时不可用、平台改用备用模型时，页面弹出提示，并在回复过程中给出说明，例如「所选模型当前不可用，已切换到备用模型 <模型名>。」或「当前模型通道繁忙，已从 <模型 A> 切换到 <模型 B>。」。备用路线由管理员在流量规则中配置（第 26 章）。

注意：

- 能否切换模型服务、能选哪些服务，取决于管理员授予你的模型服务可用范围（第 7 章）。模型列表里没有想要的模型时，联系模型服务管理员。
- 推理强度越高，响应越慢、Token 消耗越多。日常任务保持默认即可。
- 当前模型不支持图片时，添加附件时不能选择图片；需要看图时先切换到支持多模态的模型。

8.5 选择审批模式

适用场景：智能体在执行任务时可能调用工具（读写文件、访问外部系统、执行命令）。审批模式决定这些工具调用是否需要你逐次确认。

审批模式位于对话输入区，按会话设置，不在智能体创建流程中。

模式	界面说明	使用建议
请求批准	工具调用前确认	需要逐次核对操作的任务；首次使用某个智能体时建议选择
自动批准	常规工具自动执行	范围明确、结果可核对的常规操作
完全访问	包含高风险操作	仅限可信环境和明确授权的无人值守任务

操作步骤

1. 在输入区打开审批模式选择器。
2. 按任务风险选择模式。选择「完全访问」时，按页面弹出的确认框确认后生效。

你会看到：选择「请求批准」后，智能体每次调用工具前，对话中出现「允许 <工具名>？」卡片，等你选择「允许一次」「始终允许」或「拒绝」后才继续（第 9.6 节）。

注意：

- 审批模式选择器只对有权限的成员显示；看不到选择器时，会话沿用智能体的设置。
- 「完全访问」需要工作空间管理权限，没有该权限时该选项置灰。
- 切换审批模式会影响当前会话之后的全部工具调用。选择「完全访问」前，确认智能体的工具范围、数据权限、外部渠道和执行后果（第 14 章）。

8.6 添加附件

适用场景：让智能体基于你的文件或截图回答问题。

操作步骤

1. 在输入区选择「添加附件」，从本机选择文件；也可以把文件直接拖进对话区，或在输入框中粘贴。
2. 已在文件空间里的文件，用 `@` 提及引用，不必重新上传（第 10 章）。
3. 附件出现在输入框上方后，连同消息一起发送。

限制

项目	上限
每条消息的附件数	20 个
单个附件大小	25 MiB
每条消息附件总大小	100 MiB

支持的类型包括图片（当前模型支持图片时）、PDF、Word、PowerPoint、Excel、纯文本、CSV、Markdown、HTML、JSON、XML、YAML、日志及常见源代码文件。

你会看到

- 超过数量上限时提示「本条消息最多添加 20 个附件，部分文件未添加。」
- 单个文件过大时提示「<文件名> 超过 25 MiB，建议先上传到文件空间后再发送。」
- 总大小超限时提示「本条消息附件总大小最多 100 MiB，建议拆成多条消息或使用文件空间。」
- 类型不被接受时提示「不支持此附件类型。请上传图片、音频、PDF、文本/源码、JSON、XML、RTF 或 Office 文档。」
- 模型不支持图片却带了图片时提示「当前智能体绑定的模型不支持图片输入。请切换为支持多模态的模型后重试。」

注意：大文件、需要反复使用的资料，先上传到文件空间或企业知识库，再在对话中引用（第 10 章）。

8.7 发送、查看回复与停止

适用场景：发出消息、跟踪智能体的处理过程，必要时中止。

操作步骤

1. 按 Enter 或选择「发送」。
2. 生成过程中，「发送」按钮变为「停止」。回答方向不对、或想换个说法时，选择「停止」中止当前这一轮回复。
3. 回复结束后阅读结果；需要改进时直接在同一会话中补充目标、背景、输出格式或限制，不必新建会话（第 9.3 节）。

你会看到

- 第一条消息发出后，会话自动保存，并出现在左侧导航该智能体名下；页面标题从「新对话」变为会话标题。
- 回复过程中依次显示思考、工具调用、等待确认等过程信息；回复下方显示「本轮用量」，包括输入与输出 Token、调用次数、耗时、首 Token 时间与速度。
- 智能体调用工具前若需要确认，对话中出现审批卡片，选择后才继续（第 9.6 节）。

注意：「停止」只中止智能体在平台内的后续处理。已经执行完毕的工具调用（例如已发出的邮件、已写入的工单）不会因此撤销，需要到对应系统确认结果。

8.8 开局问题的处理

适用场景：打开对话或发送第一条消息时遇到异常。

页面显示	含义	处理方式
「当前工作空间还没有智能体，创建一个开始对话吧」	当前工作空间没有你可用的智能体	按第 13 章创建，或联系工作空间管理员；也可以切换到其他工作空间
「正在准备中，请稍候…」	智能体正在启动	稍候片刻，页面会自动进入可对话状态
「智能体暂时无法对话」	智能体启动失败或启动耗时过长	按页面按钮处理：「重试」重新启动；「更换模型服务」为智能体换一个可用服务；「打开智能体详情」查看配置。仍无法使用时联系管理员
「无法打开此对话」·「你没有查看此对话的权限，请联系管理员。」	链接指向的会话不属于你，或你已不在该工作空间	联系会话创建者或管理员；选择「新对话」另开一段
「无法打开此对话」·「此对话不存在或已被删除。」	会话已归档或被移除	选择「新对话」
「当前工作空间还没有已发布的模型服务，请联系管理员。」	工作空间没有可用的模型服务	管理员按第 6.7 节核对服务的发布状态与可用范围
「请选择自动或支持对话的模型后再发送。」	选中的模型不能用于对话	在「模型」中改选「自动」或其他对话模型

发送后才出现的错误（配额、限流、安全策略、上下文超限等）见第 9.11 节。

能力说明

不提供的能力	替代做法
不选智能体、直接与模型对话	每段对话都属于一个智能体；需要通用问答时，由管理员准备一个通用智能体并开放给成员（第 13 章）
在 / 候选中列出控制类命令（如压缩上下文、中断当前回复）	用「停止」按钮中止当前回复；上下文由平台自动整理（第 9.7 节）
在对话中直接上传超过 25 MiB 的单个文件	先上传到文件空间，再用 @ 引用（第 10 章）
「停止」撤销已执行的外部操作	在对应业务系统中核对并执行补偿操作；高风险任务使用「请求批准」逐次确认（第 8.5 节）

9. 对话、历史与上下文

本章内容：本章面向日常使用 Zenova 对话的成员，在第 8 章完成第一次对话的基础上，说明如何管理历史会话、连续追问、修改与重新生成回答、处理工具审批、关注上下文用量、分享与导出对话，以及看懂对话中的各类状态与错误提示。读完本章，你可以在同一会话里稳定推进较长的任务，并知道遇到拒绝或中断时该自己处理还是联系管理员。

9.1 历史会话

适用场景：回到之前的会话继续工作，或查看某个智能体正在执行、需要你处理的会话。

入口：顶部导航「智能体」，左侧导航下方的「智能体」分组。

操作步骤

1. 在「智能体」分组中找到要查看的智能体，选择它左侧的展开按钮（「展开此智能体的会话」），会话列在智能体名下。
2. 每个智能体默认显示最近 5 个会话；更多时选择「展开全部（还有 N 个）」，再往下选择「加载更多」，每次加载 50 个。选择「收起」恢复为 5 个。
3. 点击会话标题打开该会话。没有标题的会话显示「未命名对话」。

你会看到

- 会话按智能体归组，不按日期分组。智能体还没有会话时显示「这个智能体还没有会话」。
- 会话行上标注当前状态：「正在执行」「需要确认」「等待外部事件」「已完成，未查看」。
- 会话行上可能出现的标记：「等待确认」（有工具调用等你审批）、「定时任务」（由定时任务发起）、「接续自任务 · 截至第 N 轮」（从另一会话继续而来，第 9.4 节），以及执行位置「云端」或「本地」。
- 智能体行右侧有两个按钮：「智能体设置」进入智能体详情，「开始新对话」以该智能体新建会话。

注意：左侧导航不提供会话搜索。要在一个较长的会话里查找内容，打开会话后按 ⌘+F 或 Ctrl+F，在「在对话中搜索」中输入关键词，按 n 跳到下一处、Shift+n 跳到上一处。

9.2 重命名、归档与会话链接

适用场景：给会话起一个容易找的标题，把不再需要的会话移出列表，或把会话发给自己在其他设备上打开。

操作步骤

1. 在左侧导航中，把鼠标移到会话行上，打开行末的菜单；打开某个会话后，页面右上角也有同一个菜单。
2. 菜单项依次为：
    - 「开始新对话」：以同一个智能体新建会话；
    - 「重命名」：在弹出的「重命名」对话框中「输入新的会话标题」，保存；
    - 「分享对话」：见第 9.9 节；
    - 「复制会话链接」：复制本会话的地址，提示「会话链接已复制」；
    - 「在新标签页打开」；
    - 「下载对话」：见第 9.10 节；
    - 「归档」：把会话移出列表。

你会看到

- 重命名后左侧导航与页面标题同步更新。重命名失败时提示「重命名失败，请稍后再试。」
- 归档不需要二次确认，执行后会话从列表消失；正在查看的会话被归档时，页面回到该智能体的新对话。归档失败时提示「归档失败，请稍后再试。」

注意：

- 会话链接只对有权查看该会话的人有效。别人打开你的会话链接会看到「你没有查看此对话的权限，请联系管理员。」；要给他人看，使用「分享对话」。
- 需要改标题时，从左侧导航的会话菜单进入「重命名」。
- 平台不提供删除会话的入口，「归档」即从列表中移除。

9.3 连续追问与待发消息

适用场景：在同一会话里分阶段推进任务，或在智能体还在回复时补充要求。

同一会话中的消息按顺序处理。智能体正在回复时，你仍然可以继续输入并发送，新消息会进入输入框上方的待发区，而不是打断当前回复。

操作步骤

1. 智能体回复期间，在输入框中写下补充内容并发送。
2. 待发区中每条消息显示内容预览，副文字说明它的处理方式，例如「将并入当前回合」。
3. 按需处理待发消息：
    - 不再需要时，选择该条右侧的「删除」。只有尚未被处理的消息才显示「删除」。
    - 补充内容比当前回复更重要时，选择「打断并先跑这条」，当前回合中止，这条消息作为新一轮开始处理。

你会看到：当前回合结束后，待发消息依次被处理，并作为正常消息出现在对话中。撤回失败时提示「撤回失败，请稍后再试。」

长任务的推进方法

1. 先让智能体复述目标、输入和完成标准。
2. 要求智能体给出阶段结果或待确认问题，确认后再继续。
3. 对涉及外部系统写入、文件修改或高风险工具的步骤，使用「请求批准」逐项审批（第 8.5 节）。
4. 在最后一条消息中要求列出已完成、未完成、产物位置和验证结果。

9.4 编辑、重新生成与分支

适用场景：发现问题写得不准确，想改了重来；或者对回答不满意，想换一个版本；或者想在保留原会话的前提下尝试另一种做法。

操作	位置	行为
编辑	你发出的消息下方的编辑图标	输入框进入编辑状态，上方显示「正在编辑：<消息摘要> · Esc 取消」。修改后发送，替换这一轮，并从这里重新生成后续对话
重新生成	最新一条回复下方的重新生成图标	对最新一条回复重新生成
版本切换	编辑或重新生成后，回复旁出现数字 1、2…	在不同版本之间切换，当前版本标注「当前」；可选择「与上一版对照」查看差异
在新任务中继续	已完成的回复下方	以截至这一轮的内容新建一个会话，原会话保持不变；新会话在左侧导航标注「接续自任务 · 截至第 N 轮」

你会看到

- 编辑会沿用原消息的附件，消息上方提示「沿用原附件 N 个」。编辑状态下再添加新附件时，提示「当前只支持编辑纯文本消息。」并提供「取消编辑」——要换附件，先取消编辑，再发一条新消息。
- 重新生成只对最新一条回复可用，否则提示「只能重新生成最后一条回复。」；回复仍在生成时提示「这条回复还在生成中，现在不能重新生成。」

注意：编辑、重新生成和版本切换都只改变对话内容，不回滚外部操作。如果智能体已经发送邮件、修改工单或写入业务系统，先在对应系统确认结果，再决定是否执行补偿操作。

9.5 复制、引用与评价回复

适用场景：把回答用到别处，针对回答中的某一句追问，或向管理员反馈回答质量。

- 复制：选择回复下方的复制图标，复制整条回复。
- 引用：在回复中用鼠标选中一段文字，在出现的引用按钮上点击，所选内容会带入输入框，便于针对它追问。
- 评价：回复下方的点赞、点踩图标用于标记回答是否有帮助。

- 记忆：智能体把这一轮的信息存入长期记忆时，回复下方显示「记忆存入」。记忆的查看与管理见第 15 章。

9.6 工具调用与审批

适用场景：智能体在任务中需要调用工具，而当前审批模式要求你确认（第 8.5 节）。

操作步骤

1. 对话中出现审批卡片，标题为「允许 <工具名>？」，说明「批准后继续」。卡片中列出工具名与参数，核对它要做什么。
2. 选择：
   - 「允许一次」：只允许这一次调用；
   - 「始终允许」：记住此前缀，同类调用下次不再询问；
   - 「拒绝」：不执行，智能体按拒绝结果继续或调整方案。
3. 智能体需要你在几个选项中做决定时，出现「需要你的选择」卡片：「请选择一个选项以继续」，按提示选择（可能「可多选」），用「上一步」「下一步」翻页，最后「提交」。

你会看到

- 卡片上可能显示剩余时间「剩余 …」，超时后显示「已过期」；来源标签「已自动审查」或「策略」表示该审批由平台审查或策略触发。
- 选择后卡片变为回执：「已选择允许一次」「已选择始终允许」「已选择拒绝」。审批状态可能为「等待确认」「已批准」「已拒绝」「已失效」「已在别处处理」（例如你在另一个窗口已经处理过）。
- 过程信息中会出现「等待确认」「仍在等待确认」「已确认，继续执行」「确认已拒绝」「确认超时」。
- 工具需要你本人的账号授权时，显示「等待认证」。按提示完成应用连接或凭据配置（第 18 章），不要借用他人的凭据。

注意：「始终允许」对后续同类调用都生效，涉及写入、删除、对外发送的工具谨慎使用。

9.7 上下文用量与整理

适用场景：会话越来越长，想知道还能放多少内容，或者看到平台提示正在整理上下文。

查看用量

1. 输入区有一个 Token 用量指示器。占用超过 65% 时变为黄色，超过 85% 时变为红色。
2. 点击指示器打开「上下文构成」，标注为「截至上一轮发给模型的组装 · 估算」，分为「对话记录」「工具」「技能」「自定义指令」「产品内置指令」几部分，底部是「上下文总量」。
3. 每条回复下方的「本轮用量」给出这一轮的输入、输出 Token、调用次数与耗时。

自动整理

上下文接近模型上限时，平台会自动整理历史，对话中显示过程信息：

- 「正在整理上下文…」→「上下文已整理」，并给出整理前后的轮次与 Token 数；
- 「模型调用前已整理上下文」「历史工具结果已微压缩」表示平台压缩了较早的工具结果；
- 「上下文整理失败，已保留原对话」：整理没有成功，原始对话不受影响，可以继续使用。

上下文超限

整理之后仍超出上限时，出现错误卡片「这个会话的上下文已超出模型上限」，提示「重试没有用——是历史本身太长了。请新建一个会话继续，或把需求拆成更小的几步。」，或在过程信息中提示「上下文已达上限——请开启新对话以继续」。

操作步骤（超限时）

1. 选择卡片上的「新建会话」。
2. 在新会话的第一条消息中粘贴上一会话的必要结论与待办，或用「在新任务中继续」从较早的一轮分出新会话（第 9.4 节）。

注意：整理会把较早的内容压缩成摘要，细节可能丢失。整理完成后，如有关键数字、约束或决定，在新消息中重述一次。

9.8 目标与长任务续跑

适用场景：让智能体围绕一个目标连续工作多轮，例如整理一批资料直到全部完成。

会话设定了目标后，输入框上方显示目标状态栏。

你会看到

- 目标状态：「进行中」「受阻」「已暂停」「已完成」「已达预算上限」「模型额度受限」；受阻时说明原因，例如「等待你批准」「等待你授权集成」「等待你回复」「已达无人值守轮次上限」。
- 用量信息：「已用 …」「自续 N 轮」，以及「续跑授权范围」（例如「全部工具类别」；未授权时显示「自动续跑需逐个确认工具」）。
- 操作按钮：「暂停」「恢复」「清除」，达到预算上限时为「提高预算并恢复」。

操作步骤

1. 选择状态栏上的按钮。按钮会把对应的 `/goal` 指令填入输入框，不会直接发送。
2. 输入框里已有未发送的内容时，弹出「用该指令替换草稿？」，确认后替换。
3. 检查指令后发送。

注意：目标续跑期间产生的工具调用仍受审批模式约束。无人值守运行前，确认续跑授权范围与预算（第 15 章）。

9.9 分享对话

适用场景：把一段对话给同事或外部人员阅读，而不授予对方使用智能体的权限。

前提：你是该会话的创建者。其他人打开分享时提示「只有对话的创建者可以分享此会话。」

操作步骤

1. 在会话菜单中选择「分享对话」，打开「分享此对话」。
2. 选择可见范围：
    - 「工作空间成员」（默认）：「仅当前工作空间内成员可打开链接，需要登录。」
    - 「公开（任何拥有链接的人）」，标注「对外」：「无需登录。任何拿到链接的人（包括公司外人员）都可以阅读这段对话。」管理员关闭了公开分享时，该选项显示「已被管理员禁用。」

3. 选择「下一步」预览分享内容。公开分享会去掉工具调用、推理过程和附件，并扫描疑似密钥；确认内容后勾选「我已复查上方内容，确认适合公开分享。」
4. 选择「生成链接」。

你会看到：页面提示「链接仅显示一次，请立即复制」，提供「复制链接」与「在新标签页打开」。

对方打开链接后看到只读页面，顶部显示智能体名称、「由 <品牌> 分享」以及范围标签（例如「工作空间可见」）。工作空间范围的分享在对方未登录时先跳转登录。链接失效时显示「此分享不可用」，并说明原因，例如「分享者已撤销此分享」「分享者已删除此内容」「该组织已禁用公开分享」。

注意：

- 链接只在生成时显示一次，丢失后需要重新分享。
- 对话分享不设有效期。选择公开范围前务必在预览中确认内容；不需要对外时优先选择工作空间可见。
- 对话过长时提示「对话过长，无法分享。请改用导出功能。」，改用第 9.10 节的导出。

9.10 下载与导出

适用场景：把对话保存为文档存档或交给不使用平台的人。

操作步骤

1. 在会话菜单中找到「下载对话」。
2. 选择格式：「导出 Markdown」「导出 PDF」「导出 Word」「导出 Excel」。

你会看到：浏览器下载对应文件，文件名为 `conversation.md`、`conversation.pdf`、`conversation.doc` 或 `conversation.xlsx`。导出失败时提示「下载对话失败」。

注意：

- 导出内容包括消息文本、附件名称和图片生成任务，不包含附件本身与工具调用细节。需要原始附件时，到文件空间下载（第 10 章）。
- Word 导出为 `.doc` 格式。处理复杂版式、长表格或公式时，导出后核对标题、表格、代码块和中文字体。
- 导出文件离开平台后不再受平台权限控制，按组织的数据等级要求保存与外发。

9.11 对话状态与错误处理

适用场景：对话中出现错误卡片、横幅或过程提示，需要判断原因并处理。

页面显示	含义	处理方式
「模型服务可用额度不足」	你在该模型服务上的配额已用满	重试无效。等待周期重置，或联系管理员调整配额（第 7.3 节）
「个人消费额度已用尽」	个人额度已用满	额度重置前重试不生效；联系管理员
「本月令牌已用完」	本月 Token 额度已用满	等待下月重置或联系管理员
「模型服务当前繁忙」	触发了限流或并发限制	稍等片刻再重试；一直失败时联系管理员（第 26 章）

页面显示	含义	处理方式
「上游模型账户额度不足」	模型供应商账户余额或额度不足	联系模型管理员处理供应商账户（第 4 章）
「该模型已不可用」	所选模型已停用或移除	选择「打开模型选择器」改选其他模型
「模型服务暂时连不上」	上游服务暂时不可达	稍后重试；持续发生时联系管理员
「平台正忙，这条没能发出去」	平台暂时繁忙	稍后重新发送
「本轮已达时间上限」	智能体超过单轮执行时间	缩小范围或拆成多个任务后重试
「这一轮已到时间上限，先停在这里，已完成的部分都保留着。」	这一轮达到时间、工具调用次数或 Token 上限	已完成的部分保留；继续发送消息推进，或缩小任务范围
「这个会话的上下文已超出模型上限」	历史过长	新建会话继续（第 9.7 节）
「该消息已被安全策略拦截,未发送给模型。」	输入命中护栏规则	修改敏感内容或表达方式；确属误拦时联系安全管理员核对规则命中（第 24、25 章）
「预设应答」「内容已按安全策略处理」	回复由护栏规则替换或处理	同上
「输出已按安全策略截断」	输出中途命中护栏规则后停止	不要拼接被截断的内容；联系安全管理员核对命中依据
「模型输出被截断，请缩小范围后重试，或直接说「继续」。」	回复达到模型输出长度上限	发送「继续」，或要求分段输出
「这次回复没生成成功」	其他错误	选择「显示详情」查看原因；联系管理员时附上详情内容
「进度同步中…」	页面正在与智能体同步进度	稍候
「暂时无法同步最新进度，任务可能仍在云端运行。」	60 秒内没有收到新进度	选择「刷新进度」；任务通常仍在运行，不要重复发送
「连接恢复中…」·「运行时正在切换，对话稍候继续。」	智能体运行环境切换中	稍候，页面会自动恢复

错误卡片上带「重试」按钮的错误可以直接重试；按钮显示「重试（N 秒）」时，等倒计时结束后再试。配额类错误不提供重试按钮。

联系管理员时提供的信息：会话链接（「复制会话链接」）、出错时间、错误卡片「显示详情」中的内容。管理员可以在运行总览中按调用方与时间查到对应请求（第 30 章）。

能力说明

不提供的能力	替代做法
按日期分组历史会话、搜索全部会话	会话按智能体归组；用重命名给会话起易找的标题；在单个会话内用 ⌘+F / Ctrl+F 搜索（第 9.1 节）
删除会话	使用「归档」把会话移出列表（第 9.2 节）
从任意一轮回退并删除之后的内容	编辑某一轮重新生成，或用「在新任务中继续」从该轮分出新会话；原内容保留为其他版本（第 9.4 节）
编辑消息时更换附件	取消编辑后发送一条新消息（第 9.4 节）
手动压缩上下文	平台在上下文接近上限时自动整理；超限后新建会话或从较早一轮继续（第 9.7 节）
为对话分享设置有效期、再次查看已生成的链接	分享前在预览中确认内容与可见范围，不需要对外时选择工作空间可见；链接丢失时重新分享（第 9.9 节）
撤销已执行的外部操作	在对应业务系统中核对并补偿；高风险步骤使用「请求批准」（第 8.5 节）

10. 文件与企业知识

本章内容：本章面向普通成员、知识库维护者、智能体编辑者和租户管理员，说明平台里两类资料载体的用法：文件空间存放工作空间内的共享文件和智能体产出的文件，知识库存放需要长期检索和引用的企业资料。读完本章，你可以在文件空间里查找、预览、下载和整理文件，把文件交给智能体继续处理；管理员可以建库并分发，维护者可以上传和维护文档，智能体与外部客户端可以按调用人本人的权限检索知识库。

10.1 区分文件空间和知识库

适用场景：拿到一份资料，不确定应该放进文件空间还是知识库时。

对象	适合存放	谁来管理	主要操作
文件空间	工作空间内共享的文件、智能体在对话中生成或修改的文件、临时资料	工作空间成员；删除和编辑需要工作空间编辑权限	上传、预览、在线编辑文本、下载、打包下载、发送给智能体
知识库	制度、规范、手册、产品资料等需要长期检索和引用的文档	管理员建库并分发；维护者上传和维护文档	解析、切片、建立索引、生成知识页、按权限检索

两者互相独立：文件放进文件空间不会自动进入知识库，知识库里的文档也不会出现在文件空间。需要让文件空间里的资料被正式检索时，先下载原文件，再由知识库维护者上传到对应知识库（见第 10.7 节）。

各项操作的入口如下：

要完成的事	入口
浏览、上传、下载文件	顶栏「智能体」› 左侧「文件」
查看分发给自己的知识库、上传文档（维护者）	顶栏「知识库」，或顶栏「智能体」› 左侧「知识库」（两处内容相同）
创建知识库、设置谁能使用和维护	「管理后台 › 能力 › 知识库管理」
让智能体检索知识库	智能体详情 ›「应用」›「Zenova 知识库」
在 Claude Code、Cursor 等外部客户端检索知识库	顶栏「MCP」›「Zenova 知识库」›「获取连接配置」

注意：顶栏和左侧菜单只显示租户许可已授予、当前账号有权使用的入口，实际显示以界面为准。

10.2 浏览文件空间

适用场景：查看工作空间里有哪些文件，找到智能体生成的报告、表格或附件。

前提：已登录并选中目标工作空间（页面左上角的工作区下拉菜单）。文件空间按当前工作空间展示，切换工作空间后列表随之变化。

操作步骤

1. 在顶栏选择「智能体」，在左侧菜单选择「文件」，进入「文件空间」。
2. 在页面左侧的「空间」栏选择要查看的范围：
    - 「共享文件空间」：工作空间内多个智能体共用的共享目录，也是默认打开的视图；
    - 「智能体」下的某个智能体：该智能体自己的文件夹，与智能体详情页「文件夹」页签的内容一致；
    - 「聚合 / 来源」：把工作空间内各智能体的文件汇总成一张表，并显示每个文件来自哪个会话、哪个智能体（见第 10.4 节）。
3. 在共享文件空间或某个智能体的文件夹中，左侧是目录树，右侧是预览区。选择文件即可在线预览。

你会看到

- 目录树支持排序、刷新和「搜索整个工作区」（至少输入 2 个字符）。
- 预览区按文件类型显示：Markdown 和代码可切换「预览」与「源码」，PDF、Word、表格、演示文稿和图片直接渲染。选择「全屏预览」可放大查看，选择「下载文件」保存到本地。
- 文件过大或格式过于复杂时，预览区提示「无法在浏览器中预览」，此时下载后在本地打开。「预览加载失败」不代表文件已损坏，先尝试下载原文件。

注意：智能体尚未创建任何文件时，其文件夹显示「此智能体尚未创建文件」。看不到刚生成的文件时，先确认智能体任务已经完成，再选择「刷新」。

10.3 上传、整理和在线编辑文件

适用场景：把资料放进共享文件空间供多个智能体使用，或修正智能体生成的文本文件。

前提：上传、新建文件夹、重命名、删除和在线编辑都需要当前工作空间的编辑权限。只有查看权限的成员只能浏览和下载。

操作步骤

1. 在「文件空间」左侧选择「共享文件空间」或某个智能体。
2. 选择「上传」上传文件，或选择「上传文件夹」上传整个目录；也可以直接把文件或文件夹拖到页面上，看到「释放以上传文件或文件夹」后松开。
3. 需要分类存放时，选择「新建文件夹」并填写「文件夹名称」。
4. 打开 Markdown、代码等文本文件后，在「源码」视图中直接修改，按 ⌘S（Windows 为 Ctrl+S）或选择「保存」。放弃修改时选择「取消」。
5. 删除文件或文件夹时，在确认框中核对名称后选择「确认删除」。

你会看到

- 上传进度显示在「上传中」队列里，失败的项目可以「重试」，完成后可「清除已完成」。上传超时会提示「上传超时，请重试」。
- 保存成功提示「已保存」；有未保存的修改时显示「未保存的修改」。
- 文件正被其他人锁定时，上传和保存会被阻止，并提示「该文件已被某人锁定」及到期时间，等锁定到期或与对方协调后再操作。

注意：删除不可撤销。智能体文件夹中的文件可能正被该智能体使用，删除前确认没有进行中的任务依赖它。

10.4 按来源查找文件并批量处理

适用场景：记得文件是哪个智能体、哪次对话生成的，但不记得放在哪个目录；或需要一次下载、删除多个文件。

操作步骤

1. 在「文件空间」左侧选择「聚合 / 来源」。
2. 用左侧筛选缩小范围：
   - 「智能体」：选择某个智能体，或「全部智能体」；
   - 「文件类型」：Markdown、代码、图片、PDF、文档、表格、演示文稿、文本、二进制、文件夹、代码库；
   - 「收藏」：只看已收藏的文件。
3. 在列表的「更新时间」列标题上切换排序方式，可按时间、名称或大小升降序排列。
4. 按 ⌘K（Windows 为 Ctrl+K）打开命令面板，可以打开最近文件、按类型浏览，或对当前选中的文件执行下载等操作。
5. 选择一个文件，右侧打开文件详情与预览。行末「更多动作」菜单提供：
   - 「跳到对话」：打开生成这个文件的那次对话；
   - 「下载原文件」；
   - 「收藏」/「取消收藏」：收藏后可用左侧「收藏」筛选快速找到；
   - 「复制纯文本」：把 UTF-8 文本文件的内容复制到剪贴板；
   - 「删除」。

6. 需要批量处理时，按住 ⌘（Windows 为 Ctrl）点击多个文件，页面底部出现选择栏，显示「已选 N 项」，可以选择「发送给…」「打包下载」或「删除」。

你会看到

- 列表列为「文件」「会话」「智能体」「大小」「更新时间」，并按会话分组。工作空间共享目录中的文件带「工作空间共享」标记，并注明「由某智能体写入」。
- 一次最多选择 50 个文件，选到 40 个时提示「已选 40 个，最多可选 50 个」。
- 「打包下载」一次最多 500 个文件、总大小不超过 500 MB；目录和来源未被记录的文件不能打包。

注意：

- 工作空间文件很多时，页面顶部会提示排序与类型统计只覆盖部分文件，或部分智能体因容量限制被跳过。此时先锁定具体智能体或文件类型再查找。
- 从会话、通知或分享链接直接打开某个文件时，页面会定位并预览该文件；文件已被移动或你没有访问权限时提示「无法打开这个链接。文件可能已被移动，或者你没有访问权限。可以在下方文件列表中浏览。」
- 打包下载会记入操作审计（「签发文件空间导出包」「下载文件空间导出包」）。

10.5 把文件发送给智能体

适用场景：让另一个智能体基于已有文件继续工作，例如把需求文档交给评审智能体。

前提：拥有当前工作空间的编辑权限；目标智能体在同一租户内且你有权使用。

操作步骤

1. 在「聚合 / 来源」视图中选中一个或多个文件，在底部选择栏选择「发送给…」。
2. 在「发送给智能体」对话框中，于「选择目标智能体」处搜索并选择智能体。
3. 在「附一句意图（可选）」中写明要做什么，例如「帮我评审这份需求，找出风险与遗漏」。
4. 核对「已附带文件」，选择「发送到新会话」；如果想先补充更多要求再发送，选择「贴到输入框」。

你会看到

- 发送成功提示「已发送 N 个文件给某智能体」，可选择「查看会话」直接进入新会话。
- 选中的文件作为上下文出现在目标智能体的新会话里。

注意：

- 一次最多发送 50 个文件，单个文件不超过 25 MB，合计不超过 50 MB；超过时减少数量或分批发送。
- 目录和来源未被记录的文件不能发送；跨租户发送、没有权限或来源已不可访问时会被拒绝。
- 提示「目标智能体暂时不可达，请稍后重试」时，文件仍保留在文件空间，稍后重新发送即可。

10.6 管理员创建知识库并分发

适用场景：为一类企业资料建立知识库，并指定哪些人可以检索、哪些人负责维护内容。

前提：以租户管理员登录。上传文档前，已在「管理后台 › 系统设置 › 全局设置 ›「常规」页签 › 默认模型」中设置「知识库嵌入」模型（见第 5.10 节）；未设置时可以先建库，但上传文档会被拒绝。需要自动生成知识页和文档摘要时，同时设置「知识页与文档摘要」模型。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 能力 › 知识库管理」，选择「创建知识库」。
2. 填写「名称」和「描述」。描述建议写明资料范围、负责人和刷新策略。选择「创建」。
3. 创建成功后页面直接进入新库的「文档」页签。此时库只有创建者和管理员可见。
4. 切换到「谁能访问」页签，选择「编辑可用范围」：
   - 在「生效方式」中选择「允许使用」，再选择分发对象（所有用户、职能组或部门，部门可展开到具体成员），被选中的人可以检索这个库、查看原文；
   - 再次打开对话框，在「生效方式」中选择「允许维护」并选择对象，被选中的人还可以上传、删除文档和重新索引。
5. 选择「下一步」确认有效期（默认长期有效），选择「保存分发」。

你会看到

- 列表显示「名称」「文档数」「使用范围」「维护者」「最近更新」。没有配置使用范围的库在「使用范围」列显示「仅创建者」。
- 库详情有三个页签：「信息」（名称、文档数、知识页统计、创建者、谁能访问）、「文档」（与维护者看到的文档面板相同，管理员可直接上传和删除）、「谁能访问」。
- 被分发的成员在顶栏「知识库」中看到该库；被授予「允许维护」的成员，库卡片上带「维护」标记。

注意：

- 只有管理员能建库和分发。成员侧没有「创建知识库」，也没有可见范围设置；维护者比使用者多的只有上传、删除和重新索引。
- 权限只到库这一级，同一个库内的所有文档对有使用权的人可见。不同密级的资料应拆成不同的库分别分发。
- 文档解析与向量化的模型用量按平台规则记账，可在用量页面核对（见第 28 章）。
- 管理员在后台查看未分发给自己的库中的文档内容时，会记入操作审计「知识库文档 · 管理员查看内容」。

10.7 维护者上传和维护文档

适用场景：知识库维护者向库中补充或更新资料。

前提：管理员已为你分发该库的「允许维护」。

操作步骤

1. 在顶栏选择「知识库」（或「智能体」› 左侧「知识库」），打开带「维护」标记的库。
2. 切换到「文档」页签，选择「上传文档」，选择一个文件。支持 pdf、docx、pptx、xlsx、csv、md、txt、html、epub、eml 和常见图片格式。
3. 在「确认上传」对话框中选择「确认」。文档上传后进入索引队列，处理完成前无法被检索。
4. 在文档列表中查看「索引状态」：「排队中」→「处理中」→「已可用」。只有「已可用」的文档才会参与检索。
5. 选择文档名进入文档详情，核对摘要和原文预览。

你会看到

- 文档列表显示「文件列表」「索引状态」「可用片段」「更新于」「上传者」和「操作」。

- 文档详情页顶部显示文件类型、上传者和新鲜度标记（如「刚刚更新」「3 天前」「陈旧 1 年前」）。
- 「摘要」区显示系统自动生成的要点；生成中显示「摘要生成中」，失败显示「摘要生成失败」，可选择「重试」；未设置摘要模型时提示无法生成，设置后选择「重新生成」。
- 正文区显示从文档中提取的 Markdown 原文。提取不到文字时提示「文档已处理，但未提取到可显示的正文」；正文过长时提示无法在此预览。

注意：

- 每次上传一个文件。`.doc` 和 OpenDocument 格式不在支持范围内，先另存为 docx 或 PDF；音视频不会自动转写，先转成文字再上传。
- 上传时提示「未配置嵌入模型服务，请先在模型服务中绑定」，说明管理员尚未设置知识库嵌入模型，联系管理员按第 10.6 节的前提完成配置。此时文档没有被保存。
- 长期有效的制度类资料，在文档详情中打开「长期参考（不按陈旧降权）」，检索时不会因为文档较旧而降低排序。
- 原文预览不可用或处理失败时，在文档详情中选择「重新索引」。同一文档最多重试 3 次，达到上限后提示「重试次数已达上限，请重新上传文档」。
- 删除文档会同时删除其索引数据，且不可撤销。删除前确认没有智能体流程依赖该文档。

10.8 查看和维护知识页

适用场景：希望快速了解一个库的全貌，而不是逐篇阅读原文。

知识页是平台用「知识页与文档摘要」模型从库内文档自动整理出的条目，分为「实体」「概念」「来源」三类。智能体检索时会优先读取知识页建立整体理解，需要精确引用时再读取原文片段。

操作步骤

1. 打开知识库，切换到「知识页」页签。
2. 用「全部」「实体」「概念」「来源」切换类型，或在「搜索标题」中输入关键词。
3. 选择一个知识页，在右侧抽屉中查看正文和「来源文档」。正文中的链接可跳转到相关知识页。
4. 维护者可以：
    - 「锁定」一个知识页：之后重新整理不会覆盖它的正文，只会追加新的来源引用；
    - 「导出」：把全部知识页打包下载为 zip 文件；
    - 部分文档整理失败时，在提示条上选择「重建」，确认后删除所有未锁定的知识页并重新整理，锁定的页保留。

你会看到

- 页签顶部的状态提示：「上传文档后会自动生成知识页」「正在整理 N 篇文档」「已整理完成」「N 篇文档整理失败」。
- 未设置整理模型时提示「全局设置未指定整理模型」，管理员可选择「去全局设置」完成配置。

10.9 让智能体使用知识库

适用场景：让业务智能体在对话中依据企业资料回答问题。

前提：

- 管理员已在「管理后台 › 能力 › MCP 服务」中发布平台内置的「Zenova 知识库」服务，并分发给需要的成员（见第 22 章）。
- 智能体使用者本人对目标知识库有「允许使用」权限。

操作步骤

1. 打开目标智能体的详情页，切换到「应用」页签。
2. 找到「Zenova 知识库」并启用。
3. 启用后，该行出现「库范围」设置：
    - 「调用者可见的全部知识库」：智能体可以检索使用者本人有权访问的所有库；
    - 「限定」：在「选择知识库」中勾选允许该智能体检索的库。
4. 选择「保存」。选择「限定」时至少勾选一个库才能保存。
5. 新建对话，提出一个范围明确的问题，例如「依据《设备维修规范》，列出季度检修的步骤并注明出处」。

你会看到

- 智能体通过「Zenova 知识库」的检索工具查找资料，对话中显示相应的工具调用；回答引用的知识页或原文片段可在对话中核对，具体展示方式以实际界面为准。
- 「Zenova 知识库」提供四个工具：列出可见的库、检索、读取原文、读取知识页。

注意：

- 智能体检索时使用的是对话发起人本人的身份。同一个人在智能体里、在外部客户端里和在页面上检索同一个库，可见范围一致；无权访问的库一条结果也不会返回。「限定」只能在此基础上进一步收窄，不能扩大。
- 对制度、财务、安全和生产操作类问题，建议在智能体指令中写明「必须给出来源；没有来源时明确说明无法回答」，并用几组代表性问题检查回答是否附带出处。

10.10 在外部客户端中使用知识库

适用场景：在 Claude Code、Cursor 或企业自有系统中检索知识库。

前提：「Zenova 知识库」服务已分发给你；你对目标知识库有「允许使用」权限。

操作步骤

1. 在顶栏选择「MCP」，打开「Zenova 知识库」。
2. 选择令牌有效期，选择「获取连接配置」，复制或下载生成的 MCP 配置。配置只显示一次，请立即保存。
3. 把配置写入客户端的 MCP 配置位置，然后在客户端里直接提问，客户端会调用检索工具。

签发令牌、写入客户端和多服务合并的完整说明见第 22 章。

注意：令牌代表你本人访问知识库，检索结果按你的当前权限计算。你被移出某个库的使用范围后，同一枚令牌对该库的检索结果立即变为空。令牌本身不是授权，授权只看管理员的分发。

10.11 权限变更与删除知识库

适用场景：人员调岗、项目结束，需要收回或调整知识库权限；或资料整体下线。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 能力 › 知识库管理」，打开目标库，切换到「谁能访问」页签，选择「编辑可用范围」。
2. 移除不再需要的部门、职能组或成员，选择「保存分发」。
3. 需要整体下线时，在库详情页右上角选择「删除」，在「删除知识库？」确认框中选择「删除」。

你会看到

- 权限变更保存后立即生效：被移除对象的知识库列表中不再出现该库，智能体和外部客户端对该库的检索结果为空；其他对象不受影响。移除「允许维护」会同时收回上传、删除和重新索引权限。
- 权限按成员当前所在部门和职能组计算，调岗或离职后不需要逐个重新授权。
- 删除知识库后提示「知识库已删除」，并返回列表。

注意：删除知识库会一并清除库下的文档、切片与索引，引用它的智能体将无法再检索到内容，且不可撤销。删除受理后库立即从列表中消失，后台再完成清理。

10.12 常见问题处理

现象	处理方式
知识库列表为空，提示「还没有分发给你的知识库」	请管理员在「管理后台 › 能力 › 知识库管理」中为你分发「允许使用」
看不到「上传文档」按钮	你只有使用权限；需要维护时请管理员分发「允许维护」
上传提示「未配置嵌入模型服务」	管理员在「全局设置 › 默认模型」中设置「知识库嵌入」后重新上传
文档长时间停在「排队中」或「处理中」	页面会自动刷新状态；长时间不变时联系管理员检查解析与嵌入服务
文档「处理失败」	在文档详情中选择「重新索引」；仍失败时检查文件格式后重新上传
「原文预览不可用」	选择「重新索引」生成预览；必要时请维护者核对原文件
「摘要生成失败」或提示未配置模型	管理员设置「知识页与文档摘要」模型后，维护者在文档详情中选择「重新生成」
智能体检索不到新内容	确认文档状态为「已可用」、智能体已启用「Zenova 知识库」且「库范围」包含该库、使用者本人有使用权限
文件空间中无法预览或下载	文件可能已被移动、来源不可访问或权限已撤销；在文件详情中核对来源会话和智能体
发送文件提示超过限制	减少文件数量或分批发送：每次最多 50 个，单个不超过 25 MB，合计不超过 50 MB

能力说明

不提供的能力	替代做法
成员自行创建知识库或设置可见范围	由管理员在「知识库管理」中建库并分发；成员只需申请使用或维护权限（第 10.6 节）
按单个文档设置可见范围	权限只到库一级；不同密级的资料拆成不同的库分别分发
从文件空间一键加入知识库	在文件空间下载原文件，由维护者上传到目标知识库（第 10.7 节）
未配置嵌入模型时以纯关键词方式入库	先在「全局设置 › 默认模型」中设置「知识库嵌入」（第 5.10 节）
一次上传多个文档	逐个上传；大批量资料可分批进行
音视频自动转写入库	先把音视频转成文字，再上传文本、Word 或 PDF
知识库详情页内的检索测试	在已启用「Zenova 知识库」的智能体对话中，或在外部客户端中检索验证（第 10.9、10.10 节）

11. 数据连接与查询

本章内容：本章面向数据管理员、租户管理员、智能体编辑者和使用智能体查询数据的成员，说明如何让智能体在受控权限内访问企业数据库。完整路线是：管理员准备只读数据库账号并发布数据服务类型，智能体编辑者在智能体的「应用」中填写连接信息并启用，成员在对话里用业务语言提问、由智能体执行只读查询。读完本章，你还可以按失败提示定位查询问题。

11.1 数据连接的组成与分工

适用场景：第一次规划让智能体访问业务数据，需要明确谁负责哪一步。

一条数据连接由三部分组成：数据服务类型（例如 MySQL）、连接信息与凭据（地址、库名、账号）、使用这条连接的智能体。智能体编辑者在智能体上启用某种数据服务并填好连接信息后，平台一次完成三件事：创建数据连接、部署连接服务、把它绑定到该智能体。连接归属于智能体所在的工作空间。

角色	负责的事
数据管理员	在数据库侧准备只读账号、开放网络访问、确定允许访问的库表和查询范围
租户管理员	在「管理后台 › 能力 › MCP 服务」中发布并分发所需的数据服务类型（第 22 章）
智能体编辑者	在智能体详情 › 「应用」中启用数据服务、填写连接信息，并在智能体指令中写明数据使用规则

角色	负责的事
成员	在对话中提出范围明确的问题，核对数据来源、筛选条件和结果行数
审计人员	在「操作审计」中核对连接的创建、部署、删除和查询执行记录

平台提供的数据服务类型包括 MySQL、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、ClickHouse、Redis、Elasticsearch 和 MongoDB。各类型都由智能体通过对应数据服务的工具使用。实际可选的类型以界面为准。

注意：平台会对查询执行只读校验，但这不能替代数据库侧的权限控制。务必使用数据库侧只读账号，让数据库权限与平台只读校验同时生效。

11.2 准备工作

适用场景：在智能体编辑者开始配置之前，由管理员和数据管理员完成的准备。

操作步骤

1. 数据管理员为平台创建专用的只读数据库账号，只授予需要的库、表或视图的查询权限。
2. 确认平台所在网络可以访问数据库地址和端口；数据库启用了来源地址白名单时，把平台的出口地址加入白名单。
3. 租户管理员进入「管理后台 › 能力 › MCP 服务」，确认需要的数据服务类型（如「MySQL」「PostgreSQL」）已发布，并分发给负责配置智能体的成员或其所在部门（发布与分发的完整步骤见第 22 章；数据服务类型在列表中的具体呈现以实际界面为准）。
4. 整理字段口径说明：常用指标的计算方式、时间字段与时区、金额单位、状态码含义。这些说明稍后写进智能体指令。

你会看到：数据服务类型分发后，智能体编辑者在智能体详情的「应用」页签中能找到对应条目。

注意：数据服务类型没有发布或分发时，创建连接的界面会提示「暂无可连接的数据服务」「请联系平台管理员配置数据服务类型，完成后刷新列表」。

11.3 为智能体连接数据库

适用场景：让某个业务智能体能够查询一套业务数据库。

前提：你是该智能体的编辑者，并拥有智能体所在工作空间的编辑权限；第 11.2 节的准备已完成；手上有数据库地址、端口、库名和只读账号。

操作步骤

1. 打开目标智能体的详情页，切换到「应用」页签。
2. 找到要使用的数据服务（例如「PostgreSQL」），打开开关。
3. 在弹出的配置对话框中填写连接信息。以关系型数据库为例，常见字段有「连接名称」「数据库地址」「端口」「数据库名」「用户名」「密码」；各类型的具体字段以对话框为准。账号和密码只填写在对应的敏感字段中，不要写进智能体指令或描述。

4. 选择「测试连接」，确认连通后再保存。测试失败时按提示检查地址、端口、网络、账号和库名。
5. 保存后页面提示「配置已保存」；智能体正在运行时还会提示「正在应用新配置…」，稍候即可生效。
6. 在智能体指令中补充数据使用规则，例如：只查询订单相关表；统计金额时以「元」为单位；时间范围缺失时先向用户确认，不要默认查询全表。

你会看到

- 「应用」页签中该数据服务显示为已启用，状态标记表明是否可用或仍需补充配置。
- 通过智能体创建的连接默认为「只读模式」：智能体只能查询数据，不能修改。

注意：

- 修改已启用连接的地址或凭据时，在同一行重新打开配置对话框修改并保存，平台会重启该连接使新配置生效。
- 一个智能体可以同时启用多个数据服务；每个数据服务对应一条独立的连接和独立的凭据。

11.4 在对话中查询数据

适用场景：成员用业务语言向智能体提出数据问题，得到查询结果、汇总表或图表。

前提：智能体已按第 11.3 节启用数据服务；你有权使用该智能体。

操作步骤

1. 打开已连接数据库的智能体，新建对话。
2. 在问题中写明指标、时间范围、组织范围、分组方式和期望的输出形式，例如：「统计 2026 年第三季度华东区各门店的订单金额，按月份分组，输出表格并附上所用的筛选条件」。
3. 智能体需要补充口径时（例如「订单金额是否含退款」），确认字段含义、单位、空值和时间边界后再继续。
4. 查看回答中的数据来源、筛选条件、结果行数；对话中显示的工具调用可展开核对实际执行的查询。
5. 需要调整范围时直接追问，让智能体重新查询；不要手工修改结果后当作原始数据使用。
6. 需要表格文件或图表时，让智能体生成 Excel、CSV 或图片文件，生成的文件可在对话中预览，并在文件空间中找到（导出与核对方法见第 12 章）。

你会看到

- 智能体调用数据服务的查询工具，对话中显示工具调用过程和返回结果，具体展示方式以实际界面为准。
- 只读连接上的写入、删除、修改类语句会被拒绝。

注意：

- 查询结果有行数和大小上限，大范围数据请增加时间、主键或业务条件分批查询，不要通过反复导出绕过限制。
- 表格、图表或文件生成失败时，查询本身可能已经成功。分别核对查询结果和文件产物，避免重复执行开销较大的查询。

11.5 查询安全规则与失败处理

适用场景：查询被拒绝或结果异常，需要判断原因。

平台对经数据连接执行的查询施加以下控制：只读连接拒绝写操作；查询必须在连接处于「运行中」时执行；结果有行数与大小上限；扫描风险较高的查询会被检查并可能被拦截；查询执行写入操作审计。

现象	处理方式
「测试连接」失败	检查数据库地址、端口、网络连通、白名单、账号、密码和数据库名
连接不可用	在智能体详情「应用」页签重新打开该数据服务的配置对话框，「测试连接」后保存，平台会重启该连接；仍不可用时联系管理员
提示连接必须处于运行中才能查询	确认智能体处于运行状态；在「应用」页签重新保存该数据服务配置，稍候再试
写操作被拒绝	不要绕过；改为只读查询，写入需求走受控的业务接口
扫描范围过大被拦截	增加时间、主键或业务范围条件，使用有索引的字段并限制返回行数
结果被截断或过大	缩小范围或分批查询
数据库返回超时	优化查询条件和索引；必要时请数据库管理员查看执行计划
智能体「应用」中找不到数据服务	请管理员发布并分发该数据服务类型（第 11.2 节）

能力说明

不提供的能力	替代做法
通过智能体修改数据库数据	保持只读模式；写入需求通过受控的业务接口或 API 服务实现（第 22 章）
任意跨库 SQL 关联	在数据库侧建立汇总视图，或让智能体分别查询后在对话中汇总
不经查询直接让智能体整库扫描	在智能体指令中要求带时间和业务范围条件，由数据管理员提供推荐查询口径
集中查看全部数据连接、按部门或岗位配置行级访问策略	在各智能体详情 › 「应用」中逐个维护连接；按部门或岗位隔离数据时，在数据库侧为不同场景准备不同的只读账号或视图
交互式 SQL 查询工作区	由智能体通过对应数据服务的工具查询，在对话中展开工具调用核对实际执行的查询

12. 文档、表格与报告

本章内容：本章面向使用智能体处理办公文档的成员和负责配置智能体的编辑者，说明如何把 Word、PDF、表格等资料交给智能体，让它完成摘要、改写、整理和数据汇总，并生成可下载的文档、表格、演示文稿或报告。读完本章，你可以为智能体启用办公技能、在对话中附加资料并写出清晰的生成要求、预览和导出生成的文件、设置定期报告，并在交付前完成必要的核对。

12.1 办公文档的处理路线

适用场景：第一次用智能体生成正式文档或报表，想先了解整体流程。

一次完整的文档任务通常经过四步：

步骤	做什么	相关章节
准备资料	在对话中附加文件，或从文件空间把文件发送给智能体；需要长期引用的制度类资料放进知识库	第 12.2 节、第 10.5 节、第 10.9 节
准备智能体	为智能体启用 Word、Excel、PowerPoint、PDF 等办公技能	第 12.3 节
提出要求并生成	写明产物类型、读者、结构、事实来源和禁止事项，先确认结构再生成全文	第 12.4 节
核对与交付	在对话中预览生成的文件，核对内容后下载或导出，到文件空间统一管理	第 12.5、12.7 节

智能体生成的文件保存在它的文件夹中，可在对话里直接预览，也可以在「文件空间」中按来源找到（第 10.4 节）。

12.2 在对话中附加资料

适用场景：让智能体阅读一份或几份文档后回答问题、写摘要或改写。

操作步骤

1. 打开智能体的对话页面，在输入框中添加附件：选择附件按钮，或直接把文件粘贴、拖入输入框。
2. 在同一条消息中写明要做什么，例如「阅读附件中的合同，列出付款条款和违约责任，标注原文所在章节」。
3. 发送消息。

你会看到

- 附件显示在消息中，可以选择附件在页面右侧打开预览。
- 支持 PDF、Word（doc、docx）、PowerPoint（ppt、pptx）、Excel（xls、xlsx）、CSV、TSV、Markdown、纯文本、HTML、JSON、XML、YAML、日志以及常见编程语言源文件。当前所选模型支持图片输入时，还可以附加图片。

注意：

- 每条消息最多 20 个附件，单个文件不超过 25 MiB，同一条消息的附件合计不超过 100 MiB。超过时会提示「建议先上传到文件空间后再发送」或「建议拆成多条消息或使用文件空间」。
- 较大或较多的资料，先上传到文件空间，再用「发送给…」交给智能体（第 10.5 节）。
- 附件只在本次对话中可用。需要多个智能体、多次对话反复引用的资料，请维护者放进知识库（第 10.7 节）。

12.3 为智能体启用办公技能

适用场景：希望智能体生成格式规范的 Word 文档、带公式的 Excel 工作簿或 PPT 演示文稿，而不只是在对话里输出文字。

平台内置四个办公类技能：

技能	用途
docx	编辑 Word 文档、批注、改写、结构化审校和版本对比
xlsx	处理工作簿、公式、透视思路、图表和数据清洗说明
pptx	规划、生成、改写和审查 PPTX，关注故事线、版式和演讲可读性
pdf	阅读、摘要、拆分、结构化提取和审查 PDF，输出可追溯 Markdown 或表格

前提：管理员已在「管理后台 › 能力 › 技能」中把所需技能分发给你或你所在的部门（第 23 章）。实际可用的技能以界面为准。

操作步骤

1. 打开目标智能体的详情页，切换到「技能」页签。
2. 找到需要的技能（如「docx」「xlsx」），打开开关。
3. 回到对话，在要求中明确输出文件格式，例如「生成可下载的 Word 文件」。

你会看到：技能启用后，智能体在需要生成或处理对应格式的文件时自动使用它，生成的文件出现在对话中并保存到智能体文件夹。

注意：成员也可以在顶栏「智能体」› 左侧「技能广场」浏览可用技能。技能、工具与审批的完整说明见第 14 章。

12.4 从资料生成办公产物

适用场景：根据会议记录、调研材料或数据结果生成纪要、报告、方案或演示文稿。

前提：资料已附加到对话或已发送给智能体；智能体已启用相应的办公技能。

操作步骤

1. 在对话中写明以下要素：
    - 产物类型与格式：会议纪要、周报、方案、汇报 PPT；Markdown、Word、Excel 或 PPTX；
    - 读者与用途：给管理层汇报、对客户发送、内部存档；

- 结构与长度：章节或字段清单、每部分篇幅；
- 事实来源：只使用附件或指定知识库中的内容；
- 禁止事项：不得补全缺失数据、不得使用外部信息、金额保留两位小数等。

2. 先让智能体给出结构或字段清单，确认后再生成正文或表格。
3. 智能体生成文件后，在对话中选择文件打开预览，核对内容。
4. 需要修改时直接在对话中提出，例如「把第三部分改成表格，补充负责人一列」，让智能体在原文件基础上修改。
5. 核对无误后下载文件（第 12.5 节）。

示例指令：

> 根据附件中的会议记录生成正式会议纪要。只使用文件中的事实；按「议题、结论、负责人、截止日期、待确认事项」组织。负责人或日期缺失时标为「待确认」，不要自行补全。先给出提纲，确认后生成可下载的 Word 文件。

你会看到

- 对话中出现智能体生成或修改的文件，选择后在页面右侧打开预览。
- 智能体修改已有文件时，展开对话中对应的工具调用可查看修改差异。

注意：对数字、日期、人员、制度条款和引用逐项核对。处理大文档或复杂表格后，重点检查表格结构、合计数和引用出处。

12.5 预览、导出和下载生成的文件

适用场景：在交付前查看智能体生成的文件，并把它保存为需要的格式。

操作步骤

1. 在对话中选择智能体生成的文件，页面右侧打开预览面板；也可以在「文件空间」或智能体详情的「文件夹」页签中选择该文件。
2. 在预览面板顶部按需选择：
   - 「下载文件」：下载原始文件；
   - 「全屏预览」：放大查看；
   - 「在文件空间中打开」：跳转到文件空间并定位该文件，便于继续整理或发送给其他智能体；
   - 「复制源码」：复制文本类文件的内容；
   - 「导出为」：把当前内容快速转换为其他格式。
3. 在「导出为」菜单中选择：
   - 文本、Markdown、代码类文件：「导出 PDF」或「导出 Word」；
   - 表格类文件：「导出 Excel」。CSV、TSV 文件会转换为 xlsx 工作簿；xlsx 文件直接下载原文件。

你会看到

- Markdown 和代码文件可在「预览」与「源码」之间切换；PDF、Word、Excel 和 PowerPoint 文件直接渲染。
- 包含中文等非拉丁字符的内容「导出 PDF」时，浏览器会打开打印窗口，在打印目标中选择「存储为 PDF」即可保存。
- 文件过大时提示无法在浏览器中预览，请下载后在本地打开。

注意：

- 「导出为」是把文件内容按纯文本快速转换，不保留标题样式、表格边框、图片和分页。需要正式排版的文件，请让智能体使用办公技能直接生成 docx、xlsx 或 pptx 文件，再选择「下载文件」。
- 「预览加载失败」不代表文件已损坏，先尝试下载原文件；下载也失败时，检查文件是否已被移动或权限是否已撤销。
- 整段对话可以通过会话菜单中的「下载对话」保存为 Markdown、PDF、Word 或 Excel，见第 9 章。

12.6 定期生成报告

适用场景：日报、周报、月报等需要按固定时间自动生成的报告。

前提：你是该智能体的编辑者；智能体已具备生成报告所需的数据连接（第 11 章）、知识库或技能，并已在对话中验证过一次完整的生成过程。

操作步骤

1. 打开智能体详情页，切换到「定时任务」页签，选择「添加定时任务」。
2. 填写「名称」、「定时计划」和「任务描述」。定时计划使用 cron 表达式，例如 `30 9 * * *` 表示每天 9:30。
3. 在任务描述中写清输入范围、统计口径、模板结构和输出格式，例如「统计昨日各渠道订单量与金额，按模板生成 Excel 日报，异常波动超过 20% 的渠道单独列出」。
4. 选择「创建」。需要验证时选择「立即执行」。

你会看到

- 任务列表显示「执行计划」「上次运行」「下次运行」，可随时开关「启用」。
- 「执行历史」显示最近 50 次执行记录和耗时，结果发送失败时可选择「重新发送结果」。

注意：

- 执行历史需要智能体处于运行状态才能读取。智能体未运行时，任务尚未同步到调度器，启动智能体后会自动注册。
- 正式启用前，先用「立即执行」跑一次，核对模板、字段类型、输出位置和数值。定期报告应在指令中写明数据缺失时的处理方式，避免生成看似完整但数据不全的报告。

12.7 交付前检查

适用场景：生成的文件要对外发送、提交审批或归档前。

操作步骤

1. 核对内容和数值是否与来源一致，抽查合计数、百分比和日期。

2. 用真实的长文档、中文内容、宽表格检查排版：分页、目录、表格、图片、代码块和超链接。
3. 确认文件名、扩展名正确，并能在常用办公软件中正常打开。
4. 确认文件不包含不应外发的敏感信息。
5. 涉及受控数据的文件，确认下载渠道符合组织要求，并在「管理后台 › 审计与合规 › 操作审计」中核对相关下载与导出记录（第 32 章）。

注意：部署开启制品来源标记后，下载智能体产出的 PDF、Office 文档和图片时会嵌入不可见的来源标记，便于事后追溯文件出处；是否开启由部署配置决定，以实际部署为准。

能力说明

不提供的能力	替代做法
「导出为」保留原有排版与样式	让智能体使用 docx、xlsx、pptx 技能直接生成目标格式文件，再选择「下载文件」（第 12.3、12.5 节）
文件空间中一键翻译、摘要、生成图表	把文件发送给智能体，在对话中提出具体要求（第 10.5 节）
独立的批量文档处理任务页面	在对话中让智能体按记录逐条处理，先用少量样例确认模板，再扩大范围；周期性任务用「定时任务」（第 12.6 节）
单条消息附加超过 20 个或超过 100 MiB 的附件	先上传到文件空间，再用「发送给…」交给智能体，或拆分为多条消息
在界面上自行开启下载水印	由部署配置开启制品来源标记；如有需要联系平台运维

13. 创建可复用智能体

本章内容：本章面向需要把一类工作固定下来的成员和工作空间管理员。同一类任务会反复执行，或者需要固定模型服务、技能和应用时，创建一个智能体比每次在对话里重新交代更合适。读完本章，你可以从模板或空白起点创建智能体，设置身份、模型服务和行为准则，按最小范围配置能力，把智能体分享给同事或从工作空间里移除，并用带版本的提示词把常用任务说明交给智能体执行。

13.1 智能体列表

适用场景：查找、打开、筛选当前工作空间里的智能体，或批量分享、删除。

前提：已登录工作台并选中工作空间；当前账号在该工作空间具有查看权限。

操作步骤

1. 在工作台左侧栏选择「智能体」。
2. 用顶部搜索框「搜索智能体」按名称查找；用状态页签筛选，页签依次为「全部」「运行中」「启动中」「部署中」「恢复中」「重启中」「停止中」「删除中」「升级中」「已停止」「错误」「草稿」。
3. 在某一行选择「对话」直接进入该智能体的对话；选择齿轮图标进入智能体详情的「智能体」页签。
4. 勾选多行后，底部出现「分享选中」「删除选中」。

你会看到

- 列表以表格展示，列为「名称」「状态」「IM 工具」「创建时间」和操作列。
- 「名称」列显示头像、名称、描述（无描述时显示「暂无描述」）和来源标签：「官方模板」「工作空间共享」「私有智能体」或「自定义智能体」。
- 「状态」列显示智能体当前能否提供服务：「就绪」「准备中」「恢复中」「升级中」「删除中」「不可用」或「未知」。启动、停止、升级、删除等过渡中的智能体会自动刷新，不需要手动刷新页面。
- 「IM 工具」列显示已接入的第一个 IM 工具，多个时显示「+N」；未接入时显示「未接入 IM 工具」。

注意：「分享选中」只在所选智能体全部为「草稿」状态时可用；「删除选中」只对「运行中」「错误」「已停止」「草稿」状态可用。删除不可撤销，确认框显示「确定要移除选中的 N 个智能体吗？此操作不可撤销。」提交后列表中对应行转为「删除中」。

13.2 选择起点

适用场景：开始创建一个新的智能体。

前提：当前工作空间至少有一个对你可用的模型服务（见第 7 章）。

操作步骤

1. 在「智能体」页右上角选择「添加智能体」，进入「添加智能体」向导。向导分三步：「选择起点」「身份与模型」「技能与应用」。
2. 在「选择起点」页，页面提示「你可以选择一个模板 / 或者从头开始构建你的智能体」。选择「空白智能体」，或选择一张模板卡片。
3. 选中后，右侧预览区显示模板的「你会在什么时候用它？」和「默认预装」内容；选择空白智能体时显示「从一个完全空白的智能体开始，稍后再按需添加技能与应用。」
4. 选择「下一步: 身份与模型」。

你会看到

- 第一次进入时，页面会用引导气泡提示「先选择人设」，可以选择「稍后」跳过。
- 可选模板来自管理员维护的角色模板（见第 13.11 节），不同工作空间看到的模板可能不同。

注意：模板只是起点，带来的是默认人设和预装能力。创建后仍需检查模型服务、能力和权限。

13.3 设置身份与模型

适用场景：为智能体命名、选择模型服务和回答风格。

操作步骤

1. 在「身份与模型」页设置「头像」：可以上传图片，也可以选择「自动生成」。图片支持 JPG、PNG、WebP、GIF，最大 2 MB。
2. 填写「智能体名称」（必填）。名称宜说明职责，例如「任务同步员」「代码审查助手」。选择模板时会预填「模板名-随机后缀」，可以改写。
3. 在「模型服务」中选择一个服务。若管理员设置了全局默认服务，且该服务对你可用，页面会预先选中并标注「（全局默认）」；选中后显示主模型和「N 个模型」。

4. 填写「描述」，选择「风格」:「专业」「友好」「简洁」「随意」「创意」「专家」之一。
5. 选择「下一步: 技能与应用」。

你会看到

- 右侧预览卡片随填写同步更新。
- 没有可用模型服务时，选择框显示「暂无可用的模型服务，请联系管理员分发」，且无法进入下一步，点击时提示「请先正确配置并选择一个可用的模型服务，才能进入下一步。」

注意：不要把密码、API 密钥或个人隐私写进名称和描述。智能体详细的工作指令在创建后的「行为准则」中编写（见第 13.6 节）。

13.4 配置技能与应用

适用场景：在创建时决定智能体预装哪些技能、连接哪些应用。

操作步骤

1. 在「配置预装技能与应用」页，「配置技能」页签列出当前工作空间已安装的技能，「连接应用」页签列出当前工作空间可用的应用（MCP 服务、知识库、数据连接等）。
2. 用开关启用或关闭每一项。从模板创建时，条目按「核心能力」（默认预装，建议保持开启）、「可选增强」（按需开启，创建后自动绑定）、「更多能力」分组。
3. 「连接应用」页签按「已配置」（已有授权凭据，可直接连接）和「未配置」（缺少授权凭据，连接后需补充配置）分组。
4. 标有「插槽」的一组条目中只能启用一项，页面提示「同一插槽内仅可启用其中一项。」
5. 确认后选择「添加智能体」。

你会看到

- 工作空间没有可选项时，分别显示「当前工作空间尚未安装任何技能」「当前工作空间尚未配置任何应用连接器」。
- 创建成功后页面直接进入该智能体详情的「智能体」页签。若部分技能或应用未能绑定，页面提示「智能体已创建，但部分技能/应用绑定失败，可在详情页手动调整」。

注意：只打开任务确实需要的项目。技能与应用的细节配置、凭据和状态排查在创建后完成，见第 14 章。

13.5 创建后的部署与详情页

适用场景：确认新智能体已经可以使用，并熟悉详情页的结构。

操作步骤

1. 创建后，若运行环境需要准备，详情页显示部署进度；准备完成后进入正常视图。
2. 在详情页顶部查看智能体名称和状态，右上角提供「对话」「分享」和「操作」菜单。
3. 用页签切换内容：「智能体」「应用」「技能」「定时任务」「运行历史」「文件夹」「终端」「记忆」「用量统计」「操作审计」。

你会看到

- 「智能体」页签左侧为资料卡：头像、名称、描述、「回应风格」、来源模板作者、「对话统计」（「陪伴天数」「近期消息」「完成任务」）和 IM 工具区；右侧为「行为准则」「模型服务」和「最近活动」。
- 运行时出现问题时，页面顶部显示状态横幅和处理建议，例如「重试」「更换模型服务」。

注意：智能体能否被使用，取决于智能体状态正常、模型服务可用、使用者有对应权限，以及最新配置已经应用到运行中的智能体。页签的用途分别在第 14、15、16 章说明。

13.6 编辑资料与行为准则

适用场景：修改智能体对外显示的信息，或编写它的工作指令。

操作步骤

1. 在「智能体」页签的资料卡中选择编辑，打开「编辑智能体资料」，修改「智能体名称」「描述」；在资料卡中可以修改「回应风格」，点击头像可以更换、自动生成或恢复默认头像。
2. 在右侧「行为准则」区域切换四份文件，选择「编辑」后修改并「保存」：
    - 「行为准则」：智能体必须遵守的底线规则、安全框架和核心价值观；
    - 「工作流程」：智能体的工作流程、协作规则和任务编排；
    - 「智能体档案」：智能体的名字、性格和身份定义；
    - 「用户档案」：你的基本信息和沟通偏好，智能体会据此提供更贴合的回答。
3. 内容使用 Markdown 编写。建议写清职责、输入、输出格式和禁止事项。

你会看到

- 保存后的提示说明生效时机：「已保存，并已应用到运行中的智能体」「已保存（将在下次启动或重启时应用）」或「已保存，但同步失败 — 下次重启时生效」。
- 部分文件在某些运行状态下只可查看，页面会显示「此文件由智能体管理，仅供查看。」或「该文件在当前运行状态下不可用。」

注意：不要把固定密码、API 密钥或连接串写进行为准则。没有编辑权限的成员只能查看。

13.7 更换模型服务

适用场景：智能体需要改用另一组模型，或原模型服务已不可用。

操作步骤

1. 在「智能体」页签右侧的「模型服务」区域选择「更换模型服务」。
2. 在列表中选择新的服务并确认。
3. 原服务不可用时，区域内会显示推荐替代项，例如「已保存的模型服务不可用。推荐替代：某服务。」，确认后选择「切换」。

你会看到

- 区域显示当前服务的主模型和「N 个模型」；由平台路由的服务标注「平台路由」。
- 切换前提示「切换模型服务后，后续运行会使用新的供应商和主模型。」

注意：没有修改权限的成员会看到「请联系智能体编辑者或模型服务管理员来切换」。若没有任何已启用的替代服务，页面显示「当前没有已启用的替代模型服务」，需要管理员分发模型服务（见第 7 章）。

13.8 试运行

适用场景：在扩大共享范围前确认智能体行为符合预期。

操作步骤

1. 在详情页右上角选择「对话」，进入该智能体的对话页。
2. 发送一条代表性任务，检查答复格式、引用来源和工具调用。
3. 再发送一条信息不全或越界的请求，确认智能体会提问、拒绝或提示缺少信息。
4. 根据结果调整行为准则或能力，再次验证。

你会看到

- 对话中的工具调用会按当前的「访问权限」请求确认（见第 14.6 节）。
- 「运行历史」页签记录本次运行的事件，「用量统计」页签显示模型调用和 Token 用量。

13.9 分享与可见范围

适用场景：让同事看到并使用你的智能体，或交给对方一份副本。

前提：你对该智能体具有「管理分享」能力（创建者默认具有）。

操作步骤

1. 在详情页右上角选择「分享」，打开「分享智能体」。
2. 在「可见范围」中选择「私有」或「工作空间」。私有会从工作空间列表隐藏；选择工作空间时，成员只能看到卡片，敏感访问仍需要单独的用户授权。
3. 在「用户授权」中搜索工作空间成员，勾选要授予的能力后选择「保存授权」。可选能力为：「查看卡片」「聊天」「查看历史对话」「查看计划」「管理计划」「查看运行」「查看记忆」「管理记忆」「查看文件」「管理文件」「管理分享」。默认勾选「查看卡片」和「聊天」，勾选某项时其依赖项会自动勾选。
4. 在「当前有效授权」中可以「撤销」已有授权。
5. 需要交给对方一份独立副本时，在「认领链接」中设置是否「允许多人认领」和「过期时间」（24 小时、72 小时、7 天或 30 天后过期），生成后选择「复制链接」。接收者打开链接后认领一份此智能体的副本。

你会看到

- 修改可见范围后提示「可见范围已更新」；保存授权后提示「授权已更新」。
- 页面提示「修改可见范围不会撤销已生成的分享链接」，链接需单独失效。

注意：认领得到的是副本，之后双方各自修改互不影响。把智能体发布给外部系统调用（A2A）也在这个对话框中完成，见第 17 章。

13.10 启动、停用、迁移与删除

适用场景：暂停一个智能体、把它移到另一个工作空间，或永久删除。

操作步骤

1. 在详情页右上角打开「操作」菜单。
2. 选择「启动」或「停用」切换运行状态。
3. 选择「迁移到其他工作空间」，在「目标工作空间」中选择你有编辑权限的工作空间并确认「迁移」。智能体需处于「草稿」或「已停止」状态才能迁移。
4. 选择「删除」，确认「确定要删除『名称』吗？此操作不可撤销。」

你会看到

- 迁移前的「迁移前须知」提示：知识库与工作空间级凭据不会随之迁移，需要在目标工作空间重新关联和授权；首次启动时出网白名单、共享文件挂载路径以及技能和 MCP 策略切换为目标工作空间的配置。
- 迁移完成后，若有解除的关联，提示会列出解除的知识库、凭据、共享文件和凭据授权数量。
- 删除时页面显示「正在删除智能体…」，清理完成后自动关闭详情页。

注意：「强制重启（运维）」只对具备运维权限的账号显示，普通成员无需使用。

13.11 管理员维护角色模板

适用场景：管理员为成员准备创建向导中的模板，或调整模板在不同工作空间的可见性。

前提：具备管理后台访问权限。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 智能体 › 角色模板」。列表列为「名称」「分类」「状态」「可见范围」等，可用「搜索模板…」查找；「可见范围」区分「内置」「平台」「工作空间」。
2. 打开一个模板，在「基本信息」中编辑「名称」「简短描述」「描述」「图标」「分类」（必选）和「推广文案」，设置「精选」与「精选排序」（精选模板置顶到创建页的精选区域）。
3. 在「人设」页签查看或编辑「角色设定」和「工作方式」。
4. 在「能力」页签为模板绑定技能与 MCP 服务，每项可标为「必备」或「可选」，并可设置插槽与槽位默认项。
5. 用发布开关发布模板（发布后才能分发给成员），再在「启用与分发」中选择「显示模板」或「隐藏模板」，作用于部门、成员、职能组或工作空间。
6. 内置模板不能直接改动时，选择「复制」生成一份副本再编辑；不再需要的模板可以删除。

你会看到

- 模板的「必备」「可选」能力，对应创建向导中的「核心能力」「可选增强」分组。
- 对工作空间设置的显示或隐藏是资源面策略：在该工作空间创建智能体时显示或隐藏此模板，不按使用者个人解析。

注意：修改模板不会改变已经创建的智能体。

13.12 维护提示词并发送给智能体

适用场景：把反复使用的任务说明保存为提示词，像代码一样保留版本、标记生产版本，需要时一键交给智能体执行；或者复用平台预置的标准提示词。

入口：顶部导航「智能体」› 左侧导航「提示词」。

前提：已选择工作空间。在这里创建的是工作空间提示词，只在当前工作空间内使用，不能被流量规则引用。

13.12.1 查看提示词列表

列表列出名称、分类、来源（平台 / 租户 / 工作空间）、版本（如「生产 v3 · 最新 v5」）与最近更新。可在「搜索提示词…」中按名称搜索，用筛选按来源、分类、分组过滤；筛选后没有结果时，点「清除筛选」恢复。点击一行进入详情。

13.12.2 新建提示词

操作步骤

1. 在列表右上角点「新建提示词」。对话框说明：「创建工作空间提示词。首个版本会标记为「正式」与「最新」。」
2. 填写「名称」（必填）、「分组」（可选，用来给自己的提示词归类）和「内容」（必填）。
3. 在内容中用 `{{name}}` 形式写变量，例如 `{{customer_name}}`；变量名可以带点分段，例如 `{{order.id}}`。
4. 按需填写「提交说明」，记录这一版写了什么，保存。

你会看到：页面提示「提示词已创建。」。详情页「概览」显示正文，正文下方的「变量」区域列出识别到的变量，必填变量带「必填」标记。

注意：详情页只识别 `{{name}}` 写法的变量，请统一使用这种占位格式。

13.12.3 管理版本

操作步骤

1. 需要修改时，在详情页右上角点「新建版本」。对话框说明「追加新版本。版本号不会回退。」，内容默认带入当前选中版本，修改后填写「提交说明」；需要立即生效时勾选「同时标为生产版本」。
2. 打开「版本」页签，列表按版本号列出各版本、「生产」「最新」标签和提交说明；点击某个版本，回到「概览」查看该版本内容。
3. 在「概览」的「对比」中选择另一个版本，查看「之前」「之后」的差异；内容相同时显示「无差异」。
4. 确认某个版本可用后，在「概览」点「标为生产版本」，在确认对话框中点「确认」。
5. 需要回到某个历史版本时，选中该版本，点「以此内容创建新版本」并确认「创建」。

你会看到

- 标记成功后提示「生产标签已更新。」。确认对话框说明：同一时间只能有一个生产版本。
- 回滚成功后提示「已创建 vN，内容来自 vM。」，提交说明自动填为「回滚：从 vM 创建新版本」。系统创建的是一个新版本，不会把历史版本原地改回最新。
- 「指标」页签按版本列出调用次数、费用与平均延迟 (ms)；尚无调用时显示「该提示词尚无用量指标。」。

注意：版本号只增不减。不再需要的工作空间提示词可在详情页右上角「删除」，删除不可撤销。

13.12.4 派生平台预置提示词

来源为「平台」的预置提示词不能新建版本、不能标记生产版本，也不能删除。需要在其基础上修改时，在详情页右上角点「派生」，系统在当前工作空间复制一份，提示「已派生到当前工作空间。」并打开副本，之后按 13.12.3 维护副本的版本。

13.12.5 把提示词发送给智能体

操作步骤

1. 在提示词详情中选好要使用的版本（默认是当前在「概览」中显示的版本），点右上角「发送给智能体」。
2. 在「选择智能体」中选择当前工作空间的智能体。
3. 提示词含变量时，逐个填写变量值；带「必填」标记的变量必须填写。
4. 点「发送」。

你会看到：页面打开与所选智能体的新对话，提示词已按变量值渲染并填入输入框，确认无误后发送。

注意

- 当前工作空间没有可用智能体时，对话框显示「当前工作空间没有可用智能体」与「先准备一个智能体，再回来发送此提示词。」，先按本章前面各节创建智能体。
- 漏填必填变量时提示「请填写必填变量：…」，补齐后再发送。

能力说明

不提供的能力	替代做法
在创建向导中直接编写详细工作指令	创建后在「智能体」页签的「行为准则」中编写（第 13.6 节）
智能体发布到工作台「广场」供成员自行领用	用「分享」设置可见范围和用户授权，或生成认领链接（第 13.9 节）；对外调用用 A2A 发布（第 17 章）
运行中的智能体直接迁移工作空间	先「停用」，在「已停止」状态下迁移（第 13.10 节）
修改模板后自动更新已创建的智能体	在各智能体详情中手动调整行为准则和能力

14. 智能体、工具与审批

本章内容：本章面向智能体编辑者、使用智能体的成员和负责运行状态的管理员。智能体创建后，需要为它连接应用、管理技能，并在对话中决定工具调用是否需要确认。读完本章，你可以完成能力配置与凭据设置、读懂能力状态、在对话里处理工具确认，并在出现问题时找到排查入口。

14.1 能力配置入口

适用场景：了解智能体的能力在哪里配置、由谁配置。

前提：对智能体具有编辑权限。只有查看权限的成员能看到能力列表，但开关和配置项不可操作。

操作步骤

1. 在工作台「智能体」列表中打开目标智能体，进入详情页。
2. 选择「应用」页签管理外部系统与数据来源，选择「技能」页签管理技能和内置工具。

你会看到

页签	包含的内容	典型操作
「应用」	工作空间可用的 MCP 服务、知识库、数据连接等	启用、配置授权凭据、验证连接、数据声明
「技能」	平台技能、内置工具、自定义技能	启用或禁用、添加技能、编辑、自进化

注意：智能体只能使用当前工作空间已启用的能力。条目显示「需先启用」时，页面提示「请先在当前工作空间启用该能力，再将其绑定到智能体。」，需要工作空间管理员先启用，MCP 服务与 API 服务的发布和分发见第 22 章，技能与插件见第 23 章。

14.2 为智能体连接应用

适用场景：让智能体访问企业系统、知识库或数据源。

操作步骤

1. 在「应用」页签的搜索框中输入名称。下拉结果分为已安装项和「商店中可安装」项。
2. 用条目右侧的开关启用应用。
3. 应用显示「需配置」或「需要凭据」时，打开条目的操作菜单选择「配置」，在「为某应用选择授权凭据」中选择：
   - 「跟随工作区默认值」：优先使用工作区共享授权凭据，策略允许时再使用平台共享授权凭据；
   - 「手动配置」：直接填写此能力需要的授权凭据，凭据归当前用户所有。
4. 需要连接自行部署的 MCP 服务时，在配置中填写「服务端点 URL」和「认证令牌」（可选），选择「保存配置」。由管理员维护的端点只显示只读值。
5. 智能体运行中时，在操作菜单选择「验证连接」，页面提示「已发起验证，状态稍后自动刷新」。
6. 对知识库类应用，可在「库范围」中选择「调用者可见的全部知识库」或「限定」到指定知识库。
7. 需要声明数据敏感度时，选择「数据声明」，勾选「数据敏感标签」，查看「路由策略预览」中的「模型路由」和「强制执行」结果，再设置「审计级别」（「完整」「基础」「无」）并「保存」。

你会看到

- 页面顶部汇总「N 个启用中的能力需要配置授权凭据」，点击条目可直接配置。
- 条目显示子能力启用数，例如「子能力 3/5」。
- 撤回某位用户在该应用上的授权时，选择「取消授权」，成功后提示「授权已取消」。

注意：智能体未运行时无法验证连接，页面提示「智能体未运行，请先启动再验证」。飞书相关 MCP 能力要求智能体先绑定飞书 IM 工具（见第 16 章），否则提示「请先绑定飞书渠道再启用飞书 MCP 能力。」数据连接本身的创建见第 11 章，知识库见第 10 章。

14.3 管理技能

适用场景：调整智能体可用的技能和内置工具，或为它安装新技能。

操作步骤

1. 在「技能」页签用筛选切换「全部」「工具」「技能」，或只看「自定义」技能；用「搜索工具或行为指南」查找。
2. 用开关启用或禁用条目。标为「平台默认」的能力不能在开关上移除。
3. 选择「添加技能」，在对话框中搜索技能源、粘贴来源坐标或 URL（支持 GitHub、GitLab、well-known 地址、zip、tar.gz 等），或上传包含 SKILL.md 的 .zip 技能包，然后选择「分析来源」。
4. 查看分析结果：页面列出候选技能、「风险分析」检查清单（如「破坏性命令」「凭据外泄模式」「外部网络访问」「提示注入模式」等）和风险等级标尺，标明「平台默认准入线」与「你所在企业的准入线」。
5. 在准入线内的技能选择「确认安装」；需要审批的技能选择「提交审批」，页面提示「已提交，审批通过后由管理员上架」。
6. 对自定义技能，可在操作菜单中「编辑」技能文件（SKILL.md 不能删除或重命名），或删除。
7. 需要让自定义技能根据使用效果自动改进时，打开「允许此技能自进化」；在「历史」中查看版本并可「回滚到此版本」。
8. 工作空间已有同名技能的另一版本时，可选择「使用本空间版本」。

你会看到

- 被企业策略拒绝或命中安全规则的技能显示「企业策略拒绝」或「安全规则阻断」，无法自助安装，页面提示「如需安装，请联系管理员调整安装准入策略。」
- 自进化仅对该智能体的自定义技能生效，每 24 小时最多自动改写 3 次，所有改写都保留在版本历史中。

注意：技能提交的审批单由管理员在「管理后台 › 护栏 › 审批中心」处理。安装前请先「查看内容」确认技能来源可信。

14.4 读懂能力状态

适用场景：能力在对话中不可用，需要判断原因。

操作步骤

1. 在「应用」或「技能」页签查看条目的「状态」列。
2. 将鼠标移到状态上查看具体原因。
3. 按下表处理，处理后等待状态变为「已就绪」或「已生效」。

你会看到

状态	含义与处理
「已就绪」「已生效」「已连接」	能力已进入运行中的智能体，可以使用
「应用中」「下发中」「待同步」「待重启」	配置正在应用；部分变更需要重启智能体后生效
「需配置」「需要凭据」「需连接账号」	补充授权凭据，或在对应系统重新连接账号
「未开启」「已停用」	在智能体或工作空间中被关闭，按需重新启用
「已阻断」	被智能体策略、工作空间策略或安全审批拦截，联系管理员
「异常」「不可用」	查看原因，例如「连接 MCP 服务失败」「MCP 服务拒绝了凭据」「授权已过期」「全部工具待安全审批」

注意：常见原因还包括「未在工作空间启用」「凭据所属成员已离开工作区」「技能内容与审核版本不一致」「模型接口不支持此工具的参数结构」。前两类由工作空间管理员处理，后两类需联系平台管理员。

14.5 在对话中使用技能与应用

适用场景：在一次对话中明确指定使用某个技能、应用或文件。

操作步骤

1. 在智能体对话页的输入框中输入 `/`，从「技能」列表中选择要使用的技能。
2. 输入 `@`，从「应用」和「文件」两组候选中选择；搜索文件时需要输入一定数量的字符。
3. 输入任务内容并发送。

你会看到

- 若对话涉及的应用尚未就绪，输入区上方会显示就绪提示卡，提供配置授权凭据等操作入口。
- 工具调用、确认请求和结果回执显示在对话流中。

注意：只有对智能体已启用且可用的技能才会出现在 `/` 列表中。

14.6 选择访问权限

适用场景：决定当前对话中智能体调用工具前是否需要你确认。

操作步骤

1. 在对话输入区打开「访问权限」选择器。
2. 选择以下三种模式之一：

模式	行为	适用场景
「请求批准」	工具调用前确认	新智能体、未知工具、高风险业务
「自动批准」	常规工具自动执行	范围明确、结果便于核对的日常任务

模式	行为	适用场景
「完全访问」	包含高风险操作	受控的管理员场景，不建议作为普通成员默认值

3. 选择「完全访问」时，若页面要求确认风险，勾选确认后才生效（未勾选时提示「请勾选确认才能启用」）。

你会看到

- 访问权限按对话生效，不修改工具本身的授权。
- 切换到「完全访问」时，当前对话中正在等待确认的那一次工具调用会随之放行。
- 智能体已接入面向外部用户的 IM 工具时，切换到「完全访问」需要再次确认。

注意：没有相应权限的账号看不到可选的「完全访问」，或选择后提示「需要管理员权限」。任何模式都不能绕过平台安全策略：没有授权、缺少凭据或被护栏拒绝的工具仍不可执行（见第 18 章）。

14.7 处理工具确认

适用场景：智能体请求执行一个需要你确认的工具。

操作步骤

1. 输入区上方出现确认卡「允许 工具名？」，副标题为「批准后继续」。
2. 核对工具名称、命令或参数，以及剩余时间（「剩余 N」）。
3. 选择：
   - 「允许一次」：只放行这一次；
   - 「始终允许」：记住此类调用，下次不再询问；对命令类工具可能显示「始终允许匹配前缀」，只记住该命令前缀；
   - 「拒绝」：不执行。
4. 确认卡超时后显示「已过期」，需要让智能体重新发起该操作。

你会看到

- 确认卡可能标注来源：「策略」表示由平台策略要求确认，「已自动审查」表示已经过自动审查。
- 处理后，对话流中的记录显示「已选择允许一次」「已选择始终允许」或「已选择拒绝」，状态为「等待确认」「已批准」「已拒绝」「已在别处处理」「提交失败」或「提交状态未知」。

注意：出现「提交状态未知」时不要重复批准，先刷新对话，确认该操作是否已经执行。文件写入、命令执行、消息发送和外部系统变更属于高风险操作，建议保留确认，并在目标系统核对结果。

14.8 查看执行状态与错误恢复

适用场景：任务运行中断、失败，或模型服务不可用。

操作步骤

1. 提交任务后，在对话中查看生成进度、工具调用、确认请求和最终结果。

2. 网络中断时页面显示「进度同步中…」和「任务仍在云端运行，恢复后会自动续上。」；长时间未恢复时选择「刷新进度」，不要立即重发原任务。
3. 出现错误卡时，读取原因：模型服务不可用、额度用尽、速率限制或上游响应异常。
4. 确认没有外部副作用后选择「重试」；错误卡提供「更换模型服务」时，进入「智能体」页签按第 13.7 节切换。
5. 恢复后发送一条最小请求确认可用。

你会看到

- 「已完成」表示本次任务结束，不代表外部系统中的业务动作必然成功；以工具回执和目标系统状态为准。

注意：没有权限修改模型服务的成员，记录智能体名称、模型服务和发生时间，联系智能体编辑者或管理员。

14.9 运行历史、用量与操作审计

适用场景：回看智能体做过什么、用了多少资源、谁改过它的配置。

操作步骤

1. 「运行历史」页签：查看运行事件，列为「时间」「来源」「状态」「消息」；打开事件可看「错误信息」「容器日志」和「补充详情」。
2. 「用量统计」页签：查看该智能体的模型调用和 Token 用量。资料卡中也显示「模型调用」「输入 Token」「输出 Token」「本月 Token」。
3. 「操作审计」页签：查看用户和系统对该智能体做过的操作，列为「时间」「操作人」「操作」「对象」「结果」。

注意：操作审计记录的是配置与管理动作，不是任务执行结果；任务结果看「运行历史」和对话本身。全平台的审计与可观测数据见第 29、34 章。

14.10 管理员查看智能体运行状态

适用场景：管理员统一查看工作空间或全租户智能体的运行情况，处理异常智能体。

前提：具备运维管理权限。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 智能体 › 智能体运营」。
2. 用「搜索智能体名称」查找，列表列为「智能体」「状态」「服务状态」「工作区」「运行时」「升级状态」「节点」「创建时间」。
3. 在行的「更多操作」中选择「启动」「停止」「重启」「重新下发配置」或「查看生命周期事件」。
4. 打开智能体查看「智能体详情」：「身份」（所有者等）、「运行时」（运行镜像、模型服务、重启次数、最近重启）、「最近错误」（停止原因、错误时间、最近错误）和「事件」。
5. 运行时版本升级进行中时，页面顶部显示「运行时版本升级进行中」、目标版本和进度；可调整「同时升级上限」，升级暂停时可选择「恢复升级」。

你会看到

- 「运行时」列可能标注「运行时落后」，表示该智能体尚未更新到当前运行时版本。

- 修改同时升级上限后约 30 秒内生效，无需重启服务。

注意：停止智能体前会确认「确定要停止 名称 吗？停止后该智能体不再提供服务。」，请先通知使用者。

能力说明

不提供的能力	替代做法
在确认卡中编辑工具参数后再批准	选择「拒绝」，在对话中说明正确参数，让智能体重新发起
在智能体详情中为所有对话统一设置访问权限	在每个对话的输入区「访问权限」中选择（第 14.6 节）
「完全访问」绕过平台安全策略	由管理员调整护栏与流量规则（第 24～26 章）
在智能体内直接创建 MCP 服务或数据连接	管理员先发布 MCP 服务（第 22 章）、创建数据连接（第 11 章），再在「应用」页签启用

15. 记忆、子智能体与任务委派

本章内容：本章面向使用智能体完成持续性工作的成员和智能体编辑者。智能体会在协作中积累记忆，可以把独立的子任务交给子代理并行处理，也可以按设定的目标自动续跑或按计划定时执行。读完本章，你可以查看和整理智能体的记忆与工作区文件，跟踪子代理和长任务目标，配置定时任务，并在中断后正确恢复。

15.1 智能体的工作区：文件夹与终端

适用场景：查看智能体在工作中生成或使用的文件，或在工作区内执行命令。

前提：对智能体具有「查看文件」或「管理文件」能力；使用终端需要管理员权限。

操作步骤

1. 在智能体详情中选择「文件夹」页签，浏览智能体工作区中的文件和目录。可以预览、下载，具备管理文件能力时可以新建文件夹、重命名和删除。
2. 选择「终端」页签打开工作区终端。可以「重连」「启动新 Shell」或「终止会话」。

你会看到

- 文件被其他用户锁定时，页面提示「该文件已被 某人 锁定，到期时间 某时」。
- 没有权限时，终端页显示「需要管理员权限访问终端」。

注意：大型原始资料放在文件或知识库中管理（见第 10 章），不要依赖记忆保存整份原文。

15.2 查看记忆

适用场景：了解智能体记住了哪些偏好、决定和经验。

前提：智能体处于运行中；对智能体具有「查看记忆」能力。

操作步骤

1. 在智能体详情中选择「记忆」页签。
2. 在顶部概览查看「已保存记忆」数量、「主要线索」「清晰度」和「最近记起」。
3. 在记忆线索卡片中按主题浏览，每张卡片显示「它记住了」的内容、关联数和引用依据的数量。
4. 在「它替你记住的全部记忆」表格中，用「搜记忆内容、来源...」搜索，按「类型」和「线索」筛选。表格列为「记忆内容」「类型」「线索」「相关」「更新时间」和「操作」。
5. 打开一条记忆查看详情：「它记住了什么」「原始记录」「为什么会记得」「记忆依据」「整理记录」和「相关记忆」。

你会看到

- 记忆类型包括「事实」「你的偏好」「定下的事」「操作经验」「做过的事」「画像」「边界提醒」「反思」「随手记」和「未归类」。
- 分层记忆显示置信度、来源和依据；置信度不足的条目会单独标注，使用前请与业务系统核对。
- 智能体未运行时显示「智能体未运行，记忆不可用。」；还没有记忆时显示「暂无保存的记忆」。

15.3 编辑、删除与整理记忆

适用场景：纠正错误或过时的记忆，或让智能体把零散记忆整理成更稳定的上下文。

前提：对智能体具有「管理记忆」能力。

操作步骤

1. 在记忆详情中选择「编辑记忆」，修改后「保存」；或选择「删除记忆」并确认。
2. 在表格中勾选多条记忆，选择「删除所选」批量清理，或选择「重新整理」。
3. 在「轻轻整理它的记忆」区域选择「让它做个梦」，智能体会合并相近线索、生成反思并归档旧线索。

你会看到

- 整理开始后提示「已开始整理记忆」，按钮显示「做梦中...」。完成后区域显示上次整理把多少条线索整理成稳定上下文，以及「线索收拢」「新认识」「旧线索收起」的数量。
- 被合并的记忆在详情的「整理记录」中显示「由 N 条记忆合并而来」或「由整理流程归档」。

注意：智能体运行中且至少有一条记忆时才能开始整理。删除后的记忆不会再出现在卡片、搜索和详情中。

15.4 记忆管理建议

适用场景：制定团队使用智能体记忆的约定。

- 长期稳定的事实和偏好留在记忆中，一次性的过程信息不必保留。
- 个人偏好写入「用户档案」（见第 13.6 节），组织规则写入「行为准则」或「工作流程」，不要混在记忆里。
- 凭据、令牌、私钥和连接串不得出现在对话和记忆中；发现后立即删除对应记忆。
- 组织制度或业务口径变更后，及时编辑或删除旧记忆。长期记忆可能过期或有误，关键结论仍需与业务系统核对。
- 共享智能体时，只给需要的人授予「查看记忆」「管理记忆」能力（见第 13.9 节）。

15.5 跟踪子代理

适用场景：智能体把复杂任务拆成多个子任务并行处理时，查看每个子任务的进展。

操作步骤

1. 在对话中提出可拆分的复杂任务。是否拆分、拆成几个子任务由智能体判断。
2. 智能体创建子代理后，对话页出现「子代理」概览栏，显示「子代理 · N」和「N 个运行中」。属于同一工作流的子代理按「工作流 · 名称」分组。
3. 点击某个子代理，打开「子代理执行记录」，查看事件、使用的工具和 Token。
4. 需要停止时，在「子代理任务」中选择「取消任务」。
5. 子代理首次访问某个代码仓库或工作区时，页面弹出「信任这个工作区？」，核对路径后选择「信任并继续」或「取消」。

你会看到

- 子代理状态包括「待开始」「运行中」「已暂停」「已完成」「等待主代理确认」「失败」和「已取消」。
- 有新进展的子代理显示「未读更新」；在独立工作区运行的子代理标注「分叉」，可以「查看变更」。

注意：子代理只能使用父智能体已经具备并获准的能力，同样受访问权限和平台策略约束。子任务完成后由主智能体汇总，请检查汇总结果中的冲突、重复和遗漏；对已取消或失败的子任务，核对是否已经产生外部操作或部分产物。

15.6 长任务目标

适用场景：让智能体围绕一个目标连续工作多轮，而不需要每轮都手动发送消息。

操作步骤

1. 在对话中为会话设定目标后，对话页顶部出现目标状态栏，显示目标状态、已自续轮数（「自续 N 轮」）和已用量（「已用 N」）。
2. 根据状态使用状态栏上的按钮：「暂停」「恢复」「清除」；因预算到顶停止时，选择「提高预算并恢复」。
3. 查看「续跑授权范围」，了解自动续跑时允许的工具类别（「基础原语」「业务流程」「外部能力」「元控制」或「全部工具类别」）。

你会看到

- 目标状态包括「进行中」「受阻」「已暂停」「已完成」「已达预算上限」「模型额度受限」。
- 状态为「受阻」时显示原因，例如「等待你批准」「等待你授权集成」「等待你回复」「会话有轮次进行中」「已达无人值守轮次上限」。
- 自动续跑产生的消息标注「目标续跑 · 第 N 轮」。

注意：目标设定的具体方式以实际界面为准。状态栏在目标结束后仍然保留，以便看清目标为何停止。续跑授权范围为空时，自动续跑需要逐个确认工具。

15.7 定时任务

适用场景：让智能体按固定计划执行工作，例如每天早上汇总一次数据，并把结果发到指定位置。

前提：对智能体具有「管理计划」能力；发送到 IM 时，需要先绑定 IM 身份（见第 16.8 节）。

操作步骤

1. 在智能体详情中选择「定时任务」页签，选择「添加定时任务」。
2. 填写「名称」「定时计划」和「任务描述」（要让智能体执行的内容）。
3. 设置「工具轮数」：本次定时执行最多允许的工具调用轮数，范围 1～100。
4. 选择「发送目标」，例如「新建网页会话」、已保存的网页会话、「钉钉私聊」或「钉钉群」；再选择发送方式：「每次发送结果」或「仅异常/需关注时提醒」。
5. 选择「创建」。之后可在任务卡片上「启用」或关闭、「编辑」「删除」，或选择「立即执行」。
6. 切换到「执行历史」查看每次运行。

你会看到

- 任务卡片显示「上次运行」「下次运行」和「发送至」目标；实际开始时间晚于计划时，健康标识会提示延迟秒数。
- 执行历史状态包括「成功」「失败」「执行中」「需关注」「已取消」和「已跳过」；投递失败时显示原因，例如「缺少渠道」「目标无效」「策略拦截」。

注意：任务在智能体启动后才会注册到调度器，未注册时执行历史提示「该任务尚未同步到调度器——启动智能体后会自动注册。」没有绑定任何 IM 身份时，选择发送目标会提示「请先绑定渠道身份（钉钉等）后再创建定时任务。」

15.8 中断后的一致性与恢复

适用场景：网络断开、页面关闭或任务中断后，判断任务状态并决定是否重做。

操作步骤

1. 恢复连接后，等待页面从「进度同步中…」恢复；必要时选择「刷新进度」。
2. 打开「运行历史」页签确认任务的终局状态，在对话中核对工具回执。
3. 邮件发送、工单修改、数据写入等关键操作中断时，先在目标系统核对是否已经生效，再决定是否重新执行。
4. 确认需要重做时，在原对话中说明「上次中断在哪一步」，避免整段重复。

注意：任务在云端运行，页面断开不会立即中止任务。重复发送同一任务可能造成重复写入或重复通知。

能力说明

不提供的能力	替代做法
手动指定子代理的数量、工具和成本上限	在任务描述中写明拆分方式和范围；用访问权限和平台策略约束工具（第 14.6 节、第 18 章）
在对话输入框的 / 菜单中查看或搜索记忆	在智能体详情的「记忆」页签查看和搜索（第 15.2 节）
智能体停止时查看记忆	先启动智能体，再打开「记忆」页签

不提供的能力	替代做法
为记忆单独设置保留周期	由管理员在「数据留存」页签管理留存（第 32 章），或定期手动清理记忆

16. 外部 IM 工具

本章内容：本章面向负责企业消息集成的管理员、智能体编辑者和通过 IM 使用智能体的成员。IM 工具把钉钉、飞书、企业微信等企业消息渠道连接到智能体，成员在原消息渠道中发消息，智能体在同一渠道回复。读完本章，你可以开放可用的频道、创建并测试 IM 工具连接、把它绑定到智能体、绑定自己的 IM 身份，并处理常见故障。

16.1 入口与职责

适用场景：确定一项 IM 相关操作应该在哪里完成、由谁完成。

你会看到

入口	用途	操作人
「管理后台 › 智能体 › 频道管理」	决定哪些频道可用，并分发给部门、成员或职能组	管理员
「个人设置 › IM 工具」	创建并维护 IM 工具连接（机器人应用的凭据）	集成负责人、智能体编辑者
智能体详情「智能体」页签的 IM 工具区域	把 IM 工具连接绑定到智能体，设置该智能体的 IM 行为	智能体编辑者
「个人设置 › 渠道绑定」	把自己的 IM 账号身份绑定到平台账号	每位成员
智能体列表的「IM 工具」列	查看每个智能体已接入的 IM 工具	所有可见成员

注意：向成员开放前，先完成连接测试和真实消息收发。

16.2 支持的渠道

适用场景：确认业务需要的消息渠道是否可以接入。

你会看到

页面中可选的渠道包括「钉钉」「飞书 — 长连接 (Feishu/Lark)」「企业微信」「微信（个人）」「Slack」「Discord」「Telegram」「WhatsApp」「Microsoft Teams」「LINE」「Signal」「Matrix」。企业微信在同一张卡片中区分自建应用和「企业微信（智能机器人）」两种接入方式。

注意：实际可选的渠道以页面显示为准，取决于部署版本和管理员在频道管理中的开放情况。飞书只支持长连接方式，只需要 App ID 和应用密钥，不需要公网回调地址。使用前分别验证业务需要的文本、图片、文件、卡片、群聊和回复效果。

16.3 管理员开放频道

适用场景：管理员控制企业内可以使用哪些 IM 频道、谁可以使用。

前提：具备管理后台访问权限。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 智能体 › 频道管理」。
2. 用「搜索」查找频道，或按状态筛选。列表列为「频道」「客户端应用」「群聊」「启用与分发」「可用性」。
3. 打开某个频道的「可用性」开关。
4. 在「启用与分发」中选择「添加分发目标」，选择分发范围（「所有用户」「组织部门」「职能组」「成员」或「工作空间」）和生效方式（「打开频道」或「关闭频道」），按需设置有效期，选择「保存分发」。

你会看到

- 「客户端应用」列显示「需要」时，表示接入该频道需要先在渠道侧创建客户端应用（如钉钉 AppKey）。
- 「群聊」列显示「支持」时，表示该频道可在群聊中使用。
- 标注「默认启用」的频道无需分发，默认对全体成员可用；其余频道须先开启可用性，再分发给部门或成员。
- 保存后提示「频道治理已更新」。

注意：分发到部门时，页面会预估影响人数，影响较大时需要再次确认。分发规则的通用说明见第 7 章。

16.4 创建 IM 工具连接

适用场景：为企业的钉钉、飞书或其他机器人应用在平台上建立连接。

前提：已在渠道侧创建机器人应用并拿到凭据；该频道已对你开放。

操作步骤

1. 在工作台进入「个人设置 › IM 工具」（页面说明为「创建并维护 IM 工具连接」）。
2. 新建连接并选择渠道类型。钉钉和飞书可以选择「扫码创建」，用对应 App 扫码后自动创建机器人连接；其他渠道按页面要求填写字段，例如钉钉的「Client ID (AppKey)」「Client Secret (AppSecret)」，飞书的「App ID」「应用密钥」，企业微信智能机器人的「BotID」「BotSecret」，Slack 的「机器人令牌 (xoxb-...)」等。
3. 保存后选择「测试连通性」，确认提示「IM 工具连通正常。」
4. 不再使用时删除连接。删除前确认提示：凭据一并删除，绑定它的智能体将无法再通过它收发消息。

你会看到

- 扫码创建成功后提示「钉钉机器人连接已创建。」或「飞书机器人连接已创建。」
- 更新连接后提示「IM 工具已更新」。

注意：令牌和密钥只填写在对应的敏感字段中，不要写进名称或描述。一个连接可以被多个智能体复用。

16.5 把 IM 工具绑定到智能体

适用场景：让某个智能体通过指定的 IM 渠道接收和回复消息。

前提：对智能体具有编辑权限。

操作步骤

1. 打开智能体详情的「智能体」页签，在左侧资料卡的 IM 工具区域选择「添加 IM 工具」。
2. 在「绑定 IM 工具」对话框中选择方式：
   - 「选择已有」：选择已经创建的 IM 工具连接，已绑定到其他智能体的连接可选择「复用绑定」；
   - 「配置新的渠道」：当场填写渠道字段创建连接；
   - 「扫码一键创建」：适用于支持扫码的渠道。
3. 展开「自定义此智能体的 IM 工具行为」，按需设置运行参数（见第 16.6 节）。
4. 选择「测试连通性」，再「确认」。
5. 用测试账号在 IM 中给机器人发消息，确认能收到回复。

你会看到

- 保存时页面提示「正在应用 IM 工具配置并验证就绪状态…」，结果为「IM 工具已就绪。」「IM 工具配置已保存，但就绪检查失败：原因」或「IM 工具配置已保存，待智能体启动后会再次执行就绪检查。」
- IM 工具卡片显示「状态」，以及「最近一次消息」「令牌过期时间」「24h 失败」等健康数据。
- 不再需要时选择「解绑」，确认「确定要将该 IM 工具从智能体解绑吗？」

注意：没有编辑权限的成员看到的 IM 工具卡片为「仅查看」。智能体接入面向外部用户的 IM 工具后，对话访问权限切换到「完全访问」需要再次确认（见第 14.6 节）。

16.6 常用运行参数

适用场景：调整智能体在 IM 中的回复方式，例如只在被 @ 时回复群消息。

你会看到

参数	说明
「私聊策略」	「开放（任何人可私聊）」「配对模式（首次联系需确认）」或「白名单」
「群聊策略」	「开放（open）」「白名单（allowlist）」或「关闭（off）」
「回复所有群消息」	关闭时仅在群中被 @ 才回复，开启则回复所有群消息
「群会话范围」	「按群」共享一个会话，或「按群 + 发送者」区分每个人
「消息类型」	「Markdown（默认）」「纯文本」「Markdown 卡片」或「AI 卡片」；钉钉 AI 卡片需要填写「卡片模板 ID」
「卡片流式模式」	「关闭（off）」最稳定、调用最少；「仅答案流式（answer）」「全量流式（all）」更实时但调用更多
「处理中反馈」	处理开始时对用户原消息添加表情反馈，处理结束后自动撤回
「异步模式（群聊推荐开启）」	先回复「异步回复文案」，处理完成后再发送结果

参数	说明
「显示名解析」	开启后可能有误投与权限扩散风险，敏感场景保持关闭

注意：可用参数随渠道不同，以绑定对话框中显示的字段为准。「调试日志」「发送链路绕过代理」只在排障时开启。

16.7 绑定个人微信

适用场景：用个人微信与智能体对话，适合低频的客服或通知场景。

操作步骤

1. 在 IM 工具区域选择「配置个人微信」，阅读「个人微信绑定合规告知」，逐项勾选确认后选择「继续绑定」。
2. 页面显示二维码和倒计时，用微信扫码登录；二维码失效时选择「刷新二维码」。
3. 显示「登录成功」后选择「完成」。

你会看到

- 微信会话过期时，卡片显示「微信会话已过期，请重新绑定以继续接收消息。」，选择「重新绑定」或「换绑微信」。

注意：个人微信处于实验性阶段。合规告知中说明：使用频率与封号风险由微信平台决定；不得用于群发、营销、骚扰等高风险用途；所有进出消息内容会保留 90 天用于运维与审计。

16.8 绑定我的 IM 身份

适用场景：让平台识别你在 IM 中的身份，以便按你的权限回复、把定时任务结果私聊发给你。

操作步骤

1. 在 IM 中给机器人发消息，按提示获取绑定短码。
2. 在工作台进入「个人设置 › 渠道绑定」，选择「绑定」。
3. 输入「短码」（例如 A8K-3X9P），选择「预览」，核对身份信息后选择「确认绑定」。
4. 在「我的 IM 身份」列表中查看已绑定的身份（列为「IM 工具」「身份标识」），不再需要时选择「解绑」。

你会看到

- 绑定成功提示「IM 身份已绑定」。
- 短码无效时提示「短码不存在或不可用于当前工作空间」「短码已过期」或「短码已被使用」。

注意：机器人提示短码的方式以实际界面为准。解绑后，这个 IM 身份不再映射到当前账号。

16.9 定时任务结果推送到 IM

适用场景：让智能体按计划把结果发到钉钉私聊或群。

操作步骤

1. 完成第 16.5 节的绑定和第 16.8 节的身份绑定。

2. 在智能体的「定时任务」页签添加任务，在「发送目标」中选择「钉钉私聊」或「钉钉群」，详见第 15.7 节。

注意：发送目标失效时，任务卡片提示「发送目标需要确认 — 请打开编辑器选择目标。」

16.10 常见故障

问题	处理方式
收不到消息	在 IM 工具卡片查看「最近一次消息」和「24h 失败」；用「测试连通性」检查凭据；确认频道已开放、智能体处于运行中
能收到但不回复	检查智能体状态和模型服务；检查私聊策略、群聊策略和「回复所有群消息」设置
群里没有响应	默认只在被 @ 时回复；确认群聊策略不是「关闭」
就绪检查失败	按提示中的原因修正凭据；智能体未运行时，启动后会再次检查
令牌即将过期	查看「令牌过期时间」，在渠道侧更新后到「个人设置 › IM 工具」更新连接
微信不再收消息	微信会话过期，选择「重新绑定」
消息格式显示异常	调整「消息类型」，钉钉 AI 卡片需正确的卡片模板 ID
工具确认无法在 IM 中处理	回到网页对话处理确认卡（第 14.7 节）

能力说明

不提供的能力	替代做法
由外部系统通过 HTTP Webhook 直接触发智能体任务	用定时任务按计划执行（第 15.7 节），或把智能体发布为 A2A 服务供外部系统调用（第 17 章）
飞书事件订阅（回调）模式	使用「飞书 — 长连接」方式接入，无需公网回调地址
在管理后台为成员代建 IM 工具连接	由集成负责人在「个人设置 › IM 工具」创建，智能体编辑者绑定时选择「选择已有」或「复用绑定」

17. 配置并发布业务智能体

本章内容：本章面向负责落地业务场景的智能体编辑者和租户管理员，说明一个业务智能体从定义任务、准备资料与工具、装配能力，到发布给试点成员、对外开放调用、上线后持续核对的完整路线。读完本章，您可以按知识问答、数据查询、日报与办公写作、作业记录与风险汇报四类常见场景配置智能体，并用正向与反向两组样例完成发布前后的验证。

智能体的创建向导与详情页各页签的基本操作见第 13 章，工具审批与内置工具见第 14 章，记忆与子智能体见第 15 章，接入外部 IM 工具见第 16 章。本章只讲把这些能力组合成一个可交付的业务智能体。

17.1 业务智能体的配置路线

业务智能体需要同时具备明确的任务、可靠的资料、合适的工具、最小的权限和可核对的输出。各环节的负责人和入口如下：

环节	负责人	入口	详细说明
分发模型服务	租户管理员	「管理后台 › 模型 › 模型服务 › 服务详情 › 可用范围与配额」	第 7 章
准备知识库与 MCP 服务	租户管理员	「管理后台 › 能力 › 知识库管理」「MCP 服务」	第 10、22 章
固化角色模板（可选）	租户管理员	「管理后台 › 智能体 › 角色模板」	17.3
创建智能体并选择模型服务	智能体编辑者	顶栏「智能体」›「添加智能体」	第 13 章
编写行为准则、绑定应用与技能	智能体编辑者	智能体详情「智能体」「应用」「技能」页签	17.4～17.7
发布给成员	智能体编辑者	智能体详情页头「分享」	17.8
对外开放调用（可选）	工作空间管理者	「分享」›「对外发布（A2A）」	17.9
上线后核对	编辑者、管理员	详情「运行历史」「用量统计」「操作审计」；「管理后台 › 观测中心 › 运行总览」	17.10

智能体详情页的页签依次为「智能体」「应用」「技能」「定时任务」「运行历史」「文件夹」「终端」「记忆」「用量统计」「操作审计」。其中「智能体」页签包含资料卡、「行为准则」编辑区（分「行为准则」「工作流程」「智能体档案」「用户档案」四份文档）、模型服务与最近活动。

17.2 定义任务和使用范围

适用场景：动手配置之前，先把业务智能体要做什么、给谁用、能碰哪些数据写清楚，避免上线后再返工权限。

操作步骤

1. 写明使用者、输入资料、需要完成的业务动作和输出格式。
2. 区分「提供建议」与「执行外部操作」。涉及发送、写入、删除或审批的动作单独列出，后续为这些工具保留人工确认（见 17.7）。
3. 确定智能体所在的工作空间，以及需要用到的模型服务、知识库、数据连接和 MCP 服务。智能体只能使用当前工作空间可用的能力。

4. 准备一组验证样例：正常问题、边界问题、无权限问题、空结果和错误输入。
5. 指定内容维护人、数据负责人和异常处理联系人。

注意：任务描述既要让成员判断什么时候该用这个智能体，也要让管理员据此判断需要授予哪些数据与工具权限。描述写不清时，通常意味着智能体的职责过宽，应拆成两个智能体。

17.3 用角色模板固化业务智能体

适用场景：同一类业务智能体需要在多个部门或工作空间反复创建（例如每个区域都要一个「合同审查助手」），希望成员从统一模板起步，人设与预装能力保持一致。


前提：以租户管理员登录管理后台。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 智能体 › 角色模板」，列表显示名称、分类、状态与可见范围。可按名称搜索。
2. 选择一个接近的模板，在更多操作中选择「复制」，生成一份可编辑的副本（内置模板不能直接修改）。
3. 打开副本，点击「编辑」，按页签维护：
    - 「基本信息」：名称、简短描述、描述、图标、分类、推广文案；
    - 「人设」：「角色设定」与「工作方式」两份文档，写明职责、边界与输出要求；
    - 「能力」：为模板绑定技能与 MCP 服务，每项标注「必备」或「可选」；
4. 点击「完成编辑」保存。
5. 在左侧「精选」区打开「发布」，模板才能分发给成员；工作空间范围的模板还可通过「切换可见性」控制是否在创建向导中显示。需要置顶时设置「精选」与「精选排序」（数字越小越靠前）。
6. 打开「可用范围」页签，选择「编辑可用范围」，按所有用户、职能组、部门或工作空间分发。

你会看到

- 详情左侧显示范围（内置或工作空间）、分类、人设名称；从其他模板复制而来的显示「复制来源」。
- 发布并分发后，范围内的成员在「添加智能体」向导的「选择起点」一步看到该模板，选中后预装模板绑定的技能与 MCP 服务。



注意

- 「发布」只决定模板能否被分发，不授予任何能力的使用权限。模板里绑定的 MCP 服务或技能如果没有分发给成员，成员创建后会看到该能力「需配置」或「未在工作空间启用」。
- 修改模板不会回溯修改已经用它创建的智能体。

17.4 配置知识问答智能体

适用场景：员工用自然语言查询制度、流程、产品资料，要求回答附带出处。

前提

- 管理员已在「管理后台 › 能力 › 知识库管理」建好知识库、上传文档并分发给使用者（见第 10 章）。
- 平台工具「Zenova 知识库」已在「管理后台 › 能力 › MCP 服务」中发布并分发（见第 22 章）。智能体通过这个 MCP 服务检索知识库。

操作步骤

1. 创建智能体时在「技能与应用」一步的「连接应用」中启用「Zenova 知识库」；已创建的智能体在详情「应用」页签中启用。
2. 在该应用的「库范围」中选择：
    - 「调用者可见的全部知识库」：检索范围随提问人变化；
    - 「限定」：在「选择知识库」中勾选本场景用到的库，点击保存。
3. 在「智能体」页签的「行为准则」中写明：回答必须引用来源；资料中找不到依据时明确说明「未找到相关资料」，不要自行补全。
4. 用四类问题测试：有明确出处、无相关资料、资料已过期、提问人无权访问的库。

5. 发布后用普通成员账号复测引用与拒绝结果。

你会看到

- 检索始终以提问人本人的身份执行。即使选择了「限定」，提问人看不到的知识库也不会被检索，回答中不会出现这些库的内容。
- 应用卡片的状态为「已就绪」时可以使用；显示「需配置」「未在工作空间启用」时，按卡片提示联系管理员分发或补齐配置。

注意：资料更新后检查文档的索引状态，再复测引用。智能体回答没有引用时，不要把它当作企业制度或流程的结论直接使用。

17.5 配置数据查询智能体

适用场景：业务人员用自然语言查询经营数据，由智能体生成查询、返回结果与图表。

前提：数据负责人已创建只读的数据连接、测试成功并完成部署，并按业务范围限制了可访问的库表、字段与单次查询行数（见第 11 章）。

操作步骤

1. 在智能体详情「应用」页签中启用对应的数据连接能力；卡片显示「需要凭据」时，点击条目完成授权凭据配置（见 18.2）。
2. 在「行为准则」中写明统计口径、时间范围的默认值、金额单位与空值处理方式，并要求在结果中列出查询条件。
3. 用口径确定的问题验证查询语句、结果行数、筛选与排序；导出文件后与查询结果逐项核对。
4. 用跨部门数据、写操作、大范围扫描和敏感字段问题验证拒绝结果。
5. 发布后在「操作审计」与「运行历史」中核对调用人、数据连接与查询结果。

注意

- 查询结果涉及业务决策时，同时核对数据时间、统计口径、单位和空值处理。
- 数据服务配置对话框中的具体字段以实际界面为准。

17.6 配置日报、汇总与办公写作智能体

适用场景：按固定结构生成日报、周报、会议纪要、汇总表，或定时把结果发到 IM 群。

操作步骤

1. 准备经过确认的报告结构、字段、称谓、日期格式和数据来源，写进「工作流程」文档。
2. 在「应用」「技能」页签绑定所需的知识库、MCP 服务和文档类技能，只启用本场景用得到的项。
3. 在「行为准则」中要求区分事实、推断、缺失数据和待确认内容。
4. 用代表性文件生成样例，核对数字、日期、人员、引用、表格和章节；导出 Word、PDF 或表格后检查分页、目录与格式。
5. 需要周期执行时，在「定时任务」页签点击「添加定时任务」，填写「名称」「定时计划」「任务描述」，设置「工具轮数」（1～100），并在「发送目标」中选择网页会话或已绑定的渠道身份，发送方式可选「每次发送结果」或「仅异常/需关注时提醒」。

你会看到：任务创建后提示「任务已创建」，可手动触发一次核对结果；每次执行记录在「运行历史」中。

注意

- 发送到钉钉等渠道前，需要先绑定渠道身份（见第 16 章），否则提示「请先绑定渠道身份（钉钉等）后再创建定时任务」。
- 批量处理从小批次开始。只显示「任务完成」而没有可读取的产物时，不能视为成功。

17.7 配置作业记录与风险汇报智能体

适用场景：从作业日志、巡检记录中提取完成事项、风险与责任人，并在高风险时通知相关人员。

操作步骤

1. 定义作业记录的必填项、风险等级、责任人和汇报模板。
2. 绑定允许读取的日志、文件或业务系统；写入、发送类工具保留人工确认。
3. 在对话输入区把工具确认方式设为「请求批准」（工具调用前确认）。三种方式的区别：

方式	说明
「请求批准」	每次工具调用前需要确认
「自动批准」	常规工具自动执行
「完全访问」	包含高风险操作，全部自动执行

4. 需要为能力声明数据敏感程度时，在「应用」页签的能力操作中打开「数据声明」，选择「数据敏感标签」与「审计级别」（完整、基础、无），并查看「路由策略预览」。
5. 在指令中要求列出完成事项、未完成项、风险、依赖和责任人；用包含否定语句、缺失附件、多人记录和隐含风险的样例测试提取结果。
6. 高风险结果进入人工确认或通知流程，不直接触发外部处置。

注意

- 「完全访问」只有能管理该智能体的人可以开启；智能体已绑定钉钉等外部渠道时，开启前需要勾选确认。修改确认方式后若提示「需要重启智能体才能生效」，按提示操作。
- 数据敏感标签会影响模型路由与审计：标为强制执行的类别不会降级到云端模型。

17.8 发布给成员

适用场景：智能体在编辑者本人账号下验证通过，需要交给试点成员使用。

前提：您能管理该智能体（创建者或被授予「管理分享」能力的成员）。

操作步骤

1. 在智能体详情页头点击「分享」，打开「分享智能体」对话框。

2. 在「可见范围」中选择「私有」或「工作空间」：
    - 「私有」：智能体从工作空间列表中隐藏；
    - 「工作空间」：工作空间成员可以看到卡片，但对话、文件、记忆等访问仍需单独授权。
3. 在「用户授权」中搜索「接收用户」（工作空间成员，按姓名或邮箱），勾选授予的能力，点击「保存授权」。可选能力如下，勾选某项会自动带上它依赖的项：

能力	说明
「查看卡片」	在分享列表看到智能体并打开外壳页（默认勾选）
「聊天」	向智能体发送消息（默认勾选）
「查看历史对话」	读取此前的会话内容
「查看计划」「管理计划」	查看或创建、编辑、停用例行任务
「查看运行」	查看执行记录和运行历史
「查看记忆」「管理记忆」	读取或编辑记忆
「查看文件」「管理文件」	预览、下载或上传、修改智能体文件
「管理分享」	把自己已持有的能力转授他人

4. 已授权的成员显示在「当前有效授权」中，需要收回时点击「撤销」。
5. 需要让对方拿到一份属于自己的副本时，使用「认领链接」：按需打开「允许多人认领」，选择「过期时间」（24 小时、72 小时、7 天、30 天，默认 72 小时），点击「复制链接」发给对方。

你会看到

- 被授权成员在顶栏「智能体」列表中看到该智能体，列表标注「工作空间共享」或「私有智能体」；能力范围以授权为准。
- 认领者打开链接后得到一份独立副本，之后两边的修改互不影响。

注意

- 修改可见范围不会撤销已生成的认领链接，链接的失效需单独处理。
- 用户授权只能选当前工作空间的成员。需要跨工作空间使用时，先把成员加入工作空间（见第 3 章），或改用认领链接。
- 授权给成员不会额外授予模型服务、知识库或 MCP 服务的使用权；被授权者在对话中触发需要个人授权的应用时，需按提示连接自己的账号（见 18.2）。

17.9 对外发布为 A2A 服务

适用场景：让外部系统或其他智能体平台按 A2A 协议调用这个智能体。

前提：您是该智能体所在工作空间的管理者。

操作步骤

1. 在「分享智能体」对话框的「对外发布（A2A）」区打开「发布为 A2A 服务」。
2. 发布成功后页面显示「调用端点」与「AgentCard 地址」，可直接复制。
3. 在「调用令牌」中填写「标签」（例如外部系统名称），点击「生成令牌」，立即复制明文。

你会看到

- 提示「已发布为 A2A 服务」。该智能体同时出现在「管理后台 › 能力 › A2A」列表中，来源为「平台」，状态为「已批准」，无需再走外部智能体的审批。
- 管理员在 A2A 详情中为它配置「可用范围」并打开「发布」后，范围内成员可在顶栏「A2A」中找到它，并自行获取 A2A 或 MCP 配置（见第 23 章）。

注意

- 调用令牌以 `zg_a2a_` 开头，明文只显示一次，关闭后无法找回。不再使用时在列表中「撤销」。
- 关闭「发布为 A2A 服务」即取消发布，外部调用随之失效。

17.10 发布后验证与迭代

适用场景：试点上线后确认智能体按预期工作，并根据反馈持续调整。

操作步骤

1. 用获授权账号完成正常任务、工具确认、文件导出和历史查询。
2. 用未获授权账号检查：列表中看不到、直接打开链接被拒绝、数据范围被拒绝。
3. 在智能体详情中核对：
    - 「运行历史」：每次执行与定时任务的记录；
    - 「用量统计」：模型调用次数与 Token 用量；
    - 「操作审计」：谁修改了配置、谁调用了哪些能力。
4. 管理员在「管理后台 › 观测中心 › 运行总览 › 请求」中按智能体筛选，请求详情的「发起方类型」显示「智能体」，并列出「智能体」「所属空间」。
5. 管理员在「管理后台 › 智能体 › 智能体运营」中查看全租户智能体的状态、服务状态、所在工作区、运行时版本与节点，必要时执行重启或重新下发配置。
6. 根据反馈修改行为准则、能力或授权后，重新执行正向与反向验证。

注意

- 「行为准则」保存后提示「已保存，并已应用到运行中的智能体」即立即生效；提示「将在下次启动或重启时应用」时，需等待下一次启动。
- 智能体保存的模型服务在当前工作空间不可用时，「智能体」页签会提示并给出推荐替代项，由编辑者确认后切换。

能力说明

不提供的能力	替代做法
按部门、职能组直接授权某个智能体	智能体的用户授权按工作空间成员逐人设置；需要按组织统一分发时，把智能体固化为角色模板并按部门、职能组分发（见 17.3），或发布为 A2A 服务后由管理员配置可用范围（见 17.9）
智能体版本管理与一键回滚	修改行为准则前先复制保存原文；技能可在版本历史中回滚（见第 14 章）
在管理后台从零新建角色模板	从已有模板「复制」后修改
修改模板后自动更新已创建的智能体	在各智能体详情中手工同步，或让成员按新模板重新创建
智能体跨工作空间共享	使用「认领链接」生成副本，或「迁移到其他工作空间」（迁移会解除知识库、凭据和共享文件的关联，需在目标工作空间重新配置）

18. 运行时安全与凭据

本章内容：本章面向安全管理员、智能体编辑者和使用智能体的成员，说明智能体在运行时如何取得访问外部系统所需的授权凭据、文件与命令操作受哪些约束、出站网络如何防护，以及遇到可疑操作或凭据泄露时如何处置。读完本章，您可以为智能体按最小权限配置凭据，管理自己的个人凭据，并按标准顺序处理运行时安全事件。

敏感数据识别见第 24 章，内容检测与安全围栏见第 25 章，工具审批见第 14 章，模型 API 密钥的签发与轮换见第 20 章。

18.1 安全职责划分

运行时安全覆盖输入、工具、文件、网络、凭据和输出六个方面，由三类角色分工负责：

角色	负责内容	主要入口
平台管理员	出站网络防护、平台级共享凭据	平台控制台「网关与网络 › SSRF 出站防护」
租户管理员 / 安全管理员	MCP 服务与 API 服务的上游凭据、护栏规则（含威胁情报）、审批	「管理后台 › 能力」「管理后台 › 护栏」
智能体编辑者	按最小权限为智能体启用应用、技能与内置工具，选择凭据来源与工具确认方式	智能体详情「应用」「技能」页签
成员	只使用本人的身份和凭据，维护个人授权	「首页 › 模型与凭据 › 凭据管理（个人）」

注意：页面和日志只显示「已配置」或凭据名称，不回显原始凭据。分享智能体、生成认领链接或迁移智能体时，凭据不会随之带走。

18.2 智能体使用哪份凭据

适用场景：智能体要调用需要鉴权的应用（如飞书、钉钉文档、CRM、数据库），需要确定它用谁的身份、哪份凭据访问。

授权凭据有三种来源：

来源	谁配置	谁能用
个人授权凭据	成员本人在「凭据管理（个人）」或对话中按提示完成授权	仅本人；智能体代表本人调用时使用
工作空间共享授权凭据	工作空间成员添加凭据时把「作用范围」选为「工作空间共享授权凭据」	当前工作空间下的智能体共享使用
平台共享授权凭据	管理员在 MCP 服务、API 服务的上游凭据中配置	按租户策略允许时使用

操作步骤

1. 在智能体详情「应用」页签找到需要凭据的应用。卡片显示「需要凭据」，页面顶部也会提示「{数量} 个启用中的能力需要配置授权凭据」，点击条目可直接配置。
2. 在「为 {应用名} 选择授权凭据」对话框中选择：
   - 「跟随工作区默认值」：优先使用工作区共享授权凭据，策略允许时再使用平台共享授权凭据；
   - 「手动配置」：直接填写此能力需要的授权凭据，凭据归当前用户所有（「仅当前用户」）。
3. 保存后，在该应用的操作菜单中选择「验证连接」。智能体需处于运行状态，状态稍后自动刷新。

你会看到

- 应用状态变为「已连接」或「已就绪」即可使用。
- 不可用时卡片给出原因，常见的有：

提示	含义与处理
「缺少授权凭据」	按步骤 2 配置凭据
「授权已过期」「需要重新连接账号」	到「凭据管理（个人）」中编辑该凭据重新授权
「授权已被撤销」「授权连接已删除」	凭据已被移除，重新添加
「凭据所属成员已离开工作区」	换用仍在工作空间的成员的凭据，或改用共享凭据
「覆盖连接配置需提供独立凭据」	修改了连接地址等受信字段时，不能沿用共享凭据，需填写独立凭据
「MCP 服务拒绝了凭据」	凭据在目标系统上的权限不足或已失效，到目标系统核对

提示	含义与处理
「被工作空间策略停用」「未在工作空间启用」	联系工作空间管理员启用该能力

注意

- 工作空间默认凭据只用于明确的能力，不要把一份高权限共享凭据当作所有智能体的默认值。涉及个人数据的应用（邮件、日历、个人文档）应让每位成员使用自己的授权。
- 平台按实际使用者、工作空间、智能体和能力范围选择凭据，任一项不匹配都拒绝调用，不会改用别人的凭据。
- 智能体被分享给其他成员后，对方触发需要个人授权的应用时，会按提示连接自己的账号，不会使用分享者的个人凭据。

18.3 管理个人凭据

适用场景：查看自己授权过哪些应用、凭据是否还有效，或在离职、换号前清理授权。

前提：已加入一个工作空间。凭据按当前工作空间显示，切换工作空间前请先确认左上角的工作空间。

操作步骤

1. 进入「首页 › 模型与凭据 › 凭据管理（个人）」。列表显示名称、类型、状态，可按名称搜索、按状态筛选。
2. 新增：点击「添加凭据」，在「应用」中选择要连接的应用，填写「授权凭据名称」（同一应用添加多份时用名称区分，例如「某系统 生产环境」），按应用支持的方式完成授权：
   - OAuth：在浏览器中授权账户，完成后自动跳转回来；
   - 设备码：在浏览器中授权账户并输入页面给出的验证码；
   - 个人访问令牌：粘贴在目标系统生成的令牌。
3. 编辑：在行操作中选择「编辑」，重新授权或更新令牌。更新已有凭据时不能修改所属应用。
4. 移除：在行操作中选择「移除」，核对确认框中的影响后点击「确认」。

你会看到

状态	含义
正常	可以使用
需要重新获取	授权需要刷新，编辑后重新授权
已过期	授权已过期，重新授权
不可用	对应应用不可用或凭据无法读取

- 移除时，确认框说明影响：凭据被智能体引用时提示「将影响 {数量} 个关联智能体」；未被引用时提示「再次使用该能力时需要重新授权」。

注意：凭据轮换（在目标系统重置令牌或重新授权）后，回到智能体「应用」页签执行「验证连接」，确认运行中的智能体已加载新凭据。

18.4 文件与命令操作的边界

适用场景：智能体需要读写文件或执行命令时，确定它能做什么、谁来把关。

操作步骤

1. 在智能体详情「技能」页签中按「工具」筛选，查看内置工具，只为本场景启用必要的工具。与安全相关的内置工具主要有：「文件读取」「文件写入」「文件编辑」「补丁应用」「命令执行」「进程管理」「代码执行」「浏览器控制」「网页抓取」。平台默认能力不能在开关上移除。
2. 在对话输入区设置工具确认方式。涉及写入、删除、外发的智能体使用「请求批准」，每次工具调用前由人确认；「完全访问」包含高风险操作，只在可信、隔离的任务中使用。
3. 智能体的工作文件在「文件夹」页签中查看，命令在「终端」页签中执行与查看。智能体的文件读写限定在自己的工作区内。

审批时重点检查

- 命令是否包含子命令嵌套、重定向、路径穿越或删除动作；
- 读写路径是否属于当前智能体的工作区，是否借符号链接访问工作区外内容；
- 是否下载或执行来源不明的程序；
- 输出是否包含凭据、个人数据或内部路径。

注意

- 安装技能时平台会先拆包扫描，检查「破坏性命令」「凭据外泄模式」「提示注入模式」「路径穿越」「外部网络访问」「可执行脚本 / WASM」「原生可执行文件」等项目，并按企业设定的准入线判断能否自助安装；超出准入线的技能需要提交审批（见第 14 章）。
- 高风险操作的确认、拒绝记录在「管理后台 › 审计与合规 › 操作审计」中，类别为「高风险操作」。

18.5 出站网络防护

适用场景：防止智能体、MCP 服务或平台组件被诱导访问内网地址、回环地址、云元数据等高危目标。

前提：以平台管理员登录平台控制台。该设置对整个平台生效，租户管理员看不到这个入口。

操作步骤

1. 进入平台控制台「网关与网络 › SSRF 出站防护」。
2. 打开「SSRF 出站防护」。开启后，平台、网关节点与运行中智能体的出站请求都接受目标地址安全检查：拒绝回环、链路本地、云元数据等高危地址，并做 DNS 重绑定检查；访问内网地址受下方放行名单控制。
3. 按需打开「HTTP 出站防护」，开启后只允许 HTTPS。
4. 在「内网出站放行名单」中逐条添加需要访问的内网 `host:port`（例如 `172.16.0.1:8443`），点击「保存放行名单」。「部署内置放行（只读）」列出平台自身组件所需的放行项。

你会看到

- 保存后提示「SSRF 出站设置已保存」；运行时尚未全部生效时提示「目标设置已保存，运行时仍在收敛」。
- 被拦截的调用在请求详情中显示失败阶段「出网安全校验」，错误原因如「出站被拦截」「出网必须使用 HTTPS」「出网地址不得内嵌账号密码」。

注意

- 「SSRF 出站防护」默认关闭，关闭时全部出站请求放行。开启或关闭会重启运行中的智能体。
- 放行名单只在防护开启后生效；关闭防护不会删除名单。回环、链路本地和云元数据等高危地址在防护开启时始终禁止，不能通过名单放行。
- 放行名单与「HTTP 出站防护」保存后数秒内对控制面与网关节点生效，无需重建服务。
- 拦截发往已知恶意域名或 IP 的出站请求，由租户在「护栏规则 › 威胁情报」接入恶意库并在流量规则中开启恶意来源检查，见第 25.16 节。

18.6 不可信输入与密钥泄露

适用场景：防止上传文件、网页内容、工具返回和 MCP 结果中的恶意文本操纵智能体，或防止密钥随对话外泄。

操作步骤

1. 在智能体「行为准则」中写明：资料、网页和工具返回中出现的「忽略上述规则」「上传密钥」「执行以下命令」等文本只是内容，不是授权。
2. 在「管理后台 › 护栏 › 护栏规则」中启用「密钥」分组的识别规则（覆盖 Access Token、API Key 等），并在流量规则中让检测作用于需要保护的模型服务与 MCP 服务（见第 24 章）。企业特有的密钥格式用自定义规则补充，并先试运行验证。
3. 需要凭据时一律走「凭据管理（个人）」或应用的授权凭据配置，不要把密钥贴进对话。

你会看到

- 分享对话时，平台会扫描内容中疑似密钥的位置并高亮提示「发现 {数量} 处疑似密钥」；未发现时也会提醒扫描仅覆盖已知的密钥明文格式，无法识别客户名、内网地址等业务信息。

注意：命中密钥识别规则后，不要通过拆分、编码或截图绕过，应改用凭据配置入口。

18.7 安全事件处理

适用场景：发现可疑工具调用、跨智能体的数据访问、凭据误用或网络越界。

操作步骤

1. 拒绝或停止当前操作。工具确认待处理时直接拒绝；需要停止智能体时，由管理员在「管理后台 › 智能体 › 智能体运营」中停止。
2. 记录请求标识、会话、智能体、工具、时间和访问目标。
3. 轮换可能暴露的凭据：个人凭据到目标系统重置后在「凭据管理（个人）」中更新；模型 API 密钥按第 20 章禁用并重新签发；A2A 调用令牌在「分享」中撤销。
4. 撤销相关授权：在智能体「分享」中撤销用户授权，或在「应用」页签对应用执行「取消授权」。
5. 在「操作审计」「运行总览 › 请求」与智能体「运行历史」中核对完整链路，确认目标系统是否已产生写入、发送等副作用。
6. 修正工具启用范围、确认方式、出站放行名单或数据权限后，用反向样例复测。

注意：撤销与禁用只阻止后续操作，不会删除已经生成的日志和业务结果，也不会回滚目标系统中已经发生的变更。

能力说明

不提供的能力	替代做法
租户管理员自行配置出站网络防护	由平台管理员在「SSRF 出站防护」中统一配置（见 18.5）
按单个智能体设置出站域名白名单	使用平台级「内网出站放行名单」，并以恶意来源检查拦截恶意外部目标（见第 25.16 节）
在页面查看已保存凭据的明文	需要核对时到目标系统查看或重新生成，再更新到平台
迁移智能体时带走知识库关联与工作空间凭据	迁移后在目标工作空间重新关联知识库并重新授权
回滚智能体已在外部系统执行的操作	在目标系统中人工处理；高风险工具事先使用「请求批准」

19. 成员使用模型

本章内容：本章面向使用模型的成员和业务开发人员，说明如何在模型广场找到自己可用的模型、了解价格与运行表现、在线试用、获取 API 密钥并复制接入配置，如何在对话和智能体中选择模型，以及如何核对个人用量与逐次调用记录。

成员能调用哪些模型，取决于管理员把哪些模型服务分发给了本人（直接分发，或经所在部门、职能组、工作空间分发）；可用范围与配额的配置见第 7 章。各调用协议的路径、请求头与错误码见第 21 章；密钥的轮换、禁用与调用方身份见第 20 章。

19.1 模型相关入口

成员登录后进入「首页」。顶部一级导航依次为「首页」「模型」「MCP」「API」「知识库」「技能」「插件」「A2A」「洞察」「智能体」（实际显示的入口以租户许可和账号权限为准）；左上角显示当前工作空间，可在下拉菜单中切换；右上角为全局搜索和账号菜单。

「首页」左侧分为「用量」「模型与凭据」「我的」「个人设置」四组。与模型使用相关的入口如下：

要完成的事	入口
查找模型、看说明与价格、复制接入示例	顶栏「模型」（模型广场）› 模型卡片
在线试用	模型详情页头「在试验台中打开」
获取 API 密钥	模型详情页头「获取 API 密钥」；或「首页 › 模型与凭据 › API keys › 创建密钥」
查看本人可用的模型服务与配额	「首页 › 模型与凭据 › 模型服务」
在对话或智能体中选择模型	对话输入区的「模型」；智能体详情「智能体」页签的模型服务
查看个人用量与逐次调用	「首页 › 用量 › 使用情况 / 模型用量 / 调用日志」

注意：用量、调用记录和 API 密钥都按当前工作空间统计。核对数字前先确认左上角的工作空间，跨工作空间的用量不会合并显示。

19.2 在模型广场查找模型


适用场景：接入前先确认某个模型是否可用、单价多少、最近跑得快不快、支持哪些模态。

操作步骤

1. 点击顶栏「模型」进入模型广场。页面上方显示「全部」以及当前列出的模型数量。
2. 在左侧按需筛选：「热门推荐」（「最新上架」「最多使用」）、「分类」（由管理员维护）、「模型厂商」。
3. 在「搜索模型」框中输入关键词。关键词按空格分词，直接输入 `deepseek v4.1 flash` 即可命中「DeepSeek V4.1 Flash」；搜索可与分类、厂商筛选叠加。
4. 点击模型卡片进入模型详情。

你会看到


- 广场列出平台的模型目录。已分发给本人的模型可直接查看与调用；尚未分发的卡片底部标注「需要管理员分发」，进入详情后「获取 API 密钥」的「API 密钥归属」里也不会出现该模型服务。
- 同一个模型可能出现在多张卡片上（不同服务提供方或接入方式各占一张），厂商与提供方标注不同，单价也可能不同。



模型详情

详情页头显示模型名、简介、「服务提供方」和可一键复制的模型名（调用接口时 `model` 字段填这个值），右上角为「在试验台中打开」和「获取 API 密钥」。左侧目录分为：

区域	内容
「概览」	模态（输入 › 输出）、「用户计费价 · 每百万 Token」、上下文长度、上架时间
「首次调用 API」	各协议的代码示例和编程客户端接入配置（见 19.4.1）
「计费」	输入、输出、缓存读取、缓存写入四档单价，价格历史，官方参考价
「运行表现」	近期吞吐、延迟、首字延迟、成功率、缓存命中率及趋势
「能力评测」	第三方评测得分
「调用用量」	近期该模型的 Token 用量与调用来源



注意

- 「用户计费价」会先显示「加载中…」，取回后才出现实际单价。
- 「官方参考价」是供应商公示价的参考值，实际扣费以「用户计费价」为准。

- 「能力评测」未接入评测数据时显示「暂无此分区数据」，不影响调用。

19.3 在线试用模型

适用场景：正式接入前，先在试验台与对话模型聊几轮，确认回答质量、上下文表现和响应速度。


前提：本人有可用的计费归属，对应模型服务已启用并包含该模型。

操作步骤

1. 在模型详情页头点击「在试验台中打开」。对话框顶部显示当前模型名和「参数」。
2. 需要调整生成参数时点击「参数」。
3. 在输入框中输入问题并发送，回答结束后可继续追问。

你会看到

- 回答按流式逐段出现；试验台保留当前对话的上下文。
- 试用产生真实调用和费用，计入本人用量，可在「调用日志」中查到。



注意

- 试验台使用平台侧的计费归属发起调用，不消耗您自己的 API 密钥。提示某个额度池已用尽时，可以改用 API 密钥调用同一模型，或请管理员补充额度。
- 比较不同模型时，先用「参数」把温度和最大输出长度固定下来，否则结论不可比。

19.4 获取 API 密钥


适用场景：业务系统、脚本或开发工具（如 Claude Code、Codex）需要以程序方式调用模型。

前提：管理员已把至少一个模型服务分发给本人。

操作步骤（从模型详情获取）


1. 在模型详情页头点击「获取 API 密钥」。
2. 在「API 密钥归属」中选择用量计入哪个归属。只有一个可选时自动选中。
3. 需要沿用业务系统已在使用的密钥字符串时，在「指定 API 密钥（可选）」中填入；留空由平台自动生成。
4. 在「挂到哪个客户端」中选择「选择已有客户端」，或「新建客户端」并填写名称、选择类型。
5. 点击「创建」。页面提示「API 密钥已创建」，新密钥出现在下方「API 密钥列表」中。

字段	说明	取值或默认值
API 密钥归属	用量计入哪个计费归属，同时决定能调用哪些模型服务	如「个人专属 · 某模型服务」「公共」「部门」「职能组」
指定 API 密钥（可选）	导入已有密钥字符串，便于把已在运行的业务切到网关	留空自动生成；导入时为 32～512 位字母、数字或 `-._~+/=`
挂到哪个客户端	把密钥关联到具体的工具实例，便于按客户端统计用量与会话	类型可选 Claude Code、Codex、Grok、OpenCode、婉儿、通用观测协议



你会看到

- 「API 密钥列表」新增一行，显示掩码前缀（如 `lp_60c50ae…`）与状态「正常」。
- 选择「新建客户端」时，对话框下方给出「新客户端的观测上报配置」，是一组环境变量，其中的上报密钥只显示这一次。把它加到该客户端的启动环境中，「洞察」里就能看到它的会话轨迹。




注意

- 归属在创建后不能更改。要换归属，新建一把密钥再切换业务。
- 下拉里没有某个模型服务，说明它没有分发给本人，请联系管理员。
- 密钥明文复制后立即保存到业务系统的密钥管理或环境变量中，不要写进代码仓库、聊天记录或工单。
- 租户为密钥申请配置了审批时，提交后提示「已提交审批」，批准后才能使用。租户关闭了令牌访问时，页面提示无法签发，请联系管理员。

19.4.1 复制接入配置

模型详情的「首次调用 API」按协议分为「OpenAI Chat Completions」「OpenAI Responses」「Anthropic Messages」「Gemini generateContent」「视觉理解」五个页签，每个页签提供 TypeScript、Python、cURL 三种写法，右上角「复制」可整段复制。示例中的 Base URL 已按当前环境生成，模型名已填好，只需把 `YOUR_API_KEY` 换成自己的密钥。



区域下方还提供两项辅助配置：

- 会话归属（可选）：同一场对话的请求携带相同的 `x-zenova-conversation-id` 请求头，可精确指定会话归属；不携带时由网关自动识别（识别规则见第 26 章）。
- 列出可用模型：一条 `GET /models` 请求，列出这把密钥所属模型服务下全部已启用模型。

结果确认：用示例代码发起一次调用，返回 200 和模型回答即接入成功。密钥创建后立即可用。


19.4.2 在「API keys」中管理本人的密钥

适用场景：集中查看本人在当前工作空间创建的全部密钥，或不经模型详情直接按模型服务创建密钥。

操作步骤

1. 进入「首页 › 模型与凭据 › API keys」。列表显示「名称」「Key」（掩码，可点击复制）、「最后使用」「状态」「创建时间」。
2. 新建：点击「创建密钥」，填写「名称」，选择「模型服务」与「API 密钥计费归属」，可选填「指定 API 密钥（可选）」，点击「确认」。对话框显示「API 密钥（仅本次可见）」及「此密钥可调用该服务下全部已启用模型」，并列出「计入的额度池」。

3. 不再使用的密钥，在行操作中选择「撤销」并确认。



你会看到

- 状态可能为「正常」「待审批」「已驳回」「已撤回」「已停用」「已过期」「已撤销」。待审批的密钥显示「批准后可查看」，可选择「撤回申请」；被驳回后可「重新申请」。
- 撤销后使用该密钥的调用立即失效。

注意：成员不能在工作台轮换密钥。需要换新时，先创建新密钥完成切换验证，再撤销旧密钥；不需要中断业务的轮换由管理员执行（见第 20 章）。

19.5 在对话和智能体中使用模型

适用场景：在对话页与智能体交流，或创建自己的智能体时，选择由哪个模型回答。

前提：管理员已把模型服务分发给本人或本人所在的工作空间。

操作步骤

1. 创建智能体时，在「身份与模型」一步的「模型服务」中选择一个可用的模型服务，下拉显示主模型与模型数量；标注「(全局默认)」的为租户默认服务。已创建的智能体在详情「智能体」页签点击「更换模型服务」。
2. 在对话输入区点击「模型」，从当前智能体模型服务包含的模型中搜索并选择；选择「自动选择」时由平台按任务选用合适的模型。

你会看到

- 下拉中显示「暂无可用的模型服务，请联系管理员分发」时，说明当前工作空间没有分发给本人的模型服务。

- 所选模型暂时繁忙或不可用时，对话中提示已切换到备用模型或备用通道，本次回答在速度或细节上可能略有差异。
- 智能体保存的模型服务不可用时，提示「模型服务不可用」并给出推荐替代，编辑者确认后才会切换；没有编辑权限的成员会被提示联系智能体编辑者或模型服务管理员。

注意

- 智能体发起的模型调用使用智能体绑定的模型服务，在调用记录中「发起方类型」显示为「智能体」（见 20.9）。
- 切换模型服务后，智能体后续运行使用新的供应商和主模型。


19.6 可用范围对成员的影响


适用场景：某个模型在广场或对话中看不到，或者自己的密钥忽然报错，需要确认是不是授权变了。

前提：可用范围由管理员在「管理后台 › 模型 › 模型服务 › 服务详情 › 可用范围与配额」中配置，可授权给「所有用户」、部门、职能组、单个成员或工作空间，并可设置有效期（见第 7 章）。

你会看到

情形	表现
在可用范围内	模型服务出现在「首页 › 模型与凭据 › 模型服务」中；「获取 API 密钥」的归属下拉出现对应选项；创建智能体时可以选择
不在可用范围内	列表中没有该服务；归属下拉里没有它；创建智能体时选不到
被移出可用范围或授权到期	已签发的密钥在约一分钟内失效，之后调用返回 401 并提示凭据无效；列表中该服务同步消失





注意

- 授权变更需要一点时间在各网关节点生效，通常在一分钟内。
- 确认自己应当有权限却看不到模型时，向管理员提供模型名和所属模型服务名，便于核对授权对象与有效期。

19.7 查看个人用量与调用日志

适用场景：核对本月花了多少、某次调用为什么慢或失败，或把问题反馈给管理员。

19.7.1 模型服务与配额

进入「首页 › 模型与凭据 › 模型服务」，列表显示本人可用的模型服务、「可用模型」与「用量&配额」，状态为「正常」「已停用」或「已用尽」。展开一行可看到按模型的调用次数、输入与输出 Token、缓存命中与写入 Token 和费用。

注意：这里显示的是对您生效的最紧的那个额度池的用量，可能来自企业、部门、工作空间或模型服务，并非个人专属配额。

19.7.2 模型用量

进入「首页 › 用量 › 模型用量」，按 API 密钥、模型服务与计费归属统计本人消费：

- 顶部卡片：「可用模型服务」「可用 API 密钥」；
- 筛选：「时间范围」「模型服务」「计费归属」「模型」「API 密钥」；
- 指标：模型调用次数及成功率、总 Token（输入 / 输出）、消费金额、平均单次成本；
- 图表：「消费趋势」「计费归属」占比、「模型占比」；右上角「导出明细」导出当前筛选范围的记录。

19.7.3 调用日志

进入「首页 › 用量 › 调用日志」，逐次核对模型调用与 MCP 调用：

- 视图：「按调用」逐条列出；「按回答」按一次完整回答聚合，便于查看整条执行链路；
- 筛选：「时间范围」（最近 24 小时、最近 7 天、最近 30 天、自定义范围）、「调用类型」（模型、MCP）、「状态」「计费归属」，以及按模型或请求标识搜索；
- 右上角「导出记录」导出 CSV。

结果确认：刚完成的试用或接口调用会出现在日志中，状态、Token 与耗时与调用方实际收到的结果一致；被配额、限流或规则拦截的调用同样有记录。

注意

- 调用日志中的请求标识与网关响应头 `x-request-id` 一致。向管理员反馈问题时附上该值，管理员可以直接定位到这一次调用。
- 列表、Token 与费用按页面显示的「查询时间」固定，刷新后统一更新。
- 同一场多轮对话在「按调用」视图里是多条记录，在「按回答」视图里合并为一条。

能力说明

不提供的能力	替代做法
在工作台设置 API 密钥的有效期或每日生效时段	由管理员用流量规则按「调用方 = 该密钥 + 时段 + 拒绝请求」实现（见第 26 章）

不提供的能力	替代做法
在工作台为 API 密钥设置 IP 白名单	由管理员在流量规则中使用「客户端 IP 网段」条件（见第 26 章）
在工作台轮换密钥或批量禁用	本人可先新建密钥、切换后「撤销」旧密钥；不中断业务的轮换与批量禁用由管理员在「API 密钥管理」中执行（见第 20 章）
自动生成多语言 SDK	使用各厂商官方 SDK，只改 Base URL 与密钥；模型详情提供 TypeScript、Python、cURL 示例（见第 21 章）
网页端把配置一键写入本机客户端	复制模型详情给出的配置片段手工写入；使用桌面配套工具 ZenSwitch 可自动下发与回滚
把个人专属密钥转移给其他成员	由需要的人以自己的身份重新创建
在对话中选择智能体模型服务以外的模型	由智能体编辑者「更换模型服务」，或请管理员把所需模型加入该模型服务

20. 调用方与 API 密钥

本章内容：本章面向租户管理员和负责对接业务系统的开发、运维人员，说明平台里有哪几类调用方、一次模型调用经过的三道判断、各类凭据分别用在哪里、模型 API 密钥从签发到轮换、禁用、删除的完整生命周期，以及调用方身份在调用记录里如何呈现。

成员自行创建密钥与复制接入配置见第 19 章；各协议的路径、请求头写法与统一错误格式见第 21 章；可用范围与配额见第 7 章；同一场对话的多次调用如何归入一个会话，见第 26 章。


20.1 平台中的调用方

平台不要求管理员维护单独的「消费者」名册。员工、智能体、业务系统都可以成为调用方，在流量规则和调用记录中统称为「调用方」：

调用方	典型来源	使用的身份	管理位置
平台用户	成员在对话页、试验台中直接发起的调用	登录会话	「管理后台 › 组织与权限 › 成员与部门」
智能体	智能体在对话、定时任务中发起的模型与工具调用	智能体身份，用量归入智能体绑定的模型服务	智能体详情；「管理后台 › 智能体 › 智能体运营」
业务系统 / 开发工具	脚本、后端服务、Claude Code 等编程客户端	模型 API 密钥（`lp_` 开头）	「管理后台 › 模型 › 模型服务 › API 密钥管理」
外部智能体平台	按 A2A 协议调用本平台发布的智能体	A2A 调用令牌（`zg_a2a_` 开头）	智能体「分享 › 对外发布（A2A）」；「管理后台 › 能力 › A2A」

调用方	典型来源	使用的身份	管理位置
工作空间、部门、职能组	不直接发起调用，作为授权与额度的归属对象	由成员身份解析	能力的「可用范围」

在流量规则中按调用方设置条件时，「调用方类型」可选 API 密钥、平台用户、智能体、外部 MCP 服务、工作空间、消费者分组等（见第 26 章）。不同类型约束的流量不同：按「智能体」设置的条件不会约束直接使用 API 密钥访问网关的流量；按「API 密钥」设置的条件不会约束平台内对话与智能体发起的调用。



20.2 一次调用经过的三道判断

网关收到请求后依次判断三件事，任一环节不通过就拒绝，并在响应中给出原因：

1. 认证：调用方是否携带有效凭据，网关据此确定「是谁在调用」。凭据无效时返回 401。
2. 授权：调用方能否使用所请求的模型服务，由模型服务的可用范围决定，同时受密钥所属归属的限制。不通过时返回 403。
3. 额度与流量：模型名是否属于这把密钥所属的服务（不属于返回 404）、额度池是否还有余量、是否命中流量规则（限速与超限返回 429、400、413）。

三道判断都通过后，请求才转发到上游供应商。已识别出调用方的请求，无论放行还是被拒绝，都记入「运行总览 › 请求」；凭据本身无效、无法归属到任何调用方的请求不进入请求记录。

20.3 各类凭据的用途

凭据	形式	用途	在哪里获取
模型 API 密钥	`lp_` 开头的字符串	调用模型网关	成员在模型详情「获取 API 密钥」或「首页 › 模型与凭据 › API keys」创建
访问密钥	AccessKeyId 与 SecretAccessKey	以签名方式调用平台管理接口与平台 MCP，权限与本人相同	「首页 › 个人设置 › 访问密钥」
A2A 调用令牌	`zg_a2a_` 开头	外部系统调用本平台发布的智能体	见第 17.9 节、第 23 章
登录会话	浏览器登录状态	使用界面	登录页

注意

- 这几类凭据互不通用。登录会话和访问密钥都不能调用模型接口；排障时先分清请求用的是哪一种。
- 调用方身份只来自平台的认证结果。网关凭密钥查出它的所有者，作为发起人记入调用记录；请求体或自定义请求头中自行声明的用户身份不参与身份判定。
- 客户端自带的、非平台约定的自定义请求头会原样转发给上游供应商。不要把内部用户标识、手机号、会话令牌一类信息放在自定义请求头里。

20.4 个人归属与公共归属

密钥的「计费归属」决定用量算在谁头上、占用哪个额度池，也决定谁能创建这种密钥：

归属	谁能创建	计费与额度	适用
「个人专属 · 某模型服务」	已被分发该模型服务的成员	计入该成员名下，占用该成员的额度池	个人调试、个人脚本、只归一个人负责的自动化
「公共」/「公共（全部部门）」	被授权使用公共归属的成员	计入公共额度池，所有使用者共享同一份额度	团队共用的服务账号、多个系统共用的接入通道
「部门」「职能组」	属于该部门或职能组且已被授权的成员	计入该组织对象的额度池	按团队核算成本、按团队限额

你会看到：创建密钥时页面提示「此密钥用量同时计入：…」，列出本服务总量、工作空间、部门「某部门」及其上级、职能组、个人或密钥自身等额度池。

注意

- 归属在创建时确定，之后不能更改。
- 公共归属被多个业务共用时，一个业务的突发流量会消耗其他业务的额度。互不相关的业务应各用一把密钥，必要时为单把密钥单独设置额度池（见 20.5）。
- 个人专属归属的密钥不能转移。人员调岗或离职时，由接任者以自己的身份重新创建。

20.5 查看并管理已签发的密钥

适用场景：业务系统报错需要确认密钥状态；交接时盘点有哪些密钥在用；怀疑密钥泄露，需要核对它最近的调用。

前提：以租户管理员登录管理后台。新建密钥的入口只在成员侧，管理后台不提供新建。


操作步骤


1. 进入「管理后台 › 模型 › 模型服务 › API 密钥管理」页签。
2. 在搜索框中输入名称或前缀，或用「筛选」按状态、模型服务、调用方过滤。
3. 点击一把密钥打开详情。

你会看到

列表显示「名称」（含密钥前缀）、「状态」「模型服务」「计费对象」「调用方」「累计消耗」和「创建时间」。详情分区如下：

区域	字段	说明
身份	接入凭据 / 计费归属 / 计入的额度池	密钥前缀（请求记录里按此筛选）；用量计入的对象，按本小时、今日、本月、累计显示用量与上限
身份	来源 / 所有者	签发这把密钥的审批单；密钥负责人
连接	基础 URL / 最近验证	调用地址；最近一次成功认证的时间
状态	密钥状态 / 额度状态 / 可用状态	密钥本身是否可用、额度是否用尽、综合判断当前能否调通
额度	本密钥的额度池	「编辑配额」为该密钥单独设置上限
其他	使用记录 / 标签 / 调用说明	该密钥产生的调用、归类标签，以及 `X-Zenova-End-User`、`X-Zenova-Tags` 请求头用法





密钥状态

状态	含义
可用	可以调用

状态	含义
已禁用	被禁用，调用被拒绝，不能重新启用
已过期	超过有效期，调用被拒绝
已删除	被删除，不可恢复

注意

- 业务系统报错时先看「可用状态」：额度状态为「已用尽」说明额度池没余量；密钥状态正常但不可用，通常是持有人已不在模型服务的可用范围内，或授权已到期。
- 成员在工作台创建的密钥默认不设到期时间；需要定期换新时按轮换流程处理（见 20.6）。
- 界面不提供密钥级的 IP 或网段白名单，需要时在流量规则中使用「客户端 IP 网段」条件。


20.6 轮换密钥与宽限期

适用场景：定期更换密钥，或业务迁移、交接时不中断地换一把新密钥。

前提：以租户管理员登录。宽限期在「管理后台 › 系统设置 › 全局设置 ›「账号与会话安全」页签 › 安全策略」的「外部访问」中设置（「模型 API 密钥轮换宽限期」），默认 24 小时，范围 0～168 小时，0 表示旧密钥立即失效。

操作步骤

1. 在「API 密钥管理」中打开目标密钥详情，点击底部「轮换密钥」。
2. 确认框说明「将签发新密钥。旧密钥在租户安全策略配置的宽限期内仍可用……」，点击「轮换密钥」。
3. 页面显示新 API 密钥，并标明旧密钥的失效时刻。复制新密钥。
4. 在宽限期内把业务系统切换到新密钥并验证调用正常。



你会看到

- 同一条记录的前缀变为新前缀，计费归属、额度池、所有者与历史用量不变。
- 宽限期内新旧密钥都能调用；宽限期结束后旧密钥调用返回 401。
- 在「运行总览 › 请求」中按新前缀筛选，可确认业务流量已切到新密钥。

注意


- 怀疑泄露时不要用轮换处理，旧密钥在宽限期内仍有效。应直接禁用（见 20.7）。
- 不强制轮换：存量密钥继续可用，只有主动轮换时才用到宽限期。
- 成员不能在工作台轮换密钥；成员自行更换时先创建新密钥、完成切换，再「撤销」旧密钥（见第 19.4.2 节）。

20.7 禁用、删除与批量操作

适用场景：密钥泄露、业务下线、人员交接后回收访问能力。

操作步骤

1. 单把密钥：在「API 密钥管理」中打开详情，点击「禁用」或「删除」，核对确认框中的密钥名称与所有者后确认。
2. 批量：在列表中勾选多把密钥，工具栏出现「批量禁用」「批量删除」，核对后确认。



你会看到

- 禁用在各网关节点同步后生效，通常在一分钟内；删除后使用该密钥的调用立即失败。
- 已产生的调用记录、用量与审计记录全部保留。

注意

- 禁用与删除都不能恢复，需要恢复调用时只能重新签发。
- 密钥被禁用后调用返回 403，与「不在可用范围内」表现相同。看到 403 时先核对密钥状态，再判断授权问题。
- 应急处置顺序：禁用泄露的密钥 → 在「运行总览 › 请求」中按该前缀查泄露时段的调用 → 签发新密钥 → 确认新密钥调用正常。不要先删后查。

20.8 客户端的含义

适用场景：同一工具在多台机器、多个项目上使用，需要按工具区分用量与会话。

客户端代表一个具体的工具实例，例如某台电脑上的 Claude Code、某个项目里的 Codex。把 API 密钥挂到客户端后，平台可按客户端统计用量与会话，在运行总览里按客户端筛选请求。客户端在成员获取密钥时新建，或在「洞察 › 我的客户端」中管理。

密钥与客户端是多对一的关系。创建密钥时「挂到哪个客户端」可选 Claude Code、Codex、Grok、OpenCode、婉儿、通用观测协议等类型；未指定或与实际工具不一致时，调用记录显示「未知客户端」。

注意

- 客户端类型只用于标识与统计，选错不会导致调用失败，但会让按客户端的统计失真。
- 观测上报配置中的上报密钥与模型 API 密钥是两回事，轮换其中一项不影响另一项。

20.9 认证方式与拒绝语义

各协议的鉴权请求头

协议	Base URL	鉴权请求头
OpenAI 兼容	`https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/openai/v1`	`Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>`
Anthropic	`https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/anthropic`	`x-api-key: <YOUR_API_KEY>`，也接受 `Authorization: Bearer`
Gemini	`https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/gemini`	`x-goog-api-key: <YOUR_API_KEY>` 或查询参数 `?key=`，也接受 `Authorization: Bearer`

注意：OpenAI 兼容路径只认 `Authorization: Bearer`，在该路径上使用 `x-api-key` 会返回 401。同一请求不要同时携带两种取值不同的凭据。

被拒绝时的表现

三种协议各用原生错误信封返回，`reason` 字段中的原因码一致：

情形	HTTP	reason	处理
不带凭据、密钥写错、密钥已删除	401	`LLM_AUTH_FAILED`	核对鉴权头与 Base URL，确认密钥状态
密钥被禁用	403	`PERMISSION_DENIED`	核对密钥状态，重新签发
不在可用范围内、授权已到期	403	`PERMISSION_DENIED`	核对可用范围、有效期与组织归属
携带的是身份源令牌而非 API 密钥	401	`IDP_TOKEN_INVALID`	改用 API 密钥
模型不属于这把密钥绑定的服务	404	`LLM_MODEL_NOT_AVAILABLE`	用 `GET /models` 查可用模型
额度池用尽	429	`POOL_EXHAUSTED`	错误详情给出额度对象、上限与周期结束时间
命中流量规则限速	429	`TRAFFIC_RATE_LIMITED`	按 `Retry-After` 等待后重试

错误信息中不包含上游地址、上游密钥或内部堆栈。

20.10 在调用记录中核对调用方


适用场景：确认某次调用是谁、用哪把密钥或哪个智能体发起的。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 观测中心 › 运行总览 › 请求」。
2. 按发起人或接入凭据搜索，或用「筛选」按时间范围、状态、模型服务收窄。
3. 点击一行打开请求详情，查看「概要」页签。

你会看到

- 「身份归属」列出「发起方类型」「发起人」「发起人邮箱」「客户端识别」「接入凭据」「客户端 IP」；「调用对象」列出「事件类型」「请求造型」「对象类型」「调用对象」。
- 「发起方类型」的取值包括「API 密钥调用」「智能体」「用户」「委托服务」「系统」等。智能体发起的调用同时显示「智能体」与「所属空间」，可据此定位到具体智能体和工作空间。



注意

- 「发起人」来自密钥的所有者，与请求自带的任何用户标识无关；同一把密钥发起的调用，发起人只有一位。
- 「客户端识别」为「未知客户端」只影响按客户端的统计，不影响调用。
- 需要核对的请求较多时，先导出列表，再按接入凭据分组统计。

20.11 鉴权问题定位

现象	检查顺序
返回 401	鉴权头名称与格式是否符合所用协议；Base URL 是否多写或少写路径段；密钥是否已删除或已过期
返回 403	先看密钥是否被禁用，再核对持有人是否仍在可用范围内、授权是否在有效期内

现象	检查顺序
返回 404 `model_not_found`	模型名是否属于这把密钥绑定的服务、模型是否已启用；用 `GET /models` 对照
密钥创建后立刻调用就失败	归属是否已分发、模型服务是否已启用、密钥是否还在审批中
禁用或删除后仍有调用成功	是否还有另一把密钥在用；是否刚轮换、旧密钥仍在宽限期内；按「接入凭据」核对真实前缀
记录里的发起人与预期不符	该请求用的是谁的密钥；业务系统是否共用了服务账号
对话或智能体中失败，接口调用正常	智能体绑定的模型服务是否仍可用、本人是否在该服务的可用范围内（见第 19.5 节）
只在某一个工具里失败	该工具配置的地址与密钥是否正确；是否把登录会话或访问密钥误当成模型 API 密钥

能力说明

不提供的能力	替代做法
在管理后台新建 API 密钥	由成员在模型详情或「API keys」中创建（见第 19 章）
在界面设置密钥有效期或每日生效时段	密钥自带到期时间，按轮换流程定期换新；「只在某时段可用」用流量规则「调用方 = 该密钥 + 时段 + 拒绝请求」实现（见第 26 章）
密钥级 IP / 网段白名单	在流量规则中使用「客户端 IP 网段」条件（见第 26 章）
把个人专属归属的密钥转移给其他成员	由接任者以自己的身份重新创建
用 HTTP Basic 认证	按协议使用 `Authorization: Bearer`、`x-api-key` 或 `x-goog-api-key`
用企业身份令牌调用模型与 MCP	统一使用模型 API 密钥；平台管理接口使用访问密钥
按路由关闭认证	所有模型与 MCP 路由一律要求凭据
把调用方真实用户身份以受信请求头传给上游	由业务系统自行在请求头中传递，并自行避免与内部字段冲突

21. 调用接口

本章内容：本章面向接入模型网关的开发人员和技术负责人，说明业务系统、脚本与编程客户端怎样通过 Zenova 的模型网关调用模型——三种协议的路径与鉴权、流式输出、嵌入重排图像语音、批量判断、协议入口与端口、官方 SDK 与编程客户端、幂等键、参数自动适配，以及请求体与 Token 上限和统一错误格式。读完本章，你可以把已有代码改为经网关调用，并按统一的原因码处理错误。

网关在入口完成鉴权、授权、额度与流量规则判断，再把请求转换为上游供应商的格式；响应与错误按调用方使用的协议原样返回，因此已按某家协议写好的代码只需改 Base URL 与密钥。凭据的申请与状态管理见第 19、20 章；流量规则与防护的配置见第 26 章。

成员在 Zenova 内使用对话、智能体时由平台代为调用模型，不需要自己持有 API 密钥；本章只适用于平台之外的业务系统、脚本与编程客户端。它们与员工对话共用同一套模型服务、可用范围、额度与流量规则，调用记录同样进入「运行总览 › 请求」。

21.1 入口地址与鉴权

适用场景：第一次接入，或要从已有代码切换到网关。

前提：已持有一把 API 密钥（申请方法见第 19 章「获取 API 密钥」一节），且要调用的模型属于这把密钥绑定的模型服务。

Base URL 由网关访问地址加固定前缀组成，可在模型详情「首次调用 API」中直接复制。下文 `<网关地址>` 指该访问地址：

协议	Base URL	鉴权请求头
OpenAI 兼容	`https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/openai/v1`	`Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>`
Anthropic	`https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/anthropic`	`x-api-key: <YOUR_API_KEY>`，也接受 `Authorization: Bearer`
Gemini	`https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/gemini`	`x-goog-api-key: <YOUR_API_KEY>` 或查询参数 `?key=`，也接受 `Authorization: Bearer`

注意

- 各协议只认自己的原生请求头。OpenAI 路径不接受 `x-api-key`，请使用 `Authorization: Bearer`；同一请求不要同时携带两种取值不同的凭据。
- 所有模型调用都必须携带凭据，不能按路由关闭认证。
- 模型名（OpenAI、Anthropic 为请求体的 `model` 字段，Gemini 为路径中的模型名）填模型详情中复制的名字；不在本密钥的模型服务中时返回 404 `LLM_MODEL_NOT_AVAILABLE`。

结果确认：调用成功时响应头带 `x-request-id`，在「运行总览 › 请求」中按该值可查到这次调用，发起人与接入凭据和密钥持有人一致（核对方法见第 20 章「在调用记录中核对调用方」一节）。

21.2 OpenAI 兼容接口

官方 OpenAI SDK 只需修改 `base_url` 和 `api_key`。路径相对于 OpenAI Base URL：

方法与路径	用途	流式
`POST /chat/completions`	对话，支持工具调用	支持

方法与路径	用途	流式
`POST /responses`	OpenAI Responses	支持
`POST /completions`	旧式文本补全（需上游模型支持）	不支持
`GET /models`、`GET /models/{model}`	列出或查询模型	不适用

```
curl https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/openai/v1/chat/completions \
 -H "Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
  "model": "<模型名>",
  "messages": [{"role": "user", "content": "用一句话介绍杭州。"}],
  "max_tokens": 200
 }'
```

```
from openai import OpenAI


client = OpenAI(
  base_url="https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/openai/v1",
  api_key="<YOUR_API_KEY>",
)

resp = client.chat.completions.create(
  model="<模型名>",
  messages=[{"role": "user", "content": "用一句话介绍杭州。"}],
  max_tokens=200,
)
print(resp.choices[0].message.content)
```

查可用模型用 `client.models.list()`，返回每个模型的 `id`。

你会看到

- `chat/completions` 返回标准 `chat.completion` 结构（`choices`、`message`、`usage`）；思考型模型额外带 `reasoning_content`。
- `responses` 返回标准 `response` 对象，`status` 为 `completed`，`output` 中同时包含消息段与推理段，`output_text` 为最终答复。
- `completions` 只有上游模型支持时可用；不支持时在网关侧直接返回 400，`reason` 为 `MODEL_ENDPOINT_UNSUPPORTED`（「This model service does not support the requested endpoint or call style.」），请求不会派发到上游，也不产生费用。
- `GET /models` 返回的是平台模型目录中的模型，其中可能包含这把密钥所属服务内未启用的模型；用它们发起调用会返回 404 `LLM_MODEL_NOT_AVAILABLE`。



注意：思考型模型在 max_tokens 很小时，推理可能把额度全部用掉，content 为空串、finish_reason 为 length，这是模型正常表现而非网关截断，放大 max_tokens 即可。上游侧错误（如产品线未开通）以 400 LLM_UPSTREAM_CLIENT_ERROR 返回并带上游原文，需到供应商控制台处理。

21.3 Anthropic 与 Gemini 原生接口

已按 Anthropic 或 Google 官方 SDK 开发的业务，只改 Base URL 即可，不必改写请求格式。

Anthropic：POST /v1/messages（支持流式，接受 anthropic-version 与 anthropic-beta 请求头）、GET /v1/models、GET /v1/models/{model}。

```
import anthropic

client = anthropic.Anthropic(
  base_url="https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/anthropic",
  api_key="<YOUR_API_KEY>",
)
msg = client.messages.create(
  model="<模型名>",
  max_tokens=1024,
  messages=[{"role": "user", "content": "你好"}],
)
```


Gemini：POST /v1beta/models/{model}:generateContent、POST /v1beta/models/{model}:streamGenerateContent，同时接受 /v1/models/... 路径；GET /v1beta/models、GET /v1beta/models/{model}。

```
from google import genai

client = genai.Client(
  api_key="<YOUR_API_KEY>",
  http_options={
    "base_url": "https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/gemini",
    "api_version": "v1beta",
  },
)
resp = client.models.generate_content(model="<模型名>", contents="你好")
```

你会看到

- Anthropic 返回 `type: message`，`stop_reason` 为 `end_turn`；思考型模型的内容块为 `[thinking, text]`；工具调用时 `stop_reason` 为 `tool_use`，内容块中给出工具名与参数。
- Gemini 返回 `candidates`，文本在 `candidates[0].content.parts` 中；工具调用以 `function_call` 返回，参数为结构化对象。
- 多轮对话与工具往返在两种原生协议上都能闭环：Anthropic 的 `tool_use` → 回传 `tool_result`、Gemini 的 `functionCall` → 回传 `functionResponse`，都能拿到最终答复。
- 调用记录里「客户端请求」保留你发出的原生结构，「发往上游的请求」是上游实际使用的格式，可据此核对网关做的转换。



注意

- Gemini 工具往返时，把上一轮返回的 `candidate.content` 整块原样放回 `contents`，再追加 `function_response`。思考型上游需要把思考内容带回去，网关负责还原；自行裁剪会丢失上下文。

- 原生协议与 OpenAI 兼容协议走同一条接入管线，鉴权、额度池、流量规则与计量完全一致，不必为不同协议单独配置。

21.4 流式输出

适用场景：需要逐字显示的聊天界面，或需要在生成过程中尽早把内容交给下游处理的场景。

开启方式：OpenAI 与 Anthropic 在请求体中设置 `"stream": true`；OpenAI 可再加 `"stream_options": {"include_usage": true}`，在结尾获得用量；Gemini 使用 `:streamGenerateContent` 方法。

```
curl https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/openai/v1/chat/completions \
 -H "Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
  "model": "<模型名>",
  "messages": [{"role": "user", "content": "写一段三百字的产品介绍。"}],
  "stream": true,
  "stream_options": {"include_usage": true}
 }'
```

你会看到

- 响应头为 `content-type: text/event-stream; charset=utf-8`、`transfer-encoding: chunked`、`cache-control: no-cache`。
- 每个数据帧是一段增量内容；思考型模型的推理增量在 `reasoning_content` 中，正文增量在 `content` 中。
- OpenAI 协议以带 `finish_reason` 与 `usage` 的最后一帧加上 `data: [DONE]` 结束；Anthropic 协议以 `message_delta` 与 `message_stop` 结束；Gemini 以流结束。

注意

- 网关只在上游返回首个内容之前重试或切换目标；内容一旦开始输出就不再重试，避免重复内容。参数类错误（400）不重试、不切换，`x-should-retry` 为 `false`。
- 客户端读到一半主动断开时不会收到 `[DONE]`，这是客户端放弃请求，不代表上游截断。
- 中间代理或负载均衡的空闲超时不要设得比生成间隔还短，否则长回答会在中途被切掉。
- 上游未发出结束信号就断开时，网关按截断处理：补发一条同形的流内错误帧，并在调用记录里标记为失败，不会当作正常完成返回。

21.5 嵌入、重排、图像与语音

适用场景：知识库检索需要向量化、搜索需要重排、应用需要生图或语音合成、需要把录音转成文字。

前提：这些能力只提供 OpenAI 兼容格式，路径相对于 OpenAI Base URL；调用前，目标模型必须在模型服务中声明对应用途（向量、重排、生图、语音合成、语音转写）。上游不支持该接口时网关在派发前直接返回 400 `MODEL_ENDPOINT_UNSUPPORTED`；模型不属于这把密钥的服务时返回 404 `LLM_MODEL_NOT_AVAILABLE`。

方法与路径	关键参数	计费依据
`POST /embeddings`	`model`、`input`（字符串或字符串数组）	输入 Token

方法与路径	关键参数	计费依据
POST /rerank	model、query、documents	检索次数与文档数
POST /images/generations、/images/edits	model、prompt、n、size	返回的图片张数
POST /audio/speech	model、input、voice	输入字符数
POST /audio/transcriptions	multipart 表单，字段 model、file	音频时长

```
{ "model": "<向量模型名>", "input": ["退款进度怎么查", "订单已发货", "发票如何开具"] }
```

```
{ "model": "<重排模型名>", "query": "退款进度", "documents": ["订单已发货。", "退款将在三个工作日内到账。"] }
```

你会看到：向量接口返回 data 数组，每项含 embedding 与 index；重排接口返回按相关度排序的结果；生图接口返回图片地址或 base64；语音合成返回音频二进制，语音转写返回文本。模型未声明对应能力时，语音类端点都在网关侧被拦下（400），请求不会到达上游。

注意

- 重排接口只在 OpenAI Base URL 下提供（/openai/v1/rerank），其他协议路径没有对应端点。
- 语音转写只读取音频文件头计算时长，不解码整段音频；无法识别格式时返回 400，文件超过 25 MiB 时返回 413。
- 上游供应商暂时不可用时返回 503 LLM_PROVIDER_UNAVAILABLE，带 Retry-After，按该值重试即可。
- 服务里只有对话模型时，这些调用会以 400 或 404 被拒，属正常配置结果而非接口故障。

21.6 批量判断

适用场景：对一段内容一次回答多道是非、选择或评分题，例如工单分类、意图识别、内容合规预判，一次请求替代多次单独调用。

前提：模型在模型服务中声明了「判断」用途。


请求格式：POST /decisions，请求体包含 model、input（被判断的内容）和 questions。每道题包含 name（题名）、instructions（题目说明）和 type：

type	含义	附加字段	答案
predicate	是非题	无	概率
choice	选择题	choices：至少 2 项，每项含 value、description	所选的 value
score	评分题	levels：至少 1 级，每级含 label、description	所选等级

```
{
 "model": "<判断模型名>",
 "input": "这笔订单被扣了两次款，我要求马上退款！",
 "questions": [
  { "name": "is_complaint", "instructions": "这是不是一条投诉？", "type": "predicate" },
  { "name": "department", "instructions": "应该交给哪个部门？", "type": "choice",
    "choices": [ { "value": "billing", "description": "付款、发票和退款。" },
          { "value": "other", "description": "以上都不是。" } ] }
 ]
}
```

POST /systemone 是同一用途的另一种格式：用 state 放被判断的内容，questions 为按题名索引的对象。网关把两种格式统一转换为上游需要的格式后发送。

你会看到：返回 200，按题名给出每道题的答案，与提交顺序无关；调用记录中这次调用的用途显示为「判断」。



注意

- 一次请求最多 256 题，题名不能重复。请求结构不合法时返回 400 VALIDATION_FAILED，错误体中带 request_id，请附上该值联系管理员定位。
- 所选模型不支持判断时返回 400 MODEL_ENDPOINT_UNSUPPORTED；图片只能以 data: 地址放入内容。
- 不同上游给出的判断分数不能直接比较，横向比较时先统一到一个上游；计费同时计入输入与输出 Token。

21.7 协议入口、端口与传输

一个入口，多种协议：模型网关只对外提供一个入口地址，三种协议通过不同的路径前缀区分：


路径前缀	协议
/api/v1/agent-gateway/openai/v1	OpenAI 兼容（含嵌入、重排、图像、语音）
/api/v1/agent-gateway/anthropic	Anthropic
/api/v1/agent-gateway/gemini	Gemini

网关按前缀识别入站协议，再按目标模型的格式转发。同一个模型服务、同一把密钥可以同时被三种协议调用，计量与限额合并统计。

HTTP 版本与端口：入口同时支持 HTTP/1.1、HTTP/2 与 HTTP/3（QUIC），响应头 alt-svc: h3=":443" 告知 HTTP/3 可用，客户端按自身能力自动协商。对外只开放 443（80 端口自动跳转到 443）；本产品不强制 TLS，内网部署时按部署文档调整监听端口与协议，不要在网关前另加一层会改写请求头的代理。

响应压缩：静态页面资源按 Accept-Encoding 返回 gzip 或 zstd；模型调用接口（非流式 JSON 与 SSE 流）按设计不做压缩，以降低首字延迟，因此对话响应没有 content-encoding 属正常现象。

WebSocket：仅用于实时语音会话（/openai/v1/realtime），不是通用的 WebSocket 代理。握手缺凭据或凭据错误时返回 401；凭据有效时返回 101 并回显子协议 realtime，随后收到 session.created 事件。浏览器端可先用长期密钥调用 POST /realtime/client_secrets 换取短期临时令牌再握手，不要把长期密钥放进前端。



21.8 厂商原生路径

网关提供 OpenAI、Anthropic、Gemini 三家推理类原生路径，按上游协议重新编码后转发，同样经过鉴权、计量与调用记录。

可用（返回 200，返回各家原生结构）	不提供
`GET /openai/v1/models`、`GET /openai/v1/models/{id}`	`POST /openai/v1/moderations`（404）
`POST /openai/v1/chat/completions`、`POST /openai/v1/responses`	`POST /openai/v1/assistants`（404）
`POST /anthropic/v1/messages`、`GET /anthropic/v1/models`	`GET /openai/v1/files`（405）
`POST /gemini/v1beta/models/{m}:generateContent`、`GET /gemini/v1beta/models`	`POST /anthropic/v1/messages/count_tokens`（404）
—	`POST /gemini/v1beta/models/{m}:countTokens`（404）

即只有模型推理类路径可用；内容审核、Assistants、文件、Token 计数等管理类接口不提供。需要把任意 HTTP 路径原样转发到某个后端时，由管理员把该后端登记为「API 服务」后经其入口调用，见第 22.11 节。

注意：原生路径不是字节级透传。请求详情里「客户端请求」是原生结构、「发往上游的请求」是上游实际格式，网关在中间做了协议转换。

21.9 官方 SDK 与编程客户端

21.9.1 各语言的官方 SDK

任何语言都可直接使用各厂商的官方 SDK，只改 Base URL 与密钥，对话、流式、工具调用往返的行为与直连官方接口一致。Python 示例见 21.2、21.3；产品不自动生成多语言 SDK，其余语言按各厂商官方 SDK 自行配置：

```
import OpenAI from "openai";

const client = new OpenAI({
  baseURL: "https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/openai/v1",
  apiKey: process.env.ZENOVA_API_KEY,
});

const stream = await client.chat.completions.create({
  model: "<模型名>",
  messages: [{ role: "user", content: "从 1 数到 5" }],
  stream: true,
});
for await (const chunk of stream) {
  process.stdout.write(chunk.choices[0]?.delta?.content ?? "");
}
```

```
client := openai.NewClient(
    option.WithBaseURL("https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/openai/v1"),
    option.WithAPIKey(os.Getenv("ZENOVA_API_KEY")),
)
```

21.9.2 编程客户端

模型详情的「首次调用 API」为三个编程客户端给出了可直接复制的接入配置（`<网关地址>` 从模型详情直接复制）：


客户端	使用的协议	配置要点
Claude Code	Anthropic Messages	`ANTHROPIC_BASE_URL`、`ANTHROPIC_API_KEY`；地址到 `/anthropic` 为止
Codex	OpenAI Responses	`OPENAI_BASE_URL`、`OPENAI_API_KEY`，以及 `~/.codex/config.toml` 配置段（`wire_api = "responses"`）
Gemini CLI	Gemini generateContent	`GOOGLE_GEMINI_BASE_URL`、`GEMINI_API_KEY`；地址到 `/gemini` 为止
OpenCode	OpenAI Chat Completions	项目内 `opencode.json`，provider 用 `@ai-sdk/openai-compatible`，自行填 baseURL 与密钥


```
export ANTHROPIC_BASE_URL="https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/anthropic"
export ANTHROPIC_API_KEY="<YOUR_API_KEY>"
```

```
model = "<模型名>"
model_provider = "zenova"

[model_providers.zenova]
name = "Zenova"
base_url = "https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/openai/v1"
env_key = "OPENAI_API_KEY"
wire_api = "responses"
```

你会看到：客户端能读取工作目录中的文件、修改代码并把改动落盘，即工具调用往返已经打通。运行总览的「提示词缓存 · 按客户端」表中会出现对应客户端名称。





注意

- 地址只填到协议前缀，不要自己再加 `/v1/messages` 或 `/v1beta/models/...`，客户端会补全。
- Codex 默认使用只读沙箱，非交互运行时需按 Codex 自身的沙箱与审批策略配置，否则模型只给建议不落盘，这不是网关问题。

- Claude Code 会优先使用环境中的 ANTHROPIC_AUTH_TOKEN；终端里残留其他服务的该变量时先清除，再用 ANTHROPIC_API_KEY。
- 想在记录里按客户端区分，需在创建密钥时就把「挂到哪个客户端」设为对应类型；否则记录显示「未知客户端」。
- OpenCode 没有专门的接入说明页，按 OpenAI 兼容方式自行写 opencode.json；使用 ZenSwitch 的成员可由它自动下发。

21.10 幂等键与安全重试

适用场景：网络中断或超时后，无法判断上一次请求是否已被处理。携带幂等键重发，可以避免重复调用上游、重复计费。

用法：在请求头中携带 Idempotency-Key: <唯一键>，同一次逻辑请求的所有重试使用同一个键。

```
curl https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/openai/v1/chat/completions \
  -H "Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>" \
  -H "Idempotency-Key: order-8842-retry-1" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model": "<模型名>", "messages": [{"role": "user", "content": "只回复数字 9"}], "max_tokens": 30}'
```

取值要求：1～256 位可打印 ASCII 字符。幂等范围为「凭据 + 键 + 接口」，不同密钥或不同接口使用相同键互不影响。

你会看到

- 键不合法（例如长度超出上限）时，在派发上游前返回 400 VALIDATION_FAILED，不产生费用。
- 同键但请求体不同时可能返回 409 RESOURCE_CONFLICT。
- 网关不会在响应头里标注「本次是回放还是新结果」，回放与否要通过调用记录核对。

注意

- 幂等键适用于可以安全重试的写操作与计费敏感调用。生成类请求本身带随机性，重试时不要假设一定能拿回同一段文本。
- 要确认是否真的只算一次费用，请到「运行总览 › 请求」按时间与凭据核对同键请求的条数与上游尝试次数，不要只看响应内容是否相同。
- 不要用一个固定键给所有请求复用。键的含义是「这一次逻辑请求」，复用到不同请求上会引入冲突。


21.11 按模型参数规范自动适配

适用场景：同一份代码要发给多个模型，而各模型对参数的支持范围不同（例如部分推理模型不接受 temperature 或 tool_choice）。

你会看到

- 目标模型支持的参数照常转发；不支持的参数自动去掉，推理档位按模型能力降级。网关只做去除与降级，不会为你补充没提供的参数。
- 有字段被去掉时，响应头 x-zenova-conversion-dropped 以逗号分隔列出这些字段，例如 openai_chat.temperature,openai_chat.tool_choice；全部照常转发时不带该响应头。

- 在「运行总览 › 请求详情 › 请求 › 发往上游的请求 › 差异」中可以逐字段看到改写内容，例如工具定义被补齐 strict 字段、其余消息未改动。



注意


- 模型参数能力由平台内置目录维护，管理员无需配置，也不支持自定义改写规则。
- 业务代码应把「参数是否被丢弃」当作可观测信号：x-zenova-conversion-dropped 非空时，说明你依赖的某个参数在这个模型上没有生效，需要换模型或调整调用方式。
- 差异页签提示「报文加载失败」时点「重试」即可重新拉取，不影响该次调用的结果与计量。

21.12 请求体与 Token 上限

项目	默认上限	超出时
请求体大小	32 MiB	413，统一 JSON 错误体
语音转写文件	25 MiB	413
请求结构	必须是合法 JSON 对象，且含所调接口的必填字段（如 model、messages），字段类型正确	在派发上游前返回 400

结构不合法时统一返回 400 LLM_REQUEST_BODY_INVALID，文案为「The request body is not valid JSON or does not match the request structure of this API.」，并带 param（如 messages、messages[0].role、max_tokens）与 details.field_violations 说明具体原因。缺 model、缺 messages、messages 写成字符串、role 非法、max_tokens 类型错误、非法 JSON、请求体是数组，都属于这一类。被拒的请求同样记入调用记录且不计费。

管理员可在流量规则中为指定的模型服务、调用方、部门或请求头组合配置更严格的上限：「请求体大小上限」超出时返回 413，详情为 request_body_limit_exceeded；「单次请求 Token 上限」输入超出时返回 400 VALIDATION_FAILED，详情为 token_limit_input_exceeded，输出上限则把请求的 max_tokens 改写为不超过该值，超出部分以 finish_reason: length 结束。被规则拒绝的请求带 deniedBy: routePolicy，请求详情「路由与改写 › 命中记录」中显示命中的规则名。



注意

- 网关不校验参数数值范围（例如温度是否在允许区间）。这类参数会被转发到上游，由上游拒绝并把原因写在 upstream_message 中；业务方应在上游一侧按模型文档先做范围校验。
- 流量规则的上限按条件匹配生效，配置后先用一条已知规模的请求验证实际效果，再放到生产。
- Token 数按网关估算，与上游账单口径可能有细小差异，限额判断以网关估算为准。

21.13 统一错误格式

错误按调用方使用的协议返回各自的原生结构，三种协议携带同一个稳定的原因码 reason：

协议	错误体结构
OpenAI	{"error": {"message", "type", "code", "reason"}}
Anthropic	{"type": "error", "error": {"type", "message", "reason"}}
Gemini	{"error": {"code", "message", "status", "details"}}

业务系统应按 reason 处理错误，不要解析 message 文本（它是随版本调整的说明文字，多为英文）。

常见场景与原因码

场景	HTTP	reason	可重试
凭据缺失、无效、已删除	401	`LLM_AUTH_FAILED`	否
密钥被禁用、无权执行该调用	403	`PERMISSION_DENIED`	否
模型不存在或不在本密钥的服务中	404	`LLM_MODEL_NOT_AVAILABLE`	否
模型不支持所调用的接口	400	`MODEL_ENDPOINT_UNSUPPORTED`	否
请求结构不合法 / 请求参数不合法	400	`LLM_REQUEST_BODY_INVALID` / `VALIDATION_FAILED`	否
请求体超过上限	413	`LLM_PAYLOAD_TOO_LARGE`	否
上游拒绝请求参数	400	`LLM_UPSTREAM_CLIENT_ERROR`	否
额度池用尽	429	`POOL_EXHAUSTED`	否
命中流量规则限速	429	`TRAFFIC_RATE_LIMITED`	是，按 `Retry-After`
上游供应商不可用	503	`LLM_PROVIDER_UNAVAILABLE`	是

响应头

- `x-request-id`：网关侧请求标识，向管理员反馈问题时附上该值。
- `x-should-retry`：`true` 或 `false`，表示重试是否可能改变结果。400、401、404、413 均为 `false`。
- `Retry-After`：仅在错误可重试且网关知道等待时长时返回。

处理建议：先看 HTTP 状态与 `reason` 确定类别，再看 `x-should-retry`——为 `false` 时重试不会改变结果，应修改请求或凭据。调用方错误（400、401、403、404、413）改请求或凭据；额度类错误（429 `POOL_EXHAUSTED`）联系管理员调整配额；限速按 `Retry-After` 等待后重试；上游类错误（502、503、504）稍后重试，持续出现时联系管理员检查供应商。



注意

- 错误信息中不包含上游地址、上游密钥或内部堆栈。
- 上游业务错误与参数越界会把上游原文放进响应（含上游请求标识），便于定位上游侧问题。若不宜出现在客户端，请在服务端记录错误、只把 `reason` 返回前端。

能力说明

不提供的能力	替代做法
gRPC 代理与转码、TCP/UDP 四层代理	网关是七层 HTTP 接口，按 21.1～21.3 调用；需要访问其他协议的后端时登记为「API 服务」后经其入口转发
通用 WebSocket 代理	WebSocket 只用于实时语音会话，其他双向通信改用 HTTP 流式
异步批量任务（`/batches`、`/files`）与闲时调度	模型服务不提供「批处理」用途；多道判断题用同步的批量判断接口（21.6），大批量离线任务在客户端分批并发调用
管理类原生接口（内容审核、Assistants、文件、Token 计数）	见 21.8 的对照表
流式续写	输出被截断时网关明确标注为失败，由客户端重新发起请求
自定义的字段级校验规则	网关只校验 JSON 合法性与必填字段；额外限制用流量规则（21.12）
按路由关闭认证或改用其他认证方式	所有模型与 MCP 路由一律要求 API 密钥

不提供的能力	替代做法
自动生成多语言 SDK	使用各厂商官方 SDK（21.9）
API 多版本并存、版本路由、废弃通知与下线过渡期	需要灰度切换时，用流量规则按请求头或路径分流到不同模型服务

22. 配置并分发 MCP 服务与 API 服务

本章内容：本章面向租户管理员、安全管理员、工作空间管理员和普通成员，说明如何把企业已有的远程 MCP 服务与 HTTP 接口纳入 Zenova 统一治理，再交给两类使用方：Zenova 内的智能体与员工对话，以及成员本地的 MCP 客户端和业务系统。完整过程是：管理员接入服务并核对工具清单，配置上游鉴权，发布并分发给成员，用流量规则控制可调用的工具与方法；成员把服务连接到自己的智能体，或获取连接配置写入外部客户端；管理员在「调用情况」「令牌管理」与「操作审计」中追溯每一次调用。

平台提供两类服务：

服务类型	管理入口	调用方式	适用场景
MCP 服务	管理后台 › 能力 › MCP 服务	智能体或 MCP 客户端按工具调用，网关承担 MCP 协议	代理远程 MCP 服务，或把 HTTP 接口转为工具
API 服务	管理后台 › 能力 › API 服务	业务系统带网关令牌按上游原接口调用，网关整体转发	业务系统按原接口访问上游

两类服务共同的规则：

- 保存不等于发布，发布不等于分发。新服务默认「未发布」「未分发」，需打开「发布」并配置「可用范围」，成员才能使用。
- 调用方只持有网关签发的令牌；上游地址与凭据由网关保管并在转发时注入，不交给调用方。
- 每次调用都记录调用人、来源、工具、状态与耗时，可在服务详情「调用情况」查看。

22.1 接入 MCP 服务的六种方式

适用场景：企业已有资产形态各不相同——远程 MCP 服务、`mcpServers` 配置、OpenAPI 文档、cURL 命令、Postman 集合，或只有一个 HTTP 接口地址。平台按形态提供导入方式，导入后统一变成 MCP 工具。

前提：租户管理员权限；上游地址可从网关所在网络访问。

操作步骤


1. 进入「管理后台 › 能力 › MCP 服务」，在「MCP 列表」页签右上角选择「添加应用」，填写「MCP 名称」「描述信息 (可选)」「分类」「实例请求头」，并在 Markdown 区域写明供成员阅读的用途、数据边界与使用示例。
2. 在顶部三个页签中按资产形态选择：「MCP」「由接口文档生成」「手动添加」，再选具体方式：


页签	方式	需要提供	保存前是否解析工具
MCP	远程 MCP URL	上游 MCP 地址，如 `https://mcp.example.com/mcp`	是，离开地址栏或选择「解析工具」后自动探测
MCP	MCP Json	`mcpServers` 格式的 JSON，可一次导入多个服务	否，保存后查看工具
由接口文档生成	OpenAPI	OpenAPI 3.0/3.1 的 JSON 或 YAML，可粘贴内容、上传文件或填文档地址	是，显示「工具: N」
由接口文档生成	Postman Collection	Postman v2.1 集合	是，显示检测到的工具数
由接口文档生成	cURL	一条可执行的命令，建议带上 `-H "Accept: application/json"`	是，显示「工具: 1」
手动添加	手动添加	「接口基址」，以及每个接口的「MCP 工具名」「方法」「路径」与入参	是


3. 核对工具预览，选择「保存 MCP 服务」。


你会看到


- 远程 MCP URL 方式显示「探测成果共找到 N 个可用的工具」，展开可看每个工具的描述与入参；由文档导入的方式在右上角显示「工具: N」。
- 保存后提示「MCP 服务已保存，暂未发布」，回到列表，新服务状态为「未发布」，可见范围为「未分发」。


管理后台
ZStack
返回工作台
观测中心
运行总览
使用洞察
模型
模型供应商
模型服务
能力
MCP 服务
API 服务
A2A
外部注册中心
技能
插件
知识库管理
智能体
角色模板
频道管理
智能体运营
组织与权限
SSO 配置
成员与部门
能力 › MCP 服务
添加 MCP 服务
MCP 图标
支持 JPG、PNG、WebP、GIF，最大 2 MB
生成
MCP 名称
POC测试-c09a-远程MCP-Deepwiki
描述信息 (可选)
分类
实例请求头
添加请求头
MCP
由接口文档生成
手动添加
远程 MCP URL
MCP Json
MCP 地址
https://mcp.deepwiki.com/mcp
工具
重新解析
探测成果共找到 3 个可用的工具
ask_wiki_question
read_wiki_contents
read_wiki_structure
Markdown
支持 Markdown 语法。你可以将 MCP 服务的说明粘贴到此处，用于 MCP 市场的详情描述。
取消
保存 MCP 服务


管理后台
ZStack
返回工作台
观测中心
运行总览
使用洞察
模型
模型供应商
模型服务
能力
MCP 服务
API 服务
A2A
外部注册中心
技能
插件
知识库管理
智能体
角色模板
频道管理
智能体运营
组织与权限
SSO 配置
成员与部门
能力 › MCP 服务
添加 MCP 服务
MCP 图标
支持 JPG、PNG、WebP、GIF，最大 2 MB
生成
MCP 名称
POC测试-c09a-OpenAPI-petstore-test
描述信息 (可选)
分类
实例请求头
添加请求头
MCP
由接口文档生成
手动添加
OpenAPI
Postman Collection
cURL
工具: 16
导入提示
文档使用了本网关无法直接承载的鉴权方式（例如 OAuth），需要单独配置支持 OAuth 的连接器。
不同接口声明的鉴权要求不一致，而一个连接器只保留一套凭据策略，已按尽力而为的方式合并。
部分接口的同名参数同时出现在路径、查询或请求体等多个位置，无法生成工具入参，这些接口已跳过，其余接口照常导入。
部分接口没有声明 2xx 的 JSON 返回结构，这些工具不会附带返回字段说明。
文档里与鉴权相关的接口已从工具列表里剔除，因为它们无法用当前凭据通过探测。
Base URL（可选）
https://api.example.com
https://petstore3.swagger.io/api/v3/openapi.json
Markdown
支持 Markdown 语法。你可以将 MCP 服务的说明粘贴到此处，用于 MCP 市场的详情描述。
取消
保存 MCP 服务


管理后台
ZStack
返回工作台
观测中心
运行总览
使用洞察
模型
模型供应商
模型服务
能力
MCP 服务
API 服务
A2A
外部注册中心
技能
插件
知识库管理
智能体
角色模板
频道管理
智能体运营
组织与权限
SSO 配置
成员与部门
能力 › MCP 服务
添加 MCP 服务
MCP 图标
支持 JPG、PNG、WebP、GIF，最大 2 MB
生成
MCP 名称
POC测试-c09a-cURL-accept-test
描述信息 (可选)
分类
实例请求头
添加请求头
MCP
由接口文档生成
手动添加
OpenAPI
Postman Collection
cURL
工具: 1
curl -X GET "https://httpbin.org/uuid" -H "Accept: application/json"
Markdown
支持 Markdown 语法。你可以将 MCP 服务的说明粘贴到此处，用于 MCP 市场的详情描述。
取消
保存 MCP 服务


管理后台
ZStack
返回工作台
观测中心
运行总览
使用洞察
模型
模型供应商
模型服务
能力
MCP 服务
API 服务
A2A
外部注册中心
技能
插件
知识库管理
智能体
角色模板
频道管理
智能体运营
组织与权限
SSO 配置
成员与部门
能力 › MCP 服务
添加 MCP 服务
MCP 图标
支持 JPG、PNG、WebP、GIF，最大 2 MB
生成
MCP 名称
POC测试-c09a-Postman-retest
描述信息 (可选)
分类
实例请求头
添加请求头
MCP
由接口文档生成
手动添加
OpenAPI
Postman Collection
cURL
工具: 2
{"info": {"name": "poc-c09a-echo", "schema":
"https://schema.getpostman.com/json/collection/v2.1.0/collection.json"}, "item": [{"name": "echoGet",
"request": {"method": "GET", "url": {"raw": "https://postman-echo.com/get?q=poc", "host": ["postman-
echo", "com"], "path": ["get"], "query": [{"key": "q", "value": "poc"}]}}}, {"name": "echoPost",
"request": {"method": "POST", "header": [{"key": "Content-Type", "value": "application/json"}],
"body": {"mode": "raw", "raw": "{\"message\":\"hi\"}"}, "url": {"raw": "https://postman-
echo.com/post", "host": ["postman-echo", "com"], "path": ["post"]}}}]}
Markdown
支持 Markdown 语法。你可以将 MCP 服务的说明粘贴到此处，用于 MCP 市场的详情描述。
取消
保存 MCP 服务



注意

- 名称按输入原样保存展示，连字符与大小写都不改写；客户端里的服务键名由它生成，命名不要带空格。
- 导入提示会说明被跳过的接口与原因：与鉴权相关、无法用当前凭据通过探测的接口；同名参数同时出现在路径、查询或请求体中的接口；未声明 2xx JSON 返回结构的接口（这类工具不附带返回字段说明）。其余接口照常导入。
- 远程 MCP 支持「流式 HTTP」与旧版「HTTP 与 SSE」两种传输，不支持本地命令启动的 stdio 型服务。服务详情会显示探测到的「协议版本」与「传输」；上游仍使用旧版 HTTP 与 SSE 时，页面提示该传输方式已弃用、建议服务方升级，但不影响使用。
- 工具探测失败时仍可先保存服务，之后在详情页重新解析。增删接口时用「编辑 MCP」重新粘贴文档，保存前会显示「预览检测到的 N 个工具」。
- 以前通过 GraphQL 导入的服务可继续编辑；新建服务时不再提供 GraphQL 方式，请改用 OpenAPI 或手动添加。

22.2 查看工具、资源与提示词


适用场景：上线前确认服务有哪些工具、哪些会改动数据，据此判断分发给谁、是否需要额外限制。


操作步骤：打开服务详情「工具」页签，展开工具查看描述与入参结构，并查看工具旁的徽标。上游还提供资源或提示词时，详情页会多出「资源」「提示词」页签。

你会看到

- 每个工具带一个副作用徽标：只读接口标「读取」，会改动数据的标「写入」，写入类以橙色区分。由文档生成的工具按 HTTP 方法推断，远程 MCP 工具以上游声明为准。

- 不符合协议规范或参数定义过于复杂的工具标「已排除」，并说明原因（如「该工具的参数定义过于复杂，超出平台上限，已排除」），这类工具不会提供给成员与智能体。
- 页面上方提示：「如需禁用部分工具，或只允许调用指定工具，请在路由策略中新建规则：条件选择本服务，「MCP 方法」选择调用工具，「工具名」选择属于或不属于所列工具，动作选择拒绝。」这里的路由策略即「管理后台 › 流量 › 流量规则」。
- 「资源」「提示词」页签列出上游声明的内容；上游未提供时显示「对方未提供任何资源。」或「对方未提供任何提示词。」。





注意

- 工具页签只做展示，不提供逐个禁用、描述编辑或按工具设置可调用范围。禁止某个工具请在流量规则中按「具体能力 + 工具名」配置（见第 22.10 节）。

- 上游工具变化（只读改成会写、新增会写工具）重新解析即生效，不进入审批。安全敏感的服务建议用流量规则只放行指定工具，使新增工具默认被拒。

22.3 发布并配置可用范围与有效期

适用场景：决定谁可以使用某个服务、用到什么时候。可用范围只做「允许」：勾选的对象可用，未勾选的不可用。


前提：服务已在「基本信息」中打开「发布」。

操作步骤

1. 打开服务详情的「可用范围」页签，选择「编辑可用范围」，搜索并勾选成员，右侧显示已选成员，选择「下一步」。
2. 在「配置目标有效期」中确认默认有效期（默认「长期有效」）。需要为个别成员单独设置时，勾选「为选中角色分配单独有效期」，选中该成员并取消「跟随默认」，选择「自定义」后设置起止时间。
3. 选择「保存」。

你会看到

- 页面提示「分发已保存」，「企业内成员」下列出已分发的成员。
- 范围内成员在工作台顶部「MCP」中看到该服务卡片并可获取连接配置，也能在「应用市场」中把它连接到自己的智能体（见第 22.13 节）；范围外成员的卡片标注「需要管理员分发」。成员被移出范围并保存后，其此前拿到的连接配置立即不可用。



注意

- 可用范围只做授权，不提供黑名单。需要「某类成员可用、个别人不可用」时，在流量规则里写拒绝规则：条件为「具体能力」属于该服务且「调用方」属于这些人。
- 新服务先分发给试点成员，临时项目用带结束时间的授权，避免项目结束后授权仍然保留。不要假定某类管理角色天然绕过可用范围。
- 使用「自定义」有效期时日期与时间需逐项选择；若面板意外关闭、设置丢失，重新打开「编辑可用范围」重设即可。

22.4 配置上游鉴权与两层请求头

适用场景：上游需要凭据才能调用。网关保管凭据并在转发时注入，调用方与智能体都看不到上游密钥。

操作步骤

1. 打开服务详情「基本信息」，在「鉴权」一栏选择「编辑」，打开「MCP 鉴权」。
2. 选择「凭据来源」：

凭据来源	含义	适用场景
无需鉴权	上游不要求凭据	公开服务、内网免认证服务
平台统一配置	管理员保存一份企业凭据，所有调用共用（页面提示「所有 MCP 使用统一的凭据,谨慎操作」）	企业级账号、服务账号
使用用户个人凭据	每位成员使用自己的上游账号（见本节「成员完成个人授权」）	需要按个人权限访问上游数据
调用方透传	调用方在请求头中携带声明的凭据，平台不保存凭据值	业务系统自带上游凭据

3. 平台统一配置时选择「鉴权方式」（「Bearer 令牌」「API 密钥」「基础认证」「Cookie」「自定义请求头」）并填写凭据；选「自定义请求头」时填写名称与值。选「调用方透传」时声明「调用方请求头名称」与「上游请求头名称」的对应关系。然后选择「确认」。


你会看到

- 页面提示「配置已保存」，「基本信息」显示统一凭据的配置状态与所选鉴权方式。凭据加密保存、不回显明文，编辑时留空表示保留原值；上游回显的凭据内容返回客户端时替换为 `[REDACTED]`。
- 「调用方透传」选 Bearer 时，调用方在 `X-Upstream-Authorization` 请求头中携带完整的 Bearer 令牌（例如 `Bearer xxx`），网关转发为上游的 `Authorization`。

请求头分两层，都会随调用送达上游：

层级	配置位置	用途
实例请求头	「添加应用」或「编辑 MCP」页的「实例请求头」	随服务固定携带的非认证参数，如租户编号

层级	配置位置	用途
凭据请求头	「鉴权」中选择「自定义请求头」时填写；个人凭据时由成员填写	真正用于认证的信息



注意


- 两层请求头都会送达上游，配置时避免同名；截图、培训材料、邮件和工单中不要出现真实凭据。
- 改为「使用用户个人凭据」后，未提供个人凭据的成员即使持有旧令牌也会被拒绝，上游不会收到无凭据请求。
- 「调用方透传」的服务只能由外部客户端或业务系统调用，不能安装到 Zenova 智能体——应用市场中会提示「该 MCP 使用调用方透传凭据，不能安装到智能体」。

成员完成个人授权

服务以「使用用户个人凭据」接入时，成员需要各自完成授权：

1. 在工作台顶部「MCP」中打开服务，右侧「服务配置」显示鉴权类型。
2. 鉴权方式为 OAuth 时，页面提示「需要先完成你的个人授权才能使用」，选择「完成授权」，在打开的页面中登录上游账号并确认授权，完成后返回工作台。

授权完成后提示消失、服务可正常调用；上游撤销过授权后，「完成授权」按钮会再次出现。成员在「应用市场」把服务连接到智能体时，也会被要求先完成 OAuth 授权（见第 22.13 节）。



注意：个人凭据由成员自己维护，管理员看不到明文；授权按成员分别生效，成员之间无法共享。

22.5 查看调用情况与可用性探查


适用场景：确认服务被谁、用什么客户端、调用了哪些工具，失败原因是什么，上游是否在线。


操作步骤

1. 打开已发布服务的「调用情况」页签，查看「调用量」「成功率」「平均耗时」「P95 耗时」「近 60 秒调用数」，在「最近调用」中核对时间、来源、用户、工具、状态与耗时。
2. 打开「可用性探查」页签，选择「检查连接」探活。

你会看到

- 最近调用按时间倒序列出，来源区分「自定义客户端」「外部智能体」等，用户为真实调用人；「近 60 秒调用数」空闲时为 0。
- 远程 MCP 服务探活后显示「MCP 服务连接可用」，并保留「基础连通性」「系统检查／手动检查」的记录与延迟。
- 由文档导入的 HTTP 转换型服务探活后显示「该服务没有可探查的远程端点」：这类服务由网关直接代理上游接口，无远程 MCP 连接可探测，属正常结论。





注意

- 令牌缺失或无效这类鉴权失败在客户端表现为 401、不进入调用记录，排查以客户端错误码为准（见第 22.8 节）。
- 查看完整载荷需要部署时开启报文归档，每次查看都写入审计记录。

- 「操作审计」页签记录该服务的创建、发布、鉴权、可用范围与令牌变更。

22.6 签发 MCP 令牌并导出连接配置

适用场景：成员把服务接入自己的 MCP 客户端，管理员集中查看与回收令牌。

操作步骤（成员）


在工作台顶部「MCP」中打开已分发给自己的服务，选择令牌有效期（如 8 小时），选择「获取连接配置」。页面提示配置仅本次显示，选择「复制 JSON」或「下载 JSON」。

导出的配置如下（令牌以 `zg_mcp_` 开头，示例已省略）：

```
{
 "mcpServers": {
  "service_name": {
   "type": "streamable-http",
   "url": "https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/mcp-servers/<服务 ID>/mcp",
   "headers": {
    "Authorization": "Bearer <MCP_TOKEN>",
    "X-Zenova-Auth-Mode": "token"
   }
  }
 }
}
```

你会看到


- 面板显示到期时间，并提供「复制 JSON」「下载 JSON」「撤销令牌」；配置地址是网关统一入口，不含上游地址、上游凭据与内部地址。
- 「管理后台 › 审计与合规 › 操作审计」中出现「MCP 连接令牌 · 签发」记录，含操作人与时间；复制与下载不单独留痕。



操作步骤（管理员）：进入「MCP 服务 › 令牌管理」，按名称、用户或服务搜索，打开令牌核对签发与到期时间、最近活动、来源、审计状态与事件类型；需要回收时删除该令牌。

你会看到

- 列表显示令牌状态、所属服务、用户与签发、到期时间；详情的来源、最近活动、审计状态、事件类型均为可读中文，如「未使用凭据」「MCP 调用」。



注意

- 令牌代表签发人本人，仅限个人使用；明文只在签发时显示一次，未保存的需要重新签发。删除服务或把成员移出范围后，相关令牌立即不能再调用。

22.7 在外部客户端中接入与多服务聚合

适用场景：把导出的连接配置写入常用客户端，并在一个客户端里同时使用多个 MCP 服务。

操作步骤


1. 按客户端要求写入配置：支持 `mcpServers` 的客户端（Claude Code、Codex 等）把导出的条目合并进其 MCP 配置，不要覆盖已有条目。
2. 需要同时使用多个服务时，分别获取各服务的连接配置，把各自的 `mcpServers` 条目合并到同一个配置文件：


```
{
  "mcpServers": {
    "service_a": { "type": "streamable-http", "url": "https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/mcp-servers/<服务 A ID>/mcp", "headers": { "Authorization": "Bearer <令牌 A>" } },
    "service_b": { "type": "streamable-http", "url": "https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/mcp-servers/<服务 B ID>/mcp", "headers": { "Authorization": "Bearer <令牌 B>" } }
  }
}
```

3. 在客户端中确认已连接并列出工具，各选一个只读工具调用一次。

你会看到

- 一个任务里可连续调用不同服务的工具，结果分别返回；两个服务各自的「调用情况」中出现对应调用并归属真实调用人；一个服务的调用被拒绝不影响另一个。





注意：服务键名由服务名生成，互不冲突，合并不需要改动地址或令牌。合并只在客户端侧完成；令牌各自独立有效期，某个过期只影响该服务的调用。

22.8 网关端点行为与错误语义

适用场景：接入客户端时的行为确认与失败排查。


协议版本与传输

- 网关入口支持 MCP 的五个协议版本：`2024-11-05`、`2025-03-26`、`2025-06-18`、`2025-11-25` 在握手时回显客户端请求的版本；`2026-07-28` 不需要握手，客户端在 `MCP-Protocol-Version` 请求头中声明版本即可。接入时无需在平台侧指定版本。
- 主入口 `…/mcp-servers/<服务 ID>/mcp` 使用流式 HTTP，不先握手直接调用工具也能正常返回，不依赖会话标识；握手响应带 `Mcp-Session-Id` 时，客户端照常在后续请求中回传即可。不带会话的 `GET` 返回 `405`，不带会话的 `DELETE` 返回 `400`；部分客户端退出时会话删除请求失败，不影响调用结果。
- 只支持旧版 HTTP 与 SSE 传输的客户端，改用同一服务下的 `…/sse`（建立事件流）与 `…/messages`（投递请求）两个地址，令牌与可用范围规则相同。

客户端收到的错误

场景	客户端收到
未携带令牌	HTTP `401`，`error_reason: token_missing`
令牌无效、被伪造、被撤销或已移出可用范围	HTTP `401`，`error_reason: token_invalid`
调用不存在的工具	HTTP `200` + `isError: true`，`SNAPSHOT_HTTP_ACTION_NOT_ACTIVE`
上游返回 5xx	HTTP `200` + `isError: true`，`INTEGRATION_UPSTREAM_SERVER_ERROR`，标注可重试
被流量规则拒绝	HTTP `200` + `isError: true`，`execution denied: <原因码>`
不支持的方法	JSON-RPC `-32601 method not found`
非法 JSON	JSON-RPC `-32700`

错误响应不含内部堆栈、内部地址与上游密钥；上游错误正文以不受信内容包裹，便于与记录对账。



注意

- 工具类错误以 HTTP `200` 加 `isError: true` 返回，这是 MCP 协议的要求，客户端应把它当作工具失败而非网络错误。
- 令牌被伪造、被撤销、对象被移出范围三种情况，客户端看到的都是 `token_invalid`；排障按「是否由本服务签发、是否仍在范围内、是否已被删除」核对。
- 长耗时工具超出网关超时上限才返回超时错误，接入前先确认该上限。

22.9 平台作为 MCP 授权服务器

适用场景：支持 OAuth 的 MCP 客户端不必手工复制令牌，首次连接时自动跳到 Zenova 登录授权，由平台签发令牌。

前提：租户在安全策略中允许 OAuth 接入方式，成员在服务的可用范围内。

工作过程

1. 客户端不带令牌访问 MCP 地址，网关返回 `401`，`WWW-Authenticate` 中给出受保护资源元数据地址，客户端据此自动发现授权服务器。
2. 客户端读取受保护资源元数据（`authorization_servers` 指向平台，`scopes_supported` 含 `mcp`），再读取授权服务器元数据，得到授权、令牌与注册三个端点；平台声明支持 `refresh_token`，令牌端点不要求客户端密钥。
3. 客户端通过动态客户端注册（`POST /api/v1/mcp/oauth/register`）取得客户端标识，按授权码 + PKCE S256 发起授权；成员登录并确认授权后，客户端换取以 `zg_mcp_` 开头的令牌，随后正常调用。

你会看到

- 注册成功返回 `201`，回显客户端名称、回调地址、授权范围与 PKCE 能力。

- 授权链接不完整、已过期或不再绑定当前浏览器时，页面显示「授权请求已失效」，提示返回客户端重新发起（HTTP 400，invalid_request）。



注意

- OAuth 令牌与手工签发的令牌受同样的可用范围、有效期与撤销规则约束。
- 租户用企业单点登录时，需在身份源一侧登记并允许平台的授权回调；未登记时客户端会停在企业登录页、拿不到授权码，此时先用连接配置接入。

22.10 用流量规则按工具与方法管控 MCP 调用

适用场景：可用范围决定「谁能用这个服务」，流量规则进一步决定「能调用哪个工具、哪类方法」。规则对外部客户端与 Zenova 智能体的调用同样生效。

前提：调用方已在服务的可用范围内；需要「动态路由」许可模块。


操作步骤


1. 在「管理后台 › 流量 › 流量规则」中选择「新建规则」。
2. 添加条件（条件之间为「且」）：「调用类型」选「MCP 调用」，「具体能力」选目标服务；需要按工具限制时加「工具名」，需要按方法限制时加「MCP 方法」。
3. 选择「添加处置动作 › 拒绝本次调用」并填写原因代码，再选择「保存规则」，在确认对话框中核对匹配条件、执行动作与命中顺序，选择「确认并应用」。

你会看到

- 被拒绝的 tools/list 返回 JSON-RPC 错误 execution denied: tenant_route_policy，HTTP 仍为 200；同一入口的 tools/call 不受影响——只拦「列出工具」的规则不拦「调用工具」。

- 「MCP 方法」的可选项为「调用工具」「列出工具」「资源」「提示词」。





注意

- 「资源」「提示词」两档按方法族整体匹配，不能细分到单个资源或提示词；需要更细的工具级授权时，把工具拆到不同服务分别分发。

- 规则按顺序评估，一条「结束匹配」的规则排在前面时，后面条件更窄的规则可能永远不命中，保存前在确认对话框中核对顺序；用「调用方」条件时还需把「调用类型」收窄为一种。
- 工具入参与返回内容中的敏感数据检测、危险操作防护也在流量规则中配置，见第 24.8 节与第 25 章。

22.11 配置 API 服务（HTTP 直传）

适用场景：业务系统按上游原接口访问，不转成 MCP 工具。网关负责鉴权、分发、凭据注入与记录，请求与响应原样转发。

操作步骤（管理员）

1. 进入「管理后台 › 能力 › API 服务」，选择「新建服务」，填写「名称」「上游端点 URL」，按需添加实例请求头与分类，选择「保存」。
2. 需要向上游注入凭据时，在「基本信息」的「鉴权」一栏配置；然后打开「发布」，在「可用范围」页签分发（方法同第 22.3 节）。

操作步骤（成员）

1. 在工作台顶部「API」中打开服务，查看「调用方式」说明。
2. 选择令牌有效期，选择「生成令牌」，复制「代理地址」与令牌，把上游路径拼在代理地址之后发起请求：

```
curl "<代理地址>/get?q=hello" \
 -H "Authorization: Bearer <API_SERVICE_TOKEN>"
```

你会看到

- 经网关的返回与直连上游一致，查询参数与请求体原样到达上游；上游看到的请求头只有标准项，不含网关内部使用的头，调用方的 `Authorization` 也不转发。
- 删除服务时确认框写明「这会从目录中移除此 API 服务，并撤销它的凭据」，删除后提示「API 服务已删除」。

注意

- 上游地址按「上游端点 URL 的路径 + 调用路径」拼接。删除不可恢复；仅需临时停用时用「取消发布」，该服务不再能被调用，已签发的令牌随之失效。
- API 服务在流量规则中是独立的调用类型，可按「具体能力」「请求头」配置拒绝与限额。「应用市场」只列出 MCP 连接器；智能体需要调用某个 HTTP 接口时，把接口以第 22.1 节的方式接入为 MCP 服务。


22.12 管理分类并在工作台浏览目录

适用场景：用分类组织工作台目录，便于成员查找已分发给自己的能力。

操作步骤（管理员）：进入「MCP 服务 › 分类管理」，新建分类并命名，在右侧选择「添加应用」，搜索并加入服务；不需要时从分类中移除。「应用数量」随加入与移除更新，成员侧「MCP」目录左侧的分类筛选同步更新。

操作步骤（成员）：在工作台顶部导航的「MCP」「API」等入口里，于页内搜索框输入关键词或在左侧按分类筛选，选择卡片的「查看详情」。

你会看到：已分发的服务可获取配置，未分发的标注「需要管理员分发」；详情页的「工具」页签只读，列出工具名、副作用徽标与入参。



注意

- 分类只影响展示与筛选，不影响可用范围，调整分类不会撤销分发。一次「添加应用」只做一条归属变更，数量随即正确，不必重复点击。
- 目录只展示已发布的能力，需要完全隐藏的服务保持「未发布」。跨类型查找用右上角全局搜索，未命中时改用页面内的搜索与分类筛选。

22.13 在智能体与员工对话中使用 MCP 服务

适用场景：让 Zenova 内的智能体在对话中调用企业系统，例如查询工单、读取 CRM 客户、写入文档。员工在对话中使用的工具，来自对话所选智能体已连接的应用。

前提：服务已发布并分发给操作人；操作人是目标工作空间的成员，且能管理目标智能体；工作空间策略允许使用该应用。

操作步骤

1. 在工作台顶部选择「智能体」，左侧进入「应用市场」（页面标题为「应用连接」）。页面列出当前工作空间可用的应用（MCP 连接器），可按分类筛选或搜索。
2. 打开应用卡片，在「安装到智能体」页签的「选择安装到的智能体」中勾选一个或多个智能体，或选「全部智能体」。
3. 应用需要凭据时，在「授权凭据来源」中选择：「个人授权凭据」（智能体以你的身份使用该应用）、「工作区共享授权凭据」或「平台共享授权凭据」（管理员已配置统一凭据时可用）。鉴权方式为 OAuth 时，先选择「授权」跳转到服务商完成授权，页面提示「OAuth 授权已完成，现在可以连接此应用。」后再继续。
4. 选择「安装到 N 个智能体」，等待进度显示「全部完成」。

5. 进入对话，选择已连接该应用的智能体，直接描述任务。智能体按需调用应用中的工具，调用过程显示在对话中；涉及写入或高风险操作时按智能体的审批设置处理（见第 14 章）。

你会看到

- 安装成功后提示「已将 <应用名> 安装到 <智能体名>」，可选择「查看智能体」；卡片显示「已连接」。
- 应用卡片的其他状态：「工作空间策略限制」表示该应用被工作空间策略禁用；「授权凭据待补完」「授权凭据异常」表示需要补充或重新配置凭据；「已安装，等待绑定到智能体」表示凭据已保存但尚未绑定成功，可在对话框中「重试绑定」。
- 智能体详情的技能与 MCP 列表中出现该服务；凭据缺失时提示「需连接账号」，配置变更后可能显示「待同步」或「待重启」，按提示操作后生效。
- 应用详情的「外部智能体接入」页签与第 22.6 节相同，可「生成令牌」并复制「MCP 配置 JSON」，供平台之外的智能体工具使用。

注意

- 应用要先在当前工作空间启用，才能绑定到智能体；未启用时提示「请先在当前工作空间启用该能力，再将其绑定到智能体。」工作空间不允许自助启用未纳入基线的应用时，联系工作空间管理员。
- 「调用方透传」凭据的服务不能安装到智能体（见第 22.4 节）。
- 智能体对 MCP 工具的调用同样经过可用范围、流量规则与敏感数据检测，并记入服务的「调用情况」。只为任务确实需要的智能体连接应用，避免把写入类工具交给面向大量成员的通用智能体。
- 成员看不到或连不上应用时，依次核对：服务是否已发布、本人是否在可用范围内且未过期、工作空间策略是否允许、凭据是否已配置、智能体是否已绑定该应用。

能力说明

不提供的能力	替代做法
管理后台内置 MCP 调试客户端	用连接配置在外部客户端调用，或把服务连接到试点智能体后在对话中调用，再到「调用情况」核对结果（第 22.7、22.13 节）
编辑工具描述、为单个工具设置调用范围或「禁止 / 仅范围内 / 不限制」三档权限	在流量规则中按「工具名」配置拒绝规则，只放行指定工具（第 22.10 节）
为 MCP 服务设置默认数据敏感等级，并按等级自动选择模型	用流量规则的「请求含敏感信息」条件把含敏感信息的请求转发到本地模型，或对工具入参与返回内容做脱敏、拦截（第 24 章）
上游工具语义变化后的重审	用流量规则只放行已知工具
可用范围内的黑名单与例外白名单	用流量规则的「调用方」条件写拒绝规则
服务端把多个 MCP 服务聚合成一个入口	在客户端合并各服务的 `mcpServers` 配置（第 22.7 节）；智能体可同时连接多个应用（第 22.13 节）
本地 stdio 型 MCP 服务	由服务方部署为流式 HTTP 远程服务后接入
新建时以 GraphQL 导入	用 OpenAPI 或手动添加接入

不提供的能力	替代做法
按天、按月的次数配额与剩余用量；按单个工具限流、熔断	配额用应用限额按分钟限速；熔断按服务整体生效，需隔离的工具独立成服务
上游 OAuth 的预注册客户端 ID 与密钥；按 OAuth 客户端查看已授权应用	平台用客户端元数据文档方式，上游需支持该方式或动态客户端注册（第 22.9 节）；授权记录按令牌在「令牌管理」与「操作审计」中追溯
GitLab、Jira、Confluence 等协作系统的专用连接器	通过远程 MCP、OpenAPI 或 API 服务通用接入
在「应用市场」中把 API 服务连接到智能体	把接口以 OpenAPI、cURL 或手动添加方式接入为 MCP 服务（第 22.1 节）

23. 外部智能体、技能、插件与外部注册中心

本章内容：本章面向租户管理员、工作空间管理员和普通成员，说明如何把企业内外的智能体、技能与工具组合纳入 Zenova 统一治理：接入遵循 A2A 协议的外部智能体并由网关代为鉴权和记录，将其发布为 MCP 工具；把 Zenova 内的智能体对外发布为 A2A 服务；导入经过安全检查的技能，分发给成员并安装到智能体；把技能与远程 MCP 打包为插件包迁移；从 Nacos 批量同步智能体与 MCP 服务；把本地智能体工具的接入配置交给成员。

相关入口：

入口	作用	成员侧入口
管理后台 › 能力 › A2A	接入外部智能体，签发调用方令牌，查看调用情况与任务中心	工作台顶部「A2A」
管理后台 › 能力 › 外部注册中心	从 Nacos 同步外部智能体与 MCP 服务	—
管理后台 › 能力 › 技能	导入、发布和分发技能	工作台顶部「技能」；智能体 › 技能广场
管理后台 › 能力 › 插件	导入、导出智能体插件包	工作台顶部「插件」
智能体详情 › 分享	把本工作空间的智能体对外发布为 A2A 服务	—

除「分享」由智能体所在工作空间的管理者操作外，以上管理功能需要租户管理员权限。

23.1 接入外部智能体

适用场景：某套系统已提供遵循 A2A 协议的智能体，希望由网关统一对外提供入口，并与 Zenova 的智能体一起治理。

前提：外部智能体提供 A2A 名片（Agent Card），其服务地址可从网关所在网络访问。


操作步骤


1. 进入「管理后台 › 能力 › A2A」，在「智能体目录」页签选择右上角「接入 A2A 智能体」。

2. 第 1 步「来源」二选一：「名片 URL 拉取」填写名片地址（如 `https://agent.example.com/.well-known/agent-card.json`），或「粘贴智能体名片 JSON」粘贴名片内容。
3. 第 2 步「凭据绑定」选已有凭据或「暂不绑定」，上游凭据可在详情页配置（见第 23.3 节）；第 3 步「连通测试」选「开始测试」，确认显示「连通正常，延迟 N 毫秒」。
4. 第 4 步「完成」核对名片名称、协议版本与签名校验，页面提示「已提交注册，当前为待审批状态」。
5. 回列表把状态筛选切到「待审批」并选择「批准」。只有已批准的智能体才能发布、签发令牌与分发。

你会看到

- 列表显示名称、来源、状态、协议版本、健康、调用方与接入时间；「协议版本」取名片声明的 `protocolVersion`，标题旁的版本号是智能体自身的版本。
- 待审批状态下「发布」开关置灰不可点，批准后可打开。重复接入同一名片地址会被拒绝，提示「该名片地址已接入为智能体「…」，无需重复接入。」





注意

- 名片未声明鉴权时，凭据来源只提供「无需鉴权」与「平台统一配置」。连通测试失败时先确认网关网络能访问名片声明的服务地址。
- 接入后上游地址与鉴权方式都不对调用方暴露（见第 23.2 节）。


23.2 核对网关改写后的名片

适用场景：确认网关对外暴露了哪些信息，以及调用方拿到的名片地址。

打开智能体详情的「详情」页签，可并排查看「原始名片」与「改写后名片（网关入口）」：

项目	原始名片	改写后名片
服务地址（url、supportedInterfaces）	上游地址	网关的 A2A 入口
鉴权声明（securitySchemes）	上游方案	网关的 zg_a2a_ 令牌与授权码 + PKCE S256 的 OAuth
上游文档、图标链接、扩展声明、签名	保留	不对外暴露
名称、描述、技能、能力	保留	保留

调用方读取改写后名片的地址为 https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/a2a/<智能体 ID>/.well-known/agent-card.json，无需鉴权即可读取。名片里的 protocolVersion 是网关对外的协议代际，与原始名片声明的版本是两件事。



23.3 配置上游凭据与调用方令牌

适用场景：上游需要凭据才能调用；外部系统需要长期令牌调用网关入口。

配置上游凭据


1. 在智能体详情「详情」页签的「上游凭据」区域查看「鉴权方式」，它由名片声明决定，支持「Bearer 令牌」「API 密钥」「Basic Auth」「Cookie」「自定义请求头」。
2. 「凭据来源」选「平台统一配置」，填写凭据值并选择「保存凭据」，页面提示「凭据已保存」；「绑定端点」显示上游地址，凭据显示「已配置」且不回显明文。

签发调用方令牌

1. 在「调用方令牌」区域选择「签发」，填写「标签」（如外部系统名称）与有效期，选择「签发」。
2. 在「令牌已签发」中复制明文。明文只显示一次，关闭后无法找回。
3. 需要回收时选择「吊销」。

你会看到

- 令牌列表逐条显示标签、令牌指纹、过期时间、最近使用与状态，签发后「最近使用」为「从未使用」。
- 吊销确认框提示吊销后最多 15 秒内全站生效、不可恢复；确认后状态变为「已吊销」，约 15 秒起该令牌调用返回 `401 a2a_token_invalid`。



注意

- 调用方只携带 `zg_a2a_` 令牌即可调用，上游凭据由网关注入。
- 令牌指纹与明文开头不一定一致；核对是哪一张令牌时按标签与签发时间判断。
- 名片声明 OAuth2 / OIDC 鉴权时需要单独配置；mTLS 与查询参数中的 API 密钥不受支持。

23.4 通过网关调用外部智能体

适用场景：业务系统作为调用方，按 A2A 协议向网关入口提交任务并取回结果。


- 调用入口：`https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/a2a/<智能体 ID>`
- 改写后名片：`https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/a2a/<智能体 ID>/.well-known/agent-card.json`

```
curl -X POST "https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/a2a/<智能体 ID>" \
 -H "Authorization: Bearer <A2A_TOKEN>" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "method": "SendMessage",
  "params": {
   "message": {
    "messageId": "msg-001",
    "role": "ROLE_USER",
    "parts": [{ "text": "请汇总本周工单" }]
   }
  }
 }'
```

返回结果的 `result.task` 含任务标识与状态（如 `TASK_STATE_COMPLETED`）；用 `GetTask` 加任务标识可查询完整历史。

你会看到

- 不带令牌调用返回 `401`，`error_description: authorization required`。
- 调用记录出现在智能体详情的「调用情况」页签与「任务中心」（见第 23.6 节），逐条列出方法、调用者、状态与耗时。



注意：网关入口按 A2A 1.0 语义工作：方法名用 `SendMessage`、`GetTask`、`CancelTask`，角色用 `ROLE_USER`。旧版写法（如 `message/send` 配 `role: "user"`）会收到 JSON-RPC 错误 `Invalid enum value`，只支持旧写法的客户端需升级。入口不含上游地址与凭证。

23.5 分发外部智能体并发布为 MCP 工具

适用场景：把智能体上架到成员侧 A2A 目录，决定哪些成员可以使用；需要时同时发布为 MCP 工具，供 MCP 客户端调用。


前提：智能体已批准。

操作步骤（管理员）

1. 在智能体详情「详情」页签打开「发布」，把智能体上架到工作台顶部「A2A」目录。
2. 打开「可用范围」页签，选择「编辑可用范围」，勾选成员后下一步选择有效期并「保存」；需要供 MCP 客户端调用时，在同一页签打开「发布为 MCP 工具」。


你会看到

- 可用范围保存后提示「分发已保存」，页签显示已分发的成员；打开「发布」后标题旁出现「已发布」徽标，打开「发布为 MCP 工具」后状态显示「已发布」。
- 成员侧拿到的 A2A 配置可直接调用 `SendMessage`；范围外成员看到卡片但标注「需要管理员分发」，获取配置时提示「请求的资源不存在，或当前无法访问」。



操作步骤（成员）

1. 在工作台顶部「A2A」中打开智能体，页面显示技能与改写后名片，可「复制名片地址」「复制名片」。
2. 在「原生协议接入」中选择令牌有效期并「获取 A2A 配置」，得到名片地址、调用地址与一次性显示的 Bearer 令牌。
3. 已发布为 MCP 工具时，页面的「WorkBuddy / MCP 接入」区块可「获取 MCP 配置」，把 `mcpServers` 条目合并到客户端配置。



注意

- 「发布为 MCP 工具」通过固定的 A2A MCP 桥接服务提供，含 4 个工具：列出可用智能体、发送消息、查询任务、取消任务；成员获取一次配置即可覆盖所有已发布且分发给本人的智能体。
- 关闭「发布为 MCP 工具」后，已有的 MCP 配置立即不能再调用；租户关闭令牌接入时，成员不能生成 A2A 或 MCP 配置。
- 用 MCP 配置连接桥接入口若返回 `401`，先由管理员确认发布状态，再让成员重新获取配置，不要复用较早签发的令牌。
- 范围外成员的提示与网络失败不同：先确认其是否在可用范围内，再排查网络。

23.6 查看调用情况与任务中心

适用场景：核对一次外部智能体调用是否成功、结果是什么，以及历史上都有哪些任务。

调用情况：页签逐条列出时间、来源、用户、方法（如 `SendMessage`、`GetTask`）、状态、耗时与结果；被拦截的调用同样记录，状态显示「已拦截」。限流与熔断在流量规则中按调用类型「A2A」配置（需要「动态路由」模块），见第 26 章。


任务中心

1. 进入「A2A › 任务中心」，在「按任务 ID 搜索」中输入任务标识，或通过「筛选」添加「目标智能体」「状态」条件；列表显示任务标识、目标智能体、调用方、状态、开始时间、耗时与最近更新。
2. 展开任务查看状态节点。

你会看到

- 调用方列显示「外部 Agent」，目标智能体显示名称；按目标智能体筛选需填写智能体标识，不能按名称选择。

- 展开后显示「状态节点」。上游同步返回完成时只有一个节点（如「已完成」及其时间），说明上游没有给出中间阶段。



注意

- 任务中心记录经网关发起的调用。任务查不到时先用任务标识检索，仍无结果就到智能体详情的「调用情况」核对这次调用是否到达网关。
- 「操作审计」页签记录该智能体的注册、审批、凭据、令牌与分发变更。

23.7 把 Zenova 智能体对外发布为 A2A 服务

适用场景：工作空间里已有一个调好的智能体（例如合同审查助手），希望让平台之外的系统或其他厂商的智能体按 A2A 协议调用它。

前提：你能管理该智能体所在的工作空间；智能体使用婉儿运行时。

操作步骤

1. 打开智能体详情，选择右上角的「分享」，打开「分享智能体」对话框。
2. 在「对外发布（A2A）」区域打开「发布为 A2A 服务」。
3. 页面给出「AgentCard 地址」与「调用端点」，选择「复制」交给调用方。
4. 在「调用令牌」中填写「标签」（如调用方系统名称），选择「生成令牌」，立即复制明文。

你会看到

- 打开开关后提示「已发布为 A2A 服务」；关闭时提示「已取消发布」。

- 令牌以 `zg_a2a_` 开头，页面提示「明文仅此一次展示，关闭后无法找回，请立即复制。」；不再需要的令牌选择「撤销」。
- 调用方按第 23.4 节的格式向「调用端点」发送 `SendMessage`，智能体以自身的模型、技能与应用完成任务。

注意

- 不支持对外发布的智能体会提示「仅 waner 运行时的智能体可对外发布。」
- 「分享智能体」对话框中的「可见范围」「用户授权」管理的是工作空间内成员的访问；对外调用方以调用令牌访问，令牌撤销后即不能再调用，关闭「发布为 A2A 服务」则所有对外调用停止。
- 智能体对外提供服务时，它能访问的知识库、应用与凭据都会被调用方间接使用。发布前确认智能体只连接了该场景需要的能力，并为调用方单独签发、按需撤销令牌。


23.8 导入与分发技能


适用场景：把一份行为指南与附属文件作为技能纳入平台，安装前看清风险，再决定分发给谁。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 能力 › 技能」，选择「添加技能」。三种来源：「搜索技能源」按关键词搜索；「技能来源」粘贴坐标或地址（如 `owner/repo@skill`）；「或上传技能包」选 `.zip`，包内须含 `SKILL.md`。
2. 选择「分析来源」。上传 .zip 只触发风险分析，不会立即安装。核对分析结果：候选技能、风险等级、准入结论、15 项检查清单与风险标尺上的企业准入线。
3. 对「允许安装」的技能选择「确认安装」，页面提示「技能已安装」。新技能状态「未发布」、可见范围「未开放」，此时「编辑可用范围」按钮不可点。
4. 在「信息」页签打开「发布」，回到「可用范围」页签勾选成员并选择有效期，保存。

你会看到：风险分析结果标注等级、准入结论与「15 项检查全部通过，没有发现需要你关注的内容。」这类结论，并标出「你所在企业的准入线」；发布后头部出现「已发布」徽标、生效范围显示「未分发」，配置可用范围后提示「分发已保存」。





风险等级与准入结论

风险等级由低到高：纯指南、知识资产、受管集成、本地执行、外部 / 高敏、禁止级。准入结论如下：

准入结论	含义
允许安装	风险等级在准入线内
企业策略拒绝	风险等级超出准入线
安全规则阻断	命中提示注入、凭据外泄、破坏性命令、路径穿越等禁止项
扫描不完整，按高风险处理	检查未能完整执行
分析失败	来源无法解析或下载

注意

- 风险分析基于规则匹配，不执行技能内容；租户准入线默认为「外部 / 高敏」，不能设为「禁止级」。
- 编辑技能后直接生效，没有「比对差异后重启」这一步；回到来源版本时选「从来源重新导入」，同样经过风险分析。成员可在技能详情下载技能包，管理员在「下载记录」查看下载记录；单包上限 20 MiB。

23.9 在智能体中安装与使用技能

适用场景：成员把管理员上架的技能装进自己工作空间的智能体，让智能体按固定流程完成任务；或向管理员提交自己整理的技能。

前提：技能已发布并分发给本人；你能管理目标智能体。

操作步骤

1. 在工作台顶部选择「智能体」，左侧进入「技能广场」，页面标题为「<工作空间名> · 技能广场」。未选择工作空间时，先在左上角切换到目标工作空间。
2. 打开技能，选择「安装到智能体」，在「选择智能体」中勾选一个或多个智能体，选择「安装到 N 个智能体」。
3. 技能需要授权凭据时，页面提示「此技能需要授权凭据配置，安装后请前往各智能体的技能设置中完成配置。」，按提示到智能体详情完成配置。
4. 在对话中选择该智能体，输入 `/` 可从「技能」分组中指定技能，也可直接描述任务，由智能体按需选用。

你会看到

- 安装成功提示「已成功安装到 N 个智能体」；部分失败时提示「已安装到 X/Y 个智能体（部分失败）」，并给出原因。卡片显示「已安装 N 次」。
- 被企业策略或工作空间策略禁用的技能标「已禁用」。

提交技能（成员）：在「技能广场」选择「上传技能」，上传 `.zip` 技能包或填写来源地址。所有来源先经过与第 23.8 节相同的安全扫描，再提交审批；提交后提示「已提交，审批通过后由管理员上架」。管理员关闭上传时按钮提示「管理员已关闭技能上传」。

注意

- 当前空间关闭自助安装时提示「当前空间已关闭自助安装，如需启用请联系管理员开启。」
- 智能体自己的自定义技能、技能自进化与版本回滚在智能体详情中维护，见第 13、14 章。

23.10 导入与导出智能体插件包

适用场景：把技能和远程 MCP 服务打包成一个标准 zip，便于在平台之间迁移，或交给支持插件的智能体工具整体安装。

导出为插件


1. 进入「管理后台 › 能力 › 插件」，选择「导出为插件」，填写「插件名」（只允许小写字母、数字和连字符）、「版本」「描述」「许可证」。
2. 在「技能」与「MCP 服务」中勾选组件（只有远程 MCP 服务可导出）。
3. 选择「预览」，核对组件与技能标识，页面提示「产物不含任何凭据，目标端需自行配置。」；选择「导出」下载 zip 或「保存到平台」。

导出的包含 `plugin.json`、`.claude-plugin/plugin.json`、MCP 配置（只含服务类型与地址）与 `skills/<技能标识>/SKILL.md`，不含凭据、可用范围与固定值。

导入插件包：在「插件」页选择「导入」，上传 `.zip` 插件包，在预览中勾选要导入的组件后选择「导入」。

你会看到

- 导入成功后插件立即出现在「插件」列表并显示组件计数，例如「技能 1/1」或「技能 1/1 · MCP 1/1」；包内技能以「未发布 / 未开放」进入「技能」列表，包内 MCP 服务以「未发布」进入「MCP 服务」列表。



注意

- 包内技能与直接导入技能用同一套安装前检查，超出准入线或命中禁止项会使导入被拒绝。
- 包的清单必须带 `$schema`，缺少时提示 `manifest_invalid (required field $schema is missing)`；`mcp.json` 缺 `$schema` 报 `mcp_config_invalid`；`$schema` 版本不受支持时预览显示 0 个可用组件且不落库。

- 导入的组件需分别配置凭据、发布并分发后才能使用；插件概览的「可见范围」为「本租户」。插件名重复时导入被拒绝，改名后重试或先删除旧插件。
- 这里的插件是技能与 MCP 的组合包。在请求链路上执行的网关扩展插件在「管理后台 › 流量 › 网关扩展」中管理，见第 27 章。

23.11 同步外部注册中心

适用场景：企业已用 Nacos 管理 A2A 智能体与 MCP 服务，希望批量纳入平台治理而不是逐个接入。

前提：Nacos 提供 AI 注册管理接口（`/nacos/v3/admin/ai/a2a`、`/nacos/v3/admin/ai/mcp`），平台能访问其地址；开启鉴权时需提供能读取目标命名空间的账号。

操作步骤


1. 进入「管理后台 › 能力 › 外部注册中心」，选择「新建源」，填写下表字段后选择「保存」。


字段	说明	默认值
名称	注册源名称	—
地址	Nacos 服务端地址，如 `http://nacos.example.com:8848`	—
命名空间	要同步的命名空间	`public`
轮询间隔（秒）	自动同步周期	30
用户名 / 密码	匿名可留空，需成对填写	空
自动批准（信任源）	同步的条目免逐条审批	打开
同步对象	同步 A2A 智能体 / 同步 MCP 服务	均勾选

2. 保存后在行尾「更多操作 › 编辑」中选择「测试连接」，核对可同步的 A2A 智能体数、MCP 数与跳过的模板数，再选「立即同步」或等待按轮询间隔自动同步。

你会看到

- 列表显示健康状态、最近同步时间与创建时间，新建后健康为「未知」。「测试连接」返回可同步数量，失败时给出原因与建议；「立即同步」失败时健康列变为「降级」。





同步规则

- 同步进来的智能体与 MCP 服务仍需在各自的「可用范围」中显式分发，成员才能看到；关闭「自动批准」时智能体以「待审批」进入目录。

- 同一条目重复同步时更新原记录，上游连续两次轮询都不存在才视为删除；单次同步为空或删除过半条目时暂停删除并标记「降级」。
- 同步来的智能体不能单独删除，需通过注册源统一管理。开启 SSRF 出站防护时，Nacos 与服务地址都要加入内网放行名单。

23.12 把本地智能体工具接入平台观测

适用场景：成员在本机使用 Claude Code、Codex、Trae 等智能体工具，希望这些工具的会话也进入 Zenova 的观测与诊断。

操作步骤

成员在工作台顶部「洞察」中进入「我的客户端」，选择「新建客户端」，分两步填写「基本信息」与「密钥与配置」。客户端类型按分组选择：

分组	客户端
上报（通用观测协议）	婉儿、Claude Code、Codex、Grok、OpenCode、通用观测协议
经 ZenSwitch	Trae、Qoder、WorkBuddy（含 CodeBuddy）

打开已有客户端详情的「配置」页签，复制接入片段。

你会看到

- 「配置」页签给出可直接粘贴的配置：以 Claude Code 为例是一组 `export` 环境变量，含遥测开关、导出协议、平台采集地址与带工作区标识、密钥占位的请求头，旁边有「复制」按钮。
- 「经 ZenSwitch」分组的说明为「由 ZenSwitch 自动接入」，需在 ZenSwitch 中打开对应客户端的会话观测；片段中的密钥是占位符，需另行生成后手工替换。

注意

- 网页端只提供「复制片段 → 粘贴到客户端」，不改写本地文件，也没有回滚按钮，修改前先备份原配置。
- 「经 ZenSwitch」分组的客户端需在 ZenSwitch 内打开会话观测开关才能上报；安装包从下载站获取，列表为空时联系管理员。观测数据的查看与权限边界见第 29 章。

能力说明

不提供的能力	替代做法
为单个外部智能体设置调用配额与最大轮次	在流量规则中以「调用方」类型「智能体」为条件配「应用限额」限速（第 26 章）；最大轮次无配置项
A2A 旧版方法名与角色写法	客户端升级到 A2A 1.0 的 `SendMessage`、`GetTask` 与 `ROLE_USER`
上游 mTLS、查询参数中的 API 密钥鉴权	由上游改为 Bearer、API 密钥或基础认证后接入

不提供的能力	替代做法
非婉儿运行时的智能体对外发布为 A2A	改用婉儿运行时创建智能体后再发布（第 13 章）
Nacos 以外的注册中心自动同步	通过名片逐个接入（第 23.1 节）
编辑技能的差异比对	编辑后直接生效，回退时选「从来源重新导入」（第 23.8 节）
在浏览器内一键写入本地客户端配置并回滚	复制片段后手工粘贴，修改前备份原文件（第 23.12 节）
插件包携带凭据与可用范围	导入后在目标平台分别配置凭据、发布并分发（第 23.10 节）

24. 配置敏感数据（PII）检测

本章内容：本章面向安全管理员与租户管理员，说明如何让 Zenova 在请求发往模型或工具之前、以及模型和工具返回结果之后，识别并处置身份证号、手机号、银行卡号、密钥等敏感数据。读完本章，你可以查看检测状态与内置识别规则、新增和迁移企业自己的规则、用试运行核对效果、在流量规则中启用检测，并核对发往上游的报文与原文留存。人名地址等实体、MCP 工具的入参与返回内容、图片中的敏感信息，以及按是否含敏感信息选择模型，也在本章说明。

检测分两处配置：一处定义「能识别什么」，一处定义「对哪些调用、检测哪些类型、命中后怎么处理」。

位置	作用
管理后台 › 护栏 › 护栏规则 › 敏感数据	显示检测状态，维护内置与自定义识别规则，提供导入、导出与试运行
管理后台 › 流量 › 流量规则 › 内容检测 · 对话内容	指定检测范围与命中后的处理方式

识别规则本身不对任何调用生效，只有被流量规则「内容检测 · 对话内容」的「敏感信息」引用后才参与判定。所需的许可模块为「模型护栏」，在流量规则中添加检测动作还需「动态路由」。

流量规则按模型服务、调用方、MCP 服务等条件匹配。员工在对话中使用智能体、业务系统用 API 密钥调用、外部客户端调用 MCP 服务，只要落在规则条件内，都按同一条规则检测。

24.1 查看检测状态与内置识别规则

适用场景：先确认本租户的敏感数据检测是否已经生效、平台开箱能识别哪些数据，再判断是否需要补充企业自己的规则。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 护栏 › 护栏规则」，选择「敏感数据」页签。
2. 查看页面顶部的「检测状态」。
3. 在下方列表查看规则名称、正则、类型与来源，规则名称后的标签是所属分组；需要按行业查看时，用「分组」筛选：「通用」「金融」「医疗」「密钥」。

你会看到

- 「检测状态」显示「生效中」或「未生效」：
  - 「生效中」：原因为「路由策略规则正在使用敏感信息检测」。
  - 「未生效」：原因为「原因：没有路由策略规则使用敏感信息检测，在「路由策略」中为规则添加后生效」。
  - 状态下方显示「规则 N 条」，以及「被 N 条路由策略引用」「词库 N 个」两个链接。前者跳到流量规则列表，只显示启用中且引用了敏感信息检测的规则；后者跳到「词库」页签。
- 内置规则当前版本为 25 条。「通用」覆盖身份证号、手机号、银行卡号；「金融」覆盖银行账号、纳税人识别号、统一社会信用代码；「医疗」覆盖病历号等；「密钥」覆盖 Access Token、API Key 等。
- 身份证号、手机号、银行卡号三条规则的「正则」列显示「智能识别」，分别为「身份证号（校验位+出生日期）」「手机号（号段+长度校验）」「银行卡号（Luhn 校验）」，不是简单字符匹配；校验位不满足要求的 18 位数字不会被识别为身份证号。

注意

- 页面中的「路由策略」即「管理后台 › 流量 › 流量规则」。
- 检测是否生效只取决于是否有启用中的流量规则引用了敏感信息检测。本页没有检测总开关，识别规则也没有启停开关；一类数据是否参与检测，只取决于引用它的流量规则「检测范围」是否包含该类型。
- 内置规则随版本更新，打开后不能修改或删除；需要覆盖企业内部编码时按第 24.2 节新增。
- 统一社会信用代码按 18 位字符结构判定；若业务中大量出现普通 18 位流水号，请按第 24.4 节用真实形态的样本核对命中情况，必要时改用自定义正则。

24.2 新增自定义规则与行业模板


适用场景：内置规则覆盖不到企业内部编码（员工工号、客户编号、合同号），或需要按行业成套启用检测。


操作步骤（自定义规则）

1. 在「敏感数据」页签选择「添加PII策略」。
2. 填写「策略名称」，例如「员工工号」；在「正则表达式」中填写匹配规则，例如 `\bEMP-\d{6}\b`。
3. 在「类型」中下拉选择已有类型，或直接输入新标识（例如 `employee_no`）后在列表中选择「使用输入的 ID」。
4. 选择「确认」。

你会看到

- 页面提示「PII 规则已添加。」，列表出现该规则，「来源」为「自定义」，顶部规则数随之增加。
- 新类型标识立即出现在试运行的类型列表与流量规则的「检测范围」中。





行业模板：模板不在本页套用，而是在流量规则的「检测范围 › 模板」中按行业成套引用，例如选「证券」即带入该行业的全部相关类型。模板名在画布摘要中显示为中文，保存前可在顶部「配置检查」确认是否为绿色勾选的「配置正常」。模板随平台版本维护，引用后其内类型随平台更新自动生效。

注意

- 正则需自行加边界。`EMP-\d{6}` 会把 `EMP-1234567` 的前 6 位当作命中，脱敏后仍留下尾数；写成 `\bEMP-\d{6}\b` 可避免。
- 规则上线前，按第 24.4 节用「应命中、边界值、不应命中」三类样本逐一核对。表达式过宽会造成误报和业务中断，过窄会漏检。
- 同一类型可对应多条规则；流量规则按类型引用，新增规则会自动并入引用该类型的检测范围。
- 规则本身不设数据等级与命中动作。拦截还是脱敏，在引用它的流量规则中设置（第 24.5 节）。

24.3 导入与导出识别规则

适用场景：在测试环境调好的规则要搬到生产环境，或在多个租户之间保持一致的自定义规则。

操作步骤

1. 在源环境的「敏感数据」页签选择「导出」，浏览器下载 `pii-rules.json`。
2. 在目标环境的「敏感数据」页签选择「导入」，选择该文件并确认。

你会看到

- 导入完成后显示「已创建：N；已更新：N」。
- 文件中的内置规则与目标平台不一致时，对话框列出「这几条内置规则与平台不一致，已跳过，平台规则未改」及「不一致的内容」，其余规则照常导入。
- 导入中途失败时显示「导入失败。」，可在同一对话框中重试，已导入的部分不会重复创建。

注意

- 只能导入本页导出的 JSON 文件，格式不符时提示「不支持的文件格式」。
- 导入只迁移识别规则，不迁移流量规则；目标环境仍需按第 24.5 节在流量规则中引用相应类型，检测才会生效。

24.4 用试运行核对识别效果

适用场景：规则上线前，或调整正则之后，用一段文本确认命中与处置符合预期。


操作步骤


1. 在「敏感数据」页签选择「试运行」，打开「敏感数据试运行」对话框。
2. 在「检测到敏感信息」中选择处置方式：「脱敏后继续处理」或「拦截」。
3. 在「要检测的类型」中选择类型，可多选；在「要检查的文本」中粘贴样例，选择「检查」。

你会看到

结论	含义	额外显示
未发现风险	所选类型均未命中	本次检查耗时
已脱敏	命中，按「脱敏后继续处理」处理	各类型命中处数、脱敏后的文本
已拦截	命中，按「拦截」处理	各类型命中处数、用户会看到的回复话术

- 脱敏后的文本中命中片段被替换为 [REDACTED:phone]、[REDACTED:id_card] 一类占位符，便于阅读；实际调用中网关使用加密占位符 [PIIREF:v1:…]，见第 24.6 节。
- 普通业务文本（会议安排、订单号）通常显示「未发现风险」，耗时在 60 毫秒以内。





注意

- 试运行不调用模型、不经过网关、不产生调用记录，可以放心核对规则，不影响线上流量和计费。人名、地址、机构名例外，需调用敏感信息识别模型（见第 24.7 节）。
- 试运行按「类型 + 命中处数」汇总。要确认具体哪一段被识别，选「脱敏后继续处理」，对比脱敏后文本中被替换的位置。
- 新增或修改规则后重新试运行，结果立即反映变化。样本请使用虚构数据，不要粘贴真实个人信息。

24.5 在流量规则中启用敏感信息检测

适用场景：让检测真正作用于指定的模型服务、API 密钥或 MCP 服务。


前提：已确定需要保护的对象；需要人名的场景已按第 24.7 节设置识别模型。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 流量 › 流量规则」，选择「新建规则」，填写规则名称。
2. 选择「添加条件」，选择匹配范围，例如「模型服务」并选中需要保护的服务。
3. 选择「添加动作 › 内容检测 · 对话内容」，在「检查阶段」中选择「用户提问」「模型回复」或「两者」，在「检查方式」中勾选「敏感信息」。
4. 在「检测范围」中选行业模板或单独选择类型，两者可同时使用；重复的类型只检测一次。
5. 在「命中后的处理」中选择「脱敏后继续处理」或「拦截」。
6. 选择「保存规则」，在「确认变更」中核对「匹配条件」与「执行动作」，再选择「确认并应用」。

你会看到

- 「内容检测 · 对话内容」节点按所选检查阶段出现在「请求转发前」或「收到上游响应后」；选「两者」时两处共用同一个节点，摘要显示所选模板名称与命中后的处理方式。
- 「确认变更」中的「匹配条件」为所选模型服务，「执行动作」为模板名称与处理方式。
- 回到「敏感数据」页签，「检测状态」变为「生效中」，「被 N 条路由策略引用」的计数增加。



处理方式	行为	调用方看到的结果
脱敏后继续处理	命中片段替换为加密占位符后再发往上游；响应方向命中时替换后再返回	正常响应，敏感片段为占位符
拦截	终止本次调用，不转发上游（请求方向）或不返回原文（响应方向）	API 调用为 HTTP 403，正文为回复话术；对话中显示回复话术与「此回复由内容规则提供」（第 25.11 节）

注意

- 检测作用的方向由节点的「检查阶段」决定：「用户提问」只检测请求，「模型回复」只检测响应，「两者」双向检测。一条规则只有一个检查阶段。
- 一次请求命中多条检测规则时，检测类型合并，同一类型取更严格的处理：拦截高于脱敏。
- 流量规则按优先级依次匹配。若排在前面的规则设置了命中后结束匹配，本规则不会参与评估；保存前请在「确认变更」中核对命中顺序。
- 员工在对话中遇到拦截时，本轮回复显示回复话术与「此回复由内容规则提供」（第 25.11 节）；管理员可在规则详情的流量视图与请求详情中核对处置结果（第 25.12 节）。

24.6 核对脱敏效果与原文留存

适用场景：确认上游确实拿不到敏感原文，并核对调用记录里留存了什么。

操作步骤

1. 用一条含虚构敏感数据的请求调用该服务：


```
curl https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/openai/v1/chat/completions \
  -H "Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"<模型名>","messages":[{"role":"user","content":"测试数据：身份证号110101199003077774；手机13800138000；员工工号EMP-123456；会议室A-301。"}]}'
```

2. 进入「管理后台 › 观测中心 › 运行总览 › 请求」，打开这条请求。

3. 在「请求」页签查看「客户端请求」与「发往上游的请求」，再切到「路由与改写」核对命中的规则与处置。

你会看到

- 「发往上游的请求」中，身份证号、手机号、工号等命中片段被替换为 `[PIIREF:v1:…]` 密封占位符；非敏感内容（如「会议室A-301」）保持不变。
- 被拦截的请求状态为「已拦截」、失败阶段「策略拦截」，不计费。



留存位置	内容
发往上游的报文与响应	只有占位符，不含命中原值
命中记录与审计	记录数据类型、命中次数、规则与处置方式，不含原文
客户端请求报文	按「系统设置 › 全局设置 ›「数据留存」页签」的正文留存设置留存

注意

- 业务系统经 API 密钥调用时，网关不会把模型回复中的占位符还原为原值，客户端拿到的同样是脱敏结果。

- 若业务不允许请求正文落库，请在「管理后台 › 系统设置 › 全局设置 › 「数据留存」页签」中调整正文留存范围再上线。该设置对本租户全部调用生效，调整前请评估对排障的影响。
- 操作审计只记录配置变更（谁在何时改了哪条规则），不含请求正文。脱敏占位符与租户绑定，不能跨租户互换使用。

24.7 识别人名、地址与机构名

适用场景：需要识别人名、住址、机构名这类没有固定格式的实体。

前提：在「管理后台 › 系统设置 › 全局设置 › 「常规」页签 › 默认模型」中为「敏感信息识别」选定模型。该项是全租户共用的平台基础设施，列表中标「平台基础设施，不按分发」；需选用支持敏感信息识别用途的模型服务。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 系统设置 › 全局设置」，在「默认模型」区域选择「编辑」。
2. 在「敏感信息识别」一行选择「模型服务 · 模型」，选择「保存」。
3. 回到「敏感数据 › 试运行」，在类型中选择「人名」「地址」「机构名」，粘贴样例后选择「检查」。

你会看到

- 配置生效后，脱敏文本中人名、地址、机构名被替换为对应类型的占位符；流量规则编辑器中显示「敏感信息识别模型：<模型名>」。
- 未配置模型时，流量规则的检测范围提示「还没有设置敏感信息识别模型，人名、地址、机构名不可选」；试运行提示「还没有设置敏感信息识别模型」。
- 所选模型或其模型服务不可用时，规则编辑器提示「敏感信息识别模型已不可用，请重新选择」或「敏感信息识别模型所在的模型服务已停用」。

注意

- 上线前先确认识别模型可用。识别模型缺失或不可用时，这三类实体无法被识别，命中依赖它们的规则不能按预期处置。
- 该配置影响所有引用这三类的规则，仍有规则在使用时不能清空，页面会列出需要先处理的规则。选择外部模型服务时待检文本会发送给该服务，请选用部署在企业内部或符合数据合规要求的模型。
- 识别模型的调用在模型服务用量中显示为「平台内部调用：敏感信息识别」。

24.8 MCP 工具的入参与返回内容

适用场景：MCP 工具会把客户档案、订单信息等敏感数据带进带出，需要对调用参数与返回结果同样检测。智能体在对话中调用 MCP 工具时同样适用。

前提：已有可调用的 MCP 服务（见第 22 章）；规则的「调用类型」需限定为 MCP 调用。

操作步骤


1. 新建流量规则，添加条件「具体能力」并选中目标 MCP 服务，再添加条件「调用类型 = MCP 调用」。
2. 添加「内容检测 · 对话内容」，勾选「敏感信息」，「检测范围」选模板「通用」，「命中后的处理」选「脱敏后继续处理」或「拦截」。
3. 需要同时拦截危险操作时，在同一规则中再添加「内容检测 · 工具调用」，见第 25.8 节。


4. 保存规则并「确认并应用」。

你会看到

位置	脱敏后继续处理	拦截
调用参数（请求方向）	命中片段替换为 [PIIREF:v1:…] 后再转发给上游工具	拒绝本次调用，返回 execution denied: CONTENT_POLICY_BLOCKED
工具返回结果（响应方向）	命中片段替换为占位符后再交给调用方	不下发原文，返回拦截说明

- 只出现在工具返回中、调用参数里没有的敏感数据（例如工具按编号查询返回的客户档案）同样会被检测和处置。
- 被拦截的调用在 MCP 服务的「调用情况」中显示「失败 · 内容策略拦截」，放行的显示「成功」。





注意

- MCP 服务详情页不提供独立的护栏页签，入参与返回的检测统一在流量规则中配置。
- 返回内容被脱敏替换的调用仍计为成功调用，且「调用情况」不单独标注命中的护栏类型；排查时以请求详情与命中记录为准。

24.9 检测图片中的敏感信息

适用场景：调用方随请求附带截图或照片（开户截图、证件照片等），需要识别图中的身份证号、手机号。

前提：一个支持图片输入的视觉模型，且该模型只归属于一个模型服务；选用外部服务时图片会发送至该服务，请评估合规要求。

操作步骤


1. 打开已有「内容检测 · 对话内容」动作的流量规则，确认已勾选「敏感信息」并设置命中后的处理。
2. 选择「YAML 编辑」，在 action.guard.content 下指定视觉模型，再选择「应用到画布」：

```
action:
 guard:
  content:
   pii:
    action: block
   image:
    model:
     gatewayModelId: <视觉模型 ID>
```

3. 选择「保存规则 › 确认并应用」。保存时平台会用内置测试图实际调用所选模型，核对它能读出图中文字；核对不通过时给出具体原因，规则不保存。
4. 用含测试敏感信息的截图与普通通知图片各调用一次，核对结果。

你会看到

- 规则保存成功并生效；规则定义中 guard.image.model.gatewayModelId 完整保留，规则详情正常显示「请求进入 → 条件判断 → 请求转发前 / 收到上游响应后 → 处理结果 → 异常处理」的节点结构。



注意

- 图片检测依赖视觉模型先把图片转写为「描述 + 图中文字」，再用同一规则的检测项判定。图片过小、模糊或为纯图形时模型读不出文字，图中敏感信息不会被识别；上线前请用真实业务截图验证一次。
- 界面不提供图片检测的开关与模型选择，需通过 YAML 编辑配置。未配置 `image` 段时图片不参与检测，图中的敏感信息会原样发给上游。
- 图片检测不单独设置阈值，判定结果与文本检测共用同一规则的处置方式。

24.10 按是否含敏感信息选择模型

适用场景：含客户身份信息的请求只允许交给企业内部部署的模型处理，其余请求照常使用外部模型。

操作步骤

1. 在「管理后台 › 流量 › 流量规则」中新建规则，添加条件「请求含敏感信息」，选择要判断的类型（如身份证号、银行卡号）。
2. 添加处置动作「转发到」，选择企业内部部署的模型服务；或选择「拒绝本次调用」，禁止此类请求外发。
3. 保存规则并「确认并应用」。

你会看到：请求中含所选类型时按本规则转发或拒绝，不含时继续匹配其他规则。命中情况可在请求详情「路由与改写」与「运行总览 › 规则命中」中查看。

注意

- 同一条规则中，条件「请求含敏感信息」与动作「敏感信息检测」不能同时使用，编辑器会提示「条件里已有「请求含敏感信息」，同一条规则不能再做敏感信息检测；两者都需要时，请拆成两条规则。」

- 人名、地址、机构名只能由敏感信息识别模型识别，不能用作「请求含敏感信息」条件；要对这类信息脱敏或拦截，请在动作「敏感信息检测」的检测范围里选择。
- 这类条件无法用于限额：含「请求含敏感信息」条件的规则上配置的限额不会生效。分流目标、优先级与规则模拟的详细用法见第 26 章。

能力说明

不提供的能力	替代做法
检测总开关、单条识别规则的启停	用流量规则的「检测范围」控制哪些类型参与检测（第 24.5 节）；「检测状态」显示是否有规则在使用
为识别规则设置 L1～L4 数据等级与「允许 / 审计 / 脱敏 / 阻断」命中动作	处置方式在流量规则中按「脱敏后继续处理」「拦截」设置（第 24.5 节）；需要按敏感程度选模型时用「请求含敏感信息」条件分流（第 24.10 节）
在敏感数据页套用行业模板、调整语义层与识别阈值	在流量规则「检测范围 › 模板」中引用行业模板（第 24.2 节）；人名等实体由敏感信息识别模型识别（第 24.7 节）
在护栏页逐条修改行业模板内容	模板随版本维护；用「单独类型」追加或另建自定义规则（第 24.2 节）
网关把占位符还原为原文后返回调用方	不提供；调用方拿到的是脱敏结果（第 24.6 节）
PDF、Word 等文档附件的整篇内容检测	先提取为文本，或以图片形式随请求提交（第 24.9 节）
出生日期等无固定格式的实体类型	新增自定义正则规则（第 24.2 节），或使用人名、地址识别（第 24.7 节）
多轮拼接与流式检测的窗口参数调整	为平台固定参数，见第 25 章

25. 配置内容检测与安全围栏

本章内容：本章面向租户管理员与安全管理员，说明如何在流量规则中添加「内容检测」动作，对员工对话、智能体运行、外部客户端发起的模型调用以及 MCP 调用与 API 服务调用实施内容安全防护。读完本章，你可以从规则模板起步，按检查对象选择「内容检测 · 对话内容」或「内容检测 · 工具调用」，设置敏感信息、关键词、模型判断与必答问答，编写回复话术和自定义类别，在保存前验证规则、保存后确认规则已生效，并在对话中与规则详情中核对实际效果；还可以接入恶意库，拦截发往已知恶意域名或 IP 的出站请求。

Zenova 的内容检测分两处配置：「管理后台 › 护栏 › 护栏规则」只维护检测依据（敏感数据类型、词库、问答、内部系统白名单、威胁情报），不决定对哪些调用生效；要不要检测、检测哪些调用、命中后怎样处置，全部在「管理后台 › 流量 › 流量规则」的规则里配置。敏感数据识别规则见第 24 章，流量规则的条件、顺序与发布见第 26 章。本章能力需要许可中包含「模型护栏」，添加检测动作还需要「动态路由」。

25.1 内容检测的组成

适用场景：第一次配置内容检测，先弄清楚检查对象、检查方式与它们依赖的判断模型。

「内容检测」动作按检查对象分为两项，在规则画布的「添加动作」菜单中分别列出：

动作	检查什么	典型用途
内容检测 · 对话内容	用户提问与模型回复	拦截含密码、证件号的提问；拦截违规话题；对指定问题回复标准答案
内容检测 · 工具调用	智能体调用工具时的参数与工具返回的结果，不检查对话内容	拦截删库、破坏性命令、外发敏感数据等危险操作

两者的区别与选择方法见 25.2 节。「内容检测 · 对话内容」可以同时勾选以下检查方式：

检查方式	用途	需要的判断模型
敏感信息	密码与密钥、身份证号、银行卡号、手机号等（第 24 章）	人名、地址、机构名需要「敏感信息识别」模型，其余不需要
关键词	按词库与本规则关键词做字面匹配，识别规避写法	不需要
模型判断	风险分类、提示注入与自定义类别的语义判断	「内容判断」模型
必答问答	命中标准问题时直接回复标准答案	「问答语义匹配」模型

员工在「对话」中的提问、智能体运行中的模型调用都经过网关，与外部客户端的调用一样受这些规则约束。

注意：一条规则只有一个检查阶段（用户提问、模型回复或两者）。需要「用户提问阶段查关键词、模型回复阶段做模型判断」这类组合时，拆成两条规则。

25.2 对话内容与工具调用的区别

适用场景：不确定该选「内容检测 · 对话内容」还是「内容检测 · 工具调用」，或者规则已保存但没有拦下预期的内容。

对比项	内容检测 · 对话内容	内容检测 · 工具调用
检查的文本	用户在对话中发送的提问；模型生成的回复	模型发出的工具调用参数（如要执行的命令、要访问的地址）；工具返回给模型的结果
不检查	工具调用参数与工具返回结果	用户提问与模型回复正文
检查阶段	「用户提问」「模型回复」或「两者」	由动作自身决定，不受对话内容的检查阶段影响
检查方式	敏感信息、关键词、模型判断、必答问答	匹配规则（正则或关键词）、模型判断（危险操作类别与自定义类别）
命中后用户看到	回复话术，以及一行「此回复由内容规则提供」	被拦截的工具调用不执行，模型收到拦截说明后继续回复

如何选择

- 想拦住「用户说了什么」或「模型答了什么」，例如用户在对话中发送密码、询问竞品价格、要求生成违规内容，选「内容检测 · 对话内容」。
- 想拦住「智能体要做什么」，例如执行 `rm -rf`、调用接口删除数据、把文件发往外部地址，选「内容检测 · 工具调用」。
- 两类风险都要管控时，在同一条规则中分别添加两个动作。

注意：「内容检测 · 工具调用」不会检查用户的提问。用户在对话中发送密码时，只配置了工具调用检测的规则不会拦截，这是预期行为。

25.3 设置判断模型

适用场景：首次使用模型判断、敏感信息识别（人名、地址、机构名）或必答问答，或者需要更换判断模型。

平台有四个判断模型，全租户各设一个，属于平台基础设施，不按成员分发：

功能	用途	可选模型
内容判断	风险分类、提示注入与对话内容的自定义类别	任一对话模型（如 DeepSeek、GPT、Claude 系列），或专用的内容安全护栏模型、自定义内容安全检测服务（25.15 节）
意图识别	流量规则的「意图」条件（第 26 章）	任一对话模型，或提供结构化判断接口的模型
敏感信息识别	人名、地址、机构名（第 24.7 节）	支持 JSON 输出的对话模型
问答语义匹配	必答问答的语义匹配	向量模型


操作步骤

1. 在以下任一位置打开设置：
   - 「管理后台 › 系统设置 › 全局设置 ›「常规」页签 › 默认模型」，在对应功能所在行点「编辑」；
   - 在流量规则画布中编辑「内容检测 · 对话内容」节点时，所需判断模型未设置或不可用，节点上会显示该判断模型的状态与「设置」或「更换模型」，点击后在当前页面右侧打开设置抽屉，只显示需要的那一项，不离开正在编辑的规则。
2. 在「模型」中选择「模型服务 · 模型」。所选模型服务属于外部供应商时，下方显示「选用「某服务」后，用户的提问会发送给该供应商。」，请按企业数据合规要求决定。
3. 点「保存并使用」。平台用一句违规样例和一句正常样例实际调用所选模型进行核对，并自动确定调用方式，无需选择模型类型。

你会看到

- 核对通过：显示「核对通过」，设置保存，所有引用该判断模型的规则同时改用新模型。画布节点与全局设置显示同一状态，例如「● 正常」。
- 核对未通过：显示原因与建议，保存按钮不可用，原有设置保持不变。

原因	页面提示	处理建议
输出不符	模型没有按要求返回判断结果。建议换用能力更强的对话模型。	选用支持工具调用、能力更强的对话模型
违规样例未识别	违规样例没有被识别。建议换用能力更强的模型。	换用能力更强的模型
正常样例误判	正常样例被判为违规。建议换用能力更强的模型。	换用能力更强的模型
自定义类别不兼容	该模型无法使用自定义类别，以下规则正在使用：……	见下方「更换内容判断模型」
鉴权失败、连接失败或超时	对应的失败说明，并提供「查看调用记录」	核对模型服务的密钥、地址与网络；鉴权与连接失败时平台立即停止核对



更换内容判断模型

自定义类别（25.5 节）只有对话模型与提供结构化判断接口的模型能够使用；专用的内容安全护栏模型与自定义内容安全检测服务只能识别固定的风险分类。

- 已有规则使用自定义类别时，若改选只能识别固定分类的模型，保存会被拒绝，抽屉中列出正在使用自定义类别的规则（可点击打开），请改选其他对话模型，或先在这些规则中删除自定义类别。
- 当前内容判断模型只能识别固定分类时，规则中的自定义类别区不可用，并提示「当前内容判断模型只能识别固定分类，无法使用自定义类别」，旁边提供「更换模型」。
- 在两个对话模型之间更换不受影响。

注意

- 自动核对只保证模型能给出基本正确的判断，不代表它在你的业务语料上足够准确。上线前用自定义类别的「测试」（25.5 节）和「验证规则」（25.12 节）自查。
- 通用对话模型作判断时，用户提问阶段的检测会推迟首字返回。对时延敏感的业务，优先选用响应快的模型，或只在必要的调用方上启用模型判断。
- 判断模型调用在模型服务用量中显示为平台内部调用，可以在网关调用记录中查看。

25.4 配置对话内容检测规则

适用场景：让一类调用方的对话在出现敏感信息、受控词、违规话题或标准问题时按规则处置，并回复你编写的话术。

前提：需要模型判断或必答问答时，已按 25.3 节设置对应的判断模型；也可以在编辑规则时通过抽屉就地设置。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 流量 › 流量规则」，点「新建规则」，或点「导入规则模板」并切到「内容检测」分组，选择最接近需求的模板：

模板	内容	需要的判断模型
关键词拦截并回复话术	提问含指定词时回复固定话术	无
敏感信息拦截	提问含密码、证件号等时拦截并回复话术	无
自定义话题拦截	按你写的判定标准判断提问是否属于指定话题	内容判断
风险内容拦截	违法、色情、暴力等风险分类	内容判断
必答问答	指定问题按标准答案回复	问答语义匹配
工具调用防护	检查智能体调用工具，不检查对话内容（25.8 节）	按规则选择

   模板需要的判断模型尚未设置时，应用模板后会直接打开 25.3 节的设置抽屉。

2. 在「条件判断」中限定范围，例如「调用方 = 智能体「客服助手」」。不添加条件时，规则匹配所有请求，画布显示「匹配所有请求」。
3. 在「处理结果」中点「添加动作 › 内容检测 · 对话内容」（模板已带该动作时跳过）。
4. 在「检查阶段」中选择「用户提问」「模型回复」或「两者」。
5. 在「检查方式」中勾选需要的方式，并分别设置：
   - 敏感信息：勾选检测项（如「密码与密钥」「身份证号」「银行卡号」「手机号」），在「命中后」选「拦截」「脱敏」或「仅记录」。

- 关键词：在「引用词库」中选择词库（25.6 节），或在「本规则关键词」中直接添加词语，在「命中后」选择处置。
- 模型判断：确认「内容判断模型」状态为「正常」，勾选风险分类与「提示注入」，分别设置「明确命中」与「疑似命中」的处置；按需添加自定义类别（25.5 节），并设置「判断模型不可用时」（25.9 节）。
- 必答问答：选择问答条目（25.7 节）。

6. 在「回复话术」中选择「自定义」并填写话术，或使用系统默认话术「很抱歉，我无法回答您的问题。」。需要按分类给出不同话术时，展开「按分类单独设置话术」，可为内置风险分类与自定义类别分别填写。
7. 在画布右栏「验证规则」中用一句话核对效果（25.12 节），确认无误后点「保存规则」，在「确认变更」中核对后点「确认并应用」。

你会看到

- 「内容检测 · 对话内容」节点只出现在它的检查阶段对应的位置：「用户提问」在「请求转发前」，「模型回复」在「收到上游响应后」，「两者」时两处共用同一个节点，不会重复绘制。
- 保存后显示「规则「规则名」已保存。」与生效进度，并提供「在对话中试一句」「查看命中记录」（25.12 节）。

注意

- 回复话术应说明请求无法继续以及可以求助的渠道，不应暴露规则、阈值或绕过方法。
- 同一调用命中多条规则的内容检测时，检测项合并，同一项取更严格的处置：拦截高于脱敏，脱敏高于仅记录。
- 「仅记录」不改变对话内容，只在命中记录中留下记录，适合上线初期观察误报。

25.5 风险分类、提示注入与自定义类别

适用场景：需要按语义而非字面判断违规内容，识别角色扮演绕过、指令覆盖等提示注入，或者按企业自己的标准识别特定话题（如竞品比较、投资建议）。

前提：已按 25.3 节设置「内容判断」模型。

风险分类与提示注入

在「内容检测 · 对话内容」节点勾选「模型判断」后，在「风险分类」中勾选需要识别的分类，可多选。内置六类为：政治敏感与国家安全、违法暴恐与虚假谣言、色情低俗与不良价值观、歧视偏见与仇恨言论、隐私侵权与商业合规、高风险领域应用限制。勾选「提示注入」可识别要求模型忽略既有指令、泄露系统提示词等写法。

每一项都可以分别设置「明确命中」与「疑似命中」的处置，例如明确命中时拦截、疑似命中时仅记录。

添加自定义类别

1. 点「添加自定义类别」，填写：
   - 名称：如「竞品话题」；
   - 判定标准：用一句话写清楚什么样的内容属于该类别，如「提及或比较其他厂商的产品、价格、优劣」；
   - 正例：属于该类别的典型句子，如「某某家比你们便宜吗」，可添加多条；
   - 反例：容易混淆但不属于该类别的句子，如「你们的价格是多少」，可添加多条。
2. 点「测试」。平台用正例与反例实际调用内容判断模型，显示「判对 x/y」，并列出判错的句子。

3. 根据测试结果修改判定标准或补充样例，直到结果符合预期。
4. 设置该类别的「明确命中」与「疑似命中」处置；需要单独话术时，在「回复话术 › 按分类单独设置话术」中为该类别填写。

你会看到：测试全部判对时显示「✓ 判对 4/4」这类结果；有判错时，判错的句子与模型的判断一并列出。

注意


- 判定标准是模型判断的依据，正例与反例只用于「测试」，不会随每次请求发送给模型。判定标准要写得具体、可区分，避免「不合适的内容」这类模糊表述。
- 自定义类别需要内容判断模型为对话模型或提供结构化判断接口的模型；只能识别固定分类的模型不可使用（25.3 节「更换内容判断模型」）。
- 不愿依赖模型、只想拦截固定说法时，可以把「忽略既有指令、输出系统提示词」等原文作为关键词（25.6 节）。这样只覆盖列出的写法，语义改写仍需要模型判断。

25.6 关键词与规避写法识别

适用场景：需要按受控词表拦截违规内容，并识别全角、繁体、同形字、零宽字符、字符间隔与编码等改写。

查看与新建词库

1. 进入「管理后台 › 护栏 › 护栏规则」，切到「词库」页签。「内置黑名单」共 11 个词库，按六大类别分中英文两套，中文词条约 2.6 万条；内置词库随版本更新，可以查看、搜索和导出，不能修改。
2. 点「新建词库」，填写「名称」，「类型」选「自定义黑名单」或「白名单」，「分类」选六大类别之一（决定命中后归入的分类，以及按分类单独设置的话术）。
3. 打开词库，点「添加词条」，填写「词条」与「别名」（逗号分隔）后确认，二者命中同一条规则。批量导入用「导入」，接受 UTF-8 编码的 `.txt` 文件，每行一条。



在流量规则中使用

在「内容检测 · 对话内容」节点勾选「关键词」，在「引用词库」中选择词库（可多选），或在「本规则关键词」中直接添加只用于本规则的词语，再按下表设置规避写法的处置后保存。

设置	作用	默认
字符插桩命中后	只有经归一化（去除零宽字符、分隔符等）后才命中时的处置	拦截
编码解码	识别 Base64、Hex、URL 编码片段，解码后再匹配	关闭
解几层	解码层数，层数越多开销越大	2 层
解码后命中	只有解码后才命中时的处置	拦截

规避写法识别：匹配前对词条与待检文本做相同的归一化，无需配置——全角转半角、繁体转简体、同形字归一、跳过零宽字符与分隔符号、压缩重复字符、转小写；开启「编码解码」后先解码再匹配。

你会看到

- 用户提问命中受控词时，本轮直接回复话术，不调用模型；归一化后才命中的写法同样被拦截。
- 拼音写法在用户提问阶段放行，按疑似命中记入命中记录。
- 模型回复中出现受控词时，已输出的内容由话术替换。

注意：词条的拼音写法只记录、不拦截。需要在用户提问阶段拦截拼音写法时，把它作为该词条的别名添加。业务会通过网关传输 Base64 编码的附件或签名时，开启「编码解码」可能产生误报，建议先把「解码后命中」设为「仅记录」观察一段时间。


25.7 必答问答

适用场景：让公司制度、产品规定、敏感话题的统一答复由网关直接返回，不调用模型，换一种问法也能命中。

前提：已按 25.3 节设置「问答语义匹配」模型，否则问答条目不可选、规则无法保存。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 护栏 › 护栏规则」，切到「问答」页签。列表显示标准问、分类、分组、相似问数与来源，「平台内置题库」共 7481 条，可检索。
2. 点「新建问答」，填写「标准问」「答案」，按需「添加相似问」并选择「分类」「分组」后确认。未分类的问答对所有分类生效；选中某个分组后可「启用整组」或「禁用整组」。
3. 在流量规则的「内容检测 · 对话内容」节点勾选「必答问答」，选中问答条目，保存并确认应用。



你会看到：问答语义匹配模型未设置时，节点显示该模型的状态与「设置」，点击后打开 25.3 节的设置抽屉。命中标准问题时，用户看到标准答案，并带一行「此回复由内容规则提供」。

注意：必答问答只作用于用户提问，命中后直接返回答案，不调用模型；问答语义匹配模型不可用时退回按原句匹配。


25.8 内容检测 · 工具调用

适用场景：拦截模型或智能体发出的删库、破坏性命令、外发敏感数据等危险调用。该动作由「匹配规则」与「模型判断」组成，可以单独或同时配置。它只检查工具调用，不检查对话内容（25.2 节）。

前提：规则的「调用类型」限定在模型调用、MCP 调用或 API 服务之内；使用「模型判断」时，需要选一个只归属一个模型服务的模型。


操作步骤

1. 新建规则，或在「导入规则模板 › 内容检测」中选择「工具调用防护」；设置条件（如「模型服务」）与「调用类型」。
2. 点「添加动作 › 内容检测 · 工具调用」，节点顶部说明「检查智能体调用工具时的参数与工具返回的结果，不检查对话内容。」。
3. 点「添加匹配规则」，按下列各项填写：
   - 工具：支持 `*` 通配。
   - 检查位置：「模型发出的调用参数」或「工具返回的结果」。
   - 字段：留空表示检查全部，多层字段用点号分隔；例外只豁免与之重叠的命中。
   - 匹配方式：正则或关键词（关键词不区分大小写与全角半角），匹配内容填写要拦截的写法。
4. 在「示例」中填写样例并点「测试」，确认命中的片段；「命中后」选「拦截」或「仅记录」，保存并确认应用。



模型判断：「检测范围」选「仅执行命令类工具」或「全部工具调用」，在「判断模型」中选择模型，在「拦截类别」中勾选。共十一类：下载脚本直接运行、敏感数据外发、批量或不可恢复的删除、改生产环境、改共享基础设施、扩大权限、暴露密钥、逃出隔离环境、破坏审计、改流量目标、改写历史记录。需要企业特有的类别时，点「添加自定义类别」，填写方式与 25.5 节相同。

内部系统白名单：进入「管理后台 › 护栏 › 护栏规则」，切到「内部系统白名单」页签，点「新建名单」，填写名称与内部域名、内网主机等条目后创建，再到「模型判断」中引用。判断模型会把名单中的目标当作公司自己的系统来判断。



你会看到：界面说明「匹配规则先于模型判断执行，只做字面匹配，无法识别拼接、编码等混淆写法」；处置只有「拦截」与「仅记录」。被拦截的工具调用不执行，模型收到「该内容已被拦截」的说明后继续回复。

注意：内部系统白名单只是模型判断的依据，不是出站连接的放行或拒绝名单。智能体的工具调用需要人工确认时，使用第 14 章的工具审批，而不是本节的检测。

25.9 判断模型不可用时的处置

适用场景：确认判断模型超时、出错或停用时，业务继续还是被拒绝。

「判断模型不可用」包括：判断超时、模型服务返回错误、返回结果无法识别，以及判断模型所在的模型服务被停用或模型失效。处置在「内容检测 · 对话内容」节点的「判断模型不可用时」中设置；「内容检测 · 工具调用」的模型判断有自己的同名设置。

选项	行为
拒绝（新建规则默认）	本次调用被拒绝，不请求模型；对话中的用户立即看到回复话术，不会长时间等待
放行	未完成判断的部分视为未命中，调用照常继续

你会看到

- 判断模型停用或失效时，画布节点与全局设置显示同一状态，并提供「更换模型」，点击后打开 25.3 节的设置抽屉。
- 每次按「判断模型不可用时」处置都会记录命中，规则详情的流量视图在命中分解中单列「判断模型不可用」（25.12 节）。
- 外部客户端经 API 调用时，被拒绝的请求返回 HTTP 403，`reason` 为 `CONTENT_SAFETY_UNAVAILABLE`。

注意：「拒绝」对安全更严格，高风险、强监管或含敏感数据的业务请保持「拒绝」。多条规则叠加时，只要有一条为「拒绝」，就按拒绝处理。处置逐条规则静态设定、每次请求独立判定，平台不会在连续超时后自动降级为只记录。判断模型持续不可用时，优先更换判断模型，而不是改为「放行」。

25.10 多轮对话与流式输出检测

适用场景：调用方把敏感内容拆成多条短消息发送，或模型在流式输出中才逐步拼出敏感内容。

前提：规则中已有「内容检测 · 对话内容」动作；多轮检测开关只能在「YAML 编辑」或接口中配置。


操作步骤：点「YAML 编辑」，在 `action.guard.content` 下加入以下配置，再点「应用到画布」并「保存规则 › 确认并应用」；规则生效后，分别用整段请求与流式请求核对。

```
action:
 guard:
  content:
   multiTurn:
    reassembleShortMessages: true   # 拆分输入合并检测
    cumulativeOutput: true        # 多轮回答合并检测
```

配置项	作用	默认
`reassembleShortMessages`	把最近若干条短消息按用户消息顺序拼接后再检测	关闭
`cumulativeOutput`	当前回答与历史回答合并判定	关闭

你会看到

- 整段携带敏感数据的请求被拦截。
- 正常的流式请求按序到达，以 `data: [DONE]` 收尾。
- 流式回答中出现违规内容时在命中处中止：外部客户端收到 `finish_reason` 为 `content_filter` 的结束帧；对话中已输出的片段由回复话术替换（25.11 节）。



注意：流式检测按段进行，网关只扣住每段末尾可能与后文组成命中的一小段，其余内容检测通过即放出；相关窗口为平台固定参数，不可调整。

25.11 用户在对话中看到什么

适用场景：向员工说明规则命中后对话里的表现，或者核对对话中的显示是否符合预期。

情形	对话中的显示
用户提问被拦截	本轮回复直接显示回复话术，下方一行「此回复由内容规则提供」；不调用模型，不出现长时间等待或错误提示
命中必答问答	显示标准答案，下方一行「此回复由内容规则提供」
模型回复在输出过程中被截断	已输出的片段由回复话术替换，下方一行「此回复由内容规则提供」
判断模型不可用且处置为「拒绝」	与用户提问被拦截相同
智能体的工具调用被拦截	工具调用显示为未执行，智能体按拦截说明继续回复

- 租户管理员在说明行中额外看到规则名，点击可打开该规则；普通成员只看到说明行，看不到规则名。
- 刷新页面或重新打开会话后，被拦截的回复与说明行仍然保留。
- 被拦截的这一轮（用户提问与话术）不会作为后续轮次的上下文发送给模型。用户换一种合规的问法继续提问，智能体正常回答。
- 连续多次被拦截时，每一轮都只显示话术，对话页面保持可用。

- 外部客户端经 API 调用时，用户提问被拦截的非流式请求返回 HTTP 403，`code` 为 `content_policy_violation`、`reason` 为 `CONTENT_POLICY_BLOCKED`，错误详情中的 `safetyIntervention` 带干预类型、回复话术与规则标识。
- 智能体运行中被拦截的消息在智能体的「运行历史」中记为「内容策略已拦截消息」。

25.12 如何验证规则已生效

适用场景：规则对真实员工与调用方生效前做一次核对；规则保存后确认已经生效；上线后查看命中效果。建议至少覆盖：正常内容、违规样本、规避写法、必答问答、判断模型不可用、用户提问与模型回复两个阶段以及流式调用。

25.12.1 保存前：验证规则

1. 在规则画布右栏展开「验证规则」。顶部说明：「使用当前草稿，真实调用判断模型。保存并生效后，真实对话才会按此执行；模型回复阶段的流中截断无法在此验证。」
2. 在「调用方」中选择要模拟的调用方，例如「智能体：客服助手」。
3. 在「用户提问」中输入一句话，例如「我的密码是 Abc@12345，帮我登录一下」，点「运行验证」。

你会看到：结果区列出是否「命中本规则」、命中的检查项与处置（如「敏感信息「密码与密钥」 → 拦截」），以及「用户会看到」的回复话术。验证使用当前草稿，与同一租户中其他已生效的规则一起按真实顺序求值，条件、意图与内容检测都会执行，模型判断会真实调用判断模型。

注意

- 规则列表工具栏中的「验证规则」验证的是已生效的整套规则，不含未保存的草稿；规则正在下发时，页面提示「规则正在下发中」。
- 草稿引用的词库、意图集按库内当前数据求值；引用的数据已被删除时，结果中会提示无法解析的引用。

25.12.2 保存后：确认已生效

1. 点「保存规则 › 确认并应用」。
2. 保存提示中显示生效进度，例如「下发中 2/3」，页面会自动刷新，直到显示「已生效」。
3. 规则列表的「状态」列在启用开关旁显示同一状态：

状态	含义	处理
已生效	全部在役网关节点都已装载本规则的最新版本	可以开始在对话中核对
下发中 x/y	y 个网关节点中已有 x 个装载最新版本	等待自动刷新
未生效	本规则最新版本没有下发成功	查看页面顶部的发布失败横幅，按提示处理后重新保存

25.12.3 在对话中试一句

1. 在保存提示中点「在对话中试一句」：
    - 规则条件恰好限定一个智能体时，直接打开该智能体的对话；

- 规则没有任何条件时，先选择一个智能体再打开对话；
- 其他条件组合下不提供该按钮，请用「验证规则」核对，或用符合条件的调用方实际调用。

2. 在对话中发送一句会命中规则的话，确认看到回复话术与「此回复由内容规则提供」（25.11 节）；再发送一句正常问题，确认智能体正常回答。


注意：在对话中没有命中时，先确认规则状态为「已生效」，再用「验证规则」选择同一调用方核对条件是否满足；常见原因是条件限定的智能体或模型服务与实际使用的不一致，或者选了「内容检测 · 工具调用」而要拦截的是对话内容（25.2 节）。

25.12.4 在规则详情中查看命中

1. 在保存提示中点「查看命中记录」，或在规则列表中打开规则，切到「流量」视图。
2. 选择时间范围「近 1 小时」「近 24 小时」或「近 7 天」。

你会看到


- 命中分解，例如「内容检测命中 12 次：拦截 10 · 仅记录 2 · 判断模型不可用 0」。
- 最近命中列表，列出时间、调用方、命中项、处置与「用户看到」的话术，按页加载；点任一行打开该次请求的详情。请求详情的「路由与改写」显示命中的规则与处置，「时延与成败」显示状态、错误类别与失败阶段。




跨规则统计与留档

1. 在「管理后台 › 观测中心 › 运行总览 › 规则命中」按「最近 7 天」查看全部规则的命中次数与走势，可按「处置」筛选，点规则名查看命中与拦截次数。
2. 需要命中通知时，进入「管理后台 › 运行与排障 › 告警规则」，在「内容护栏」分组中开启对应规则并绑定通知渠道（第 32 章）。

3. 需要定期留档时，在「管理后台 › 审计与合规 › 报表导出」新建导出，频率可选单次、每天、每周、每月。





注意：列表中的内置护栏行（输入护栏、输出护栏、个人信息识别）由平台维护，规则身份字段多显示为「—」。先在一个智能体、一个模型服务或一把测试用 API 密钥上启用规则，确认拦截与误报情况后再扩大范围（第 26.10.1 节「先收窄，再扩大」）。

25.13 生成内容标识


适用场景：按《人工智能生成合成内容标识办法》与 GB 45438-2025，为模型回答添加显式文字标识，并在响应头写入隐式标识元数据。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 流量 › 网关扩展」，找到内置扩展「AI 生成内容标识」，点「管理」。
2. 在「配置」页签填写下表字段后「保存配置」，打开右上角的启用开关，再到「绑定」页签选择模型服务。

字段	说明	默认值
显式标识文字	加在模型回答中的文字提示	本内容由人工智能生成
显式标识位置	「回答末尾」或「回答开头」	回答末尾
服务提供者名称或编码	写入隐式标识元数据	空
写入隐式标识元数据	在响应头 `aigc` 写入元数据，ProduceID 为网关请求号	勾选

你会看到：扩展详情显示类型、声明的钩子与失败策略「失败关闭」；启用并绑定后，回答末尾出现标识文字，响应头中含 `aigc`。



注意：扩展未启用时，「绑定」页签提示「插件已停用，绑定暂不生效。启用插件后生效。」。网关扩展的完整用法见第 27 章。

25.14 金融合规检测

适用场景：对荐股、保本高息宣传、洗钱诱导等金融违规内容做管控。平台没有单独的「金融合规」分类，相关用语收录在「高风险领域应用限制」与「违法暴恐与虚假谣言」两个内置词库中。

操作步骤

1. 新建流量规则，条件只选择需要合规管控的模型服务或智能体。
2. 添加「内容检测 · 对话内容」，「检查阶段」选「两者」，勾选「关键词」，在「引用词库」中选「高风险领域应用限制(中文)」与「违法暴恐与虚假谣言(中文)」；「字符插桩命中后」选「拦截」，按需开启「编码解码」并把「解码后命中」设为「拦截」。
3. 需要识别没有固定说法的诱导内容时，再勾选「模型判断」，添加自定义类别（如「投资建议」「保本承诺」），写清判定标准并「测试」（25.5 节）。
4. 用「验证规则」分别核对正常问题与违规样本，保存规则，在「确认变更」中核对条件只包含本服务后「确认并应用」；规则显示「已生效」后在对话中核对。

你会看到：典型违规提问在用户提问阶段被拦截，用户看到回复话术；不含受控词的诱导性提问可能在用户提问阶段放行、由模型回复阶段拦住；被拦截的请求可以在规则详情的流量视图中查到。

注意：关键词是字面匹配，无法区分「询问风险」与「诱导违规」。面向合规咨询、法律问答或客服场景时，把常见咨询用语加入一个「白名单」类型的自定义词库，在同一规则中引用；或改用 25.5 节的自定义类别做语义判断。


25.15 对接第三方或自研内容审核服务

适用场景：企业已有第三方或自研的内容审核能力，希望由平台统一调用，而不改动业务代码。

项目	内容安全检测 HTTP 接口	WASM 网关扩展
交付物与位置	实现平台契约的 HTTP 服务，部署在审核方机器上	编译为 WASM 的扩展包，在网关进程内执行
能做什么	对输入输出（含多轮历史）给出风险分数与提示注入分数	放行或拒绝、改写请求、检查流式响应
适用服务	模型调用	模型服务、MCP、API 服务、外部智能体


路径一：内容安全检测 HTTP 接口

1. 审核方部署检测服务并实现契约：端点 `POST {base_url}/v1/content-safety`，鉴权 `Authorization: Bearer <API 密钥>`；请求体含 `direction`、`userText`、输出方向的 `responseText` 与可选的 `history`，响应返回六类风险分数与 `jailbreak` 分数。
2. 在「管理后台 › 模型 › 模型供应商」点「添加模型供应商」，选择预设「自定义内容安全检测服务」，填写请求地址与密钥并保存。该供应商带固定模型 `content-safety-detector`。
3. 按 25.3 节把「内容判断」设为该服务，保存时平台自动核对；再在规则中使用「模型判断」的风险分类（25.5 节）。该服务只能识别固定的风险分类，不能使用自定义类别。



路径二：WASM 网关扩展

1. 在「管理后台 › 流量 › 网关扩展」点「下载 SDK」获取模板，实现放行或拒绝、改写请求、检查流式响应等接口并构建扩展包；上传时平台会编译并试跑一次，不通过即拒收。
2. 核对扩展声明的能力与失败策略，填写配置并安装；启用后在「绑定」中选择服务类型与范围。用命中与不命中的请求各核对一次，在「执行统计」中查看拦截次数。详细步骤见第 27 章。



注意：HTTP 检测服务作为全租户唯一的内容判断模型，不能按规则选择不同的服务；两条路径可以同时使用。检测服务超时或响应不合法时，按规则的「判断模型不可用时」处置（25.9 节）。

25.16 威胁情报：检查出站地址是否命中恶意库

适用场景：阻止模型调用、MCP 调用、API 服务调用与智能体的工具调用把请求发往已知的恶意域名或 IP，例如恶意软件分发地址、钓鱼站点和僵尸网络控制端。

威胁情报与其他护栏一样分两处配置：「管理后台 › 护栏 › 护栏规则」的「威胁情报」页签维护恶意库与例外名单；要不要检查、命中后怎样处置，在流量规则中配置。没有任何流量规则开启恶意来源检查时，网关不做这项检查。

前提

- 恶意库归本租户所有，由租户管理员或安全管理员维护，各租户之间互不可见。平台不提供默认恶意库，平台管理员没有威胁情报入口，也看不到租户的恶意库与凭据。
- 每个租户最多接入 8 个恶意库，各自独立启用、设置同步间隔与凭据。

25.16.1 接入恶意库

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 护栏 › 护栏规则」，切到「威胁情报」页签。尚未接入时页面显示「尚未接入恶意库」，点「接入恶意库」。
2. 在「接入恶意库」对话框中填写：
   - 「名称」：便于识别的名称。
   - 「库类型」：公开源「URLhaus（CSV）」「ThreatFox（JSON）」「Feodo Tracker（CSV）」，或「自定义 HTTP 批量源」。选择公开源时自动填入该源的默认地址。公开源仅供开发测试，不作为生产默认；生产环

境接入所采购或自建的情报源。

- 「数据源地址」：见下方「地址要求」。
- 「凭据令牌（可选）」：公开源填写数据源提供方发放的访问密钥；自定义 HTTP 批量源填写完整的鉴权请求头取值，例如 `Bearer <令牌>`。编辑时留空表示保留现有凭据，勾选「清除已保存的凭据」可删除。
- 「同步间隔（秒）」：不少于 60 的整数。

3. 点「测试连接」，显示「连通正常，共 N 条」后保存。保存后恶意库进入「等待同步」，此后按同步间隔自动更新；需要立即更新时点行操作「立即同步」。

自定义 HTTP 批量源的格式：数据源返回一个 JSON 对象，`version` 为名单版本，`entries` 为条目数组；每个条目包含 `indicator`（`domain` 或 `ip`）、`value`（域名或 IP）、`category`（类别，如 `c2`），可选 `confidence`（0～100）。

```
{
 "version": "2026-10-22",
 "entries": [
  {"indicator": "domain", "value": "malware.example", "category": "c2", "confidence": 90},
  {"indicator": "ip", "value": "203.0.113.10", "category": "botnet"}
 ]
}
```

地址要求

- 必须是公网地址，不能是内网、本机或云元数据地址。这项限制始终生效，不受平台「SSRF 出站防护」开关影响。
- 不跟随重定向，请填写最终地址。
- 单次下载不超过 64 MiB；本租户全部启用的恶意库合计估算不超过 256 MiB。
- 名单中的单级域名（如 `com`）会被丢弃，不参与判定。

25.16.2 查看同步与生效状态

恶意库列表每行显示「名称」「类型」「地址」「启用」「状态」「条目数」「生效时间」「被引用规则数」。地址中的凭据类参数显示为 `***`。行操作为「编辑」「立即同步」「停用」（已停用时为「启用」）与「删除」；同步进行中时不提供「立即同步」。

状态	含义
等待同步	已保存，尚未开始首次同步
同步中	正在从数据源拉取名单
未启用检查	名单已同步，但本租户没有流量规则开启恶意来源检查，名单不会下发到网关
下发中	名单已同步，正在下发到网关节点
已生效	全部在役网关节点都已装载这一版名单
暂用上一份名单 · 失败类别	本次同步失败，网关继续使用上一份名单

状态	含义
未生效 · 失败类别	从未同步成功，网关上没有这个恶意库的名单
已停用	该恶意库退出判定，配置保留

失败类别	含义与处理
连接失败	无法连接数据源，或地址不符合「地址要求」；核对地址与网络
连接超时	数据源响应超时；稍后「立即同步」或延长同步间隔
鉴权失败	凭据错误或过期；在「编辑」中更新凭据
名单格式无法识别	返回内容与所选库类型不符；核对库类型与地址
名单超出大小上限	单次下载超过 64 MiB；改用增量或分类更细的数据源地址
名单总量超出容量上限	本租户全部启用的恶意库估算超过 256 MiB；停用部分恶意库
名单突然变为空，已保留上一份	数据源本次返回空名单，为避免误放行保留上一份

你会看到

- 有恶意库处于「暂用上一份名单」或「未生效」时，页签顶部出现「N 个恶意库同步异常」，点「只看同步异常的恶意库」后列表只显示这些恶意库。
- 列表中存在「同步中」或「下发中」的行时，页面自动刷新状态。

停用与删除：停用后该恶意库退出判定，配置保留；删除会连同同步状态一并删除，不可恢复。恶意库正被流量规则引用时，确认框会提示「N 条规则正在使用恶意来源检查，最后一个启用的恶意库停用或删除后，这些规则暂不生效」，确认后仍可执行。

25.16.3 在流量规则中开启恶意来源检查

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 流量 › 流量规则」，新建或编辑规则，设置条件。
2. 在「添加动作」中选「恶意来源」。
3. 勾选「检查出站地址是否命中恶意库」，在「命中后处置」中选「拦截」或「仅记录」，保存并发布规则（第 26 章），规则显示「已生效」后检查开始执行。

你会看到

- 恶意来源检查可以单独开启，不需要同时配置其他内容检测。
- 本租户尚未接入或没有启用的恶意库时，控件下方提示「尚未接入恶意库，勾选后暂不生效。」，并提供「前往接入恶意库」链接，在新窗口打开「威胁情报」页签，不影响正在编辑的规则。

- 规则保存后，引用它的恶意库「被引用规则数」随之增加，「未启用检查」的恶意库转为「下发中」，全部节点装载后显示「已生效」。

生效范围

出站方向	判定方式
网关代理出口	按网关实际请求的上游地址判定
工具执行出口	按流量规则改写后的最终地址判定
影子流量	跟随主请求的处置

注意

- 不开启即不检查。仅接入恶意库而不在流量规则中开启检查，不会拦截任何请求。
- 每次命中记一条命中事件，「拦截」与「仅记录」均记录。在「管理后台 › 观测中心 › 运行总览 › 规则命中」中查看，命中来源显示为「出站威胁情报」。
- 恶意来源检查只判定出站地址，不检查调用方的来源 IP。

25.16.4 放行误拦的地址

操作步骤

1. 在「威胁情报」页签的「例外名单」中点「新增例外」，填写「域名或 IP」与「原因」后保存。
2. 也可以在「规则命中」中打开该次命中的详情，点「加为例外」：页面跳转到「威胁情报」页签并打开「新增例外」对话框，已预填被拦截的域名或 IP，填写原因后保存。

注意：例外名单中的域名或 IP 不做恶意来源判定；域名同时放行其下级域名。删除例外后，该地址重新参与判定。

25.16.5 升级后的处理

从早期版本升级后，原平台级恶意库配置不会保留。需要租户管理员或安全管理员在「管理后台 › 护栏 › 护栏规则 › 威胁情报」重新接入恶意库，并在流量规则中开启恶意来源检查，否则不会进行任何威胁情报拦截。原有的入向来源 IP 信誉判定已不再提供。

能力说明

不提供的能力	替代做法
独立的内容风险配置页（全局输入输出围栏开关、风险分类矩阵）	在流量规则中添加「内容检测 · 对话内容」，按规则选择风险分类与处置（25.4、25.5 节）
选择判断模型的「模型类型」	只选模型，保存时平台自动核对并确定调用方式（25.3 节）
一条规则同时设置两个检查阶段的不同检查方式	拆成两条规则，各设一个检查阶段（25.1 节）
必须使用私有模型的开关	用「请求含敏感信息」条件加「转发到」本地部署模型实现（第 24 章、第 26.8 节）

不提供的能力	替代做法
判断模型连续超时后自动降级	每条规则静态设置「判断模型不可用时」为拒绝或放行（25.9 节）
漏洞规则库（CNVD、CNNVD）接入	威胁情报只支持恶意 IP 与域名类名单（25.16 节）
平台统一提供或跨租户共享的恶意库	各租户在「护栏规则 › 威胁情报」中自行接入，每个租户最多 8 个（25.16 节）
按调用方来源 IP 的信誉拦截	用流量规则的网段条件限制调用方来源；恶意来源检查只判定出站地址（25.16 节）
工具调用命中后转人工审批	「内容检测 · 工具调用」的处置只有「拦截」与「仅记录」；智能体工具的人工确认使用工具审批（第 14 章）
金融专用语义检测分类	引用内置高风险领域与违法类词库，或用自定义类别（25.14 节）
专门的安全审计报告与攻击类型统计	用规则详情的流量视图、「规则命中」统计与报表导出替代（25.12 节）
内部系统白名单作为出站放行名单	白名单只供工具调用的模型判断使用；出站控制由平台管理员配置 SSRF 出站防护
按规则选择不同的内容判断模型	内容判断模型全租户唯一，可组合 WASM 网关扩展与模型判断（25.15 节）；工具调用的模型判断按规则选模型
在「验证规则」中验证模型回复阶段的流中截断	规则生效后用流式调用或在对话中实际核对（25.10、25.12 节）

26. 路由策略与流量保护

本章内容：本章面向租户管理员与安全管理员，说明怎样用「流量规则」决定每次调用的去向，以及怎样用限额、熔断与预算保护上游与成本。员工在「对话」中的提问、智能体运行中的模型调用与工具调用、外部客户端经 API 密钥发起的调用，都经过同一套规则。读完后，你可以按业务特征编写匹配条件、按权重把流量分给多个模型、配置故障转移与灰度切流、理解网关怎样识别会话、在保存前模拟整条规则链，并为调用量、并发与花费设置可控的上限。

「内容检测 · 对话内容」与「内容检测 · 工具调用」见第 25 章，模型服务的可用范围与配额授权见第 7 章，API 密钥见第 20 章。


26.1 规则清单与规则编排

适用场景：第一次使用流量规则，或需要理解多条规则之间的先后关系。

前提：许可中包含「动态路由」模块（未包含时侧栏不显示「流量规则」），且具备租户管理员或安全管理员角色。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 流量 › 流量规则」。页面有四个页签：「规则清单」用于新建、导入导出、复制、排序、启停规则与进入「验证规则」；「全局限额」按调用类型维护限额；「意图集」用于试判与建规则；「缓存」用于语义缓存。
2. 清单右上方为「导出」「导入规则模板」「从文件导入」「新建规则」，并显示「已有条数 / 500 条」。
3. 点「新建规则」进入「规则编排」画布，自上而下依次为「请求进入」（规则名 1～120 字）、「条件判断」、「处置动作」、「处理结果」与「异常处理」。




一条规则可以读作「如果〈条件〉满足，就执行〈动作〉，出问题时按〈异常处理〉处置」。画布中的「处理结果」只是配置预期，不代表请求已经成功。右侧「配置检查」仍有待完善项时，「保存规则」不可用。

你会看到：「命中后」列把规则分成两类。

- 终止规则：有转发目标，或动作为「放行」「拒绝本次调用」。命中即结束匹配。
- 增强规则：只配置限额、改写、检测、缓存等动作。命中后继续匹配后面的规则。

网关按优先级从小到大检查已启用的规则，全部条件满足才算命中；没有规则命中时，按模型服务中配置的默认去向处理。

注意：终止规则一旦命中，后面的规则都不再评估，而新建规则默认排在末尾——如果前面已有按模型服务命中的终止规则，新规则对同一服务的请求永远不会生效。编排原则：增强规则排在需要受其约束的终止规则之前，精细规则在前、兜底规则最后。保存前在「确认变更」中核对相邻规则的名次，保存后在「验证规则」中确认新规则显示「命中」而非「未评估」。



26.2 匹配条件


适用场景：把规则收窄到某个服务、某类调用方或某类请求。

操作步骤：在「条件判断」节点点「添加条件」，按名称搜索并添加；为每个条件选择比较方式并填写取值，全部填完后页脚显示「N/N 已配置」。条件共 19 类，分四组：

分组	条件与要点
身份与来源	调用方（只能用选择器选取，可按用户、按智能体、按 API 密钥、按工作空间、按调用方分组等匹配）、组织成员（部门含下级，与职能组取并集）、标签（标签键须先在「管理后台 › 流量 › 标签」中定义）
模型与能力	调用类型、具体能力、工具名（可含 * 通配）、MCP 方法、客户端声明的模型名（不接受网关模型编号）、模型服务（最常用的收窄条件）、解析后的网关模型（只用于目标选定后的再次判定）

分组	条件与要点
请求内容与意图	数据来源（MCP 工具返回的数据）、请求含敏感信息、意图（需先设置意图识别模型）
请求基础与时间	请求路径、URL 参数（只对直连网关的调用生效）、请求头（凭据类与网关内部请求头不能作条件）、时段、客户端 CIDR、灰度 Cookie

字符串类条件有六种比较方式：「符合」组为等于、以…开头、匹配正则；「排除」组为不等于、不以…开头、不匹配正则。



按智能体或员工收窄：只想约束某个智能体时，用「调用方」条件的「按智能体」；只想约束员工本人在平台内发起的调用时，用「按用户」。按智能体匹配时，浏览器中登录的员工会话不携带智能体身份；所选调用方类型在某些入口不会出现时，条件下方会提示「在以下入口不会生效」。

注意：条件之间恒为「且」，只有同一条件内填多个取值才是「任一」——要表达「A 或 B」，把两个取值放进同一条件，或拆成两条规则。一条规则最多 16 个条件，每个条件 1～32 个取值，每个取值最多 256 字节。未加任何条件的规则匹配所有请求，保存前请确认它确实是有意设置的兜底规则。结构校验不通过时会拒绝保存并给出可定位

的提示，如「一条规则最多 16 个条件。」「每个档位的目标权重总和必须为 100%。」。


26.3 分流目标与权重

适用场景：多供应商负载分担、按比例引流到新模型、按成本或时延自动选择模型。

前提：目标模型已接入并可以正常调用。

操作步骤

1. 点「新建规则」，填写规则名，加条件收窄到目标流量，如「模型服务」属于某服务、「调用类型」为模型调用。
2. 点「添加处置动作 › 转发到」，「目标方式」选「固定模型」，选择一种「分流策略」。
3. 在「主要目标」中选第一个网关模型并填写权重，用「添加分流目标」加入第二个目标并填写权重，也可以点「平均分配权重」均分。
4. 在右侧「试运行」中确认各条件显示「条件匹配」，再「保存规则」，在「确认变更」中确认。




你会看到：转发节点注明「主档内按权重选择目标。目标失败后，按故障转移配置尝试更高档位；同档的其他目标不会自动作为后备」。五种分流策略如下：


策略	行为
按调用方稳定分配	同一调用方总落到同一目标，需多个调用方才能看出比例
加权轮询	同档内按权重轮流选择，小样本下比例会有偏差
时延优先	抽两个目标，选预计首字时延更低的一个，仅用于模型目标

策略	行为
质量优先	先比质量分，容差内算打平，再比价格与时延
成本优先	先比单价，打平后再比质量分与时延

后两种策略可以设置「容差」，默认 5%。



结果确认：在规则详情中选「实时流量」，逐目标给出配置权重与实际占比、调用次数、成功率、耗时与每千 Token 成本。命中规则的响应头 `x-zenova-route-rule` 给出决定去向的规则编号前缀。


管理后台
ZStack
返回工作台
观测中心
运行总览
使用洞察
模型
模型供应商
模型服务
能力
MCP 服务
API 服务
A2A
外部注册中心
技能
插件
知识库管理
智能体
角色模板
频道管理
智能体运营
组织与权限
SSO 配置
成员与部门
角色管理
职能组
工作空间
护栏
护栏规则
威胁情报
审批中心
流量
流量规则
标签
网关扩展
运行与排障
告警规则
SMTP 配置
审计与合规
操作审计
日志策略
报表导出
系统设置
授权许可
通知横幅
品牌
全局设置
账号与会话安全
流量 › 流量规则 › 规则详情
POC测试-rr-c05-5.1加权分流70-30
已启用
查看命中的请求
验证这条规则
修改记录
删除规则
编辑
规则编排
实时流量
实时流量
20 次调用 · 成功率 100% · 故障转移 0 次（兜住 0 次）· 每千 Token ¥0.000772
最近1小时
最近6小时
最近24小时
请求入口
DeepSeek / deep... 14 次
上民GLM / glm-5.3... 6 次
目标
配置权重 / 实际占比
调用次数
成功率
耗时（中位 / 慢请求）
故障转移
每千 Token 成本
DeepSeek / deepsee...
70% / 70%
14
100%
77 毫秒 / 489 毫秒
转出 0 · 转入 0
¥0.0005
上民GLM / glm-5.3-fl...
30% / 30%
6
100%
970 毫秒 / 1,699 毫秒
转出 0 · 转入 0
¥0.001846



注意：加权分流本身不做容灾——分到某个目标的请求失败后，不会自动改投同档的其他目标；需要容灾时请配置备用档位并启用故障转移（26.4 节）。用量与额度计入请求进入的模型服务，费用按实际执行目标的单价结算。


26.4 故障转移与上游健康检查

适用场景：主模型不可用或返回特定错误时，自动改用备用模型。

前提：规则的调用类型限定为模型调用，且至少配置了一个备用档位——没有备用目标时无法开启故障转移。

操作步骤


1. 在「转发到」中配置主要目标，点「添加备用档位」加入备用目标。
2. 开启「启用故障转移」并选择触发条件（任一满足即转移）：
   - 连不上上游；
   - 上游超时；
   - 上游返回指定状态码（100～599，默认勾选 429、500、502、503、504）；
   - 响应内容命中指定条件（以 `/` 开头的字段位置，如 `/object` 等于期望值，只对非流式请求生效）。
3. 设置「总尝试次数」（1～10，含首次调用）与「首内容前故障转移总预算（秒）」（1～600），达到任一上限即停止转移。



切换规则

- 主档返回的状态码在触发集合内时，转到下一档。
- 主档返回 4xx 且不在触发集合内（如 400 参数错误）时，不转移、不重试，原样返回上游错误。
- 主档鉴权失败（401）时返回 502 `upstream_credential_rejected`，不转移，该供应商账号进入冷却。
- 目标在派发前已不可用时跳过；全部不可用时返回 503 `upstream_unavailable`。
- 已向客户端输出首个内容后不再转移；流式请求不按响应内容判定。

结果确认：「实时流量」顶部给出「N 次调用 · 成功率 · 故障转移 N 次（兜住 N 次）」，主档显示「转出」、备用档显示「转入」次数。



注意：故障转移在调用记录与实时流量中可见，总耗时等于主档失败耗时加备用档耗时，客户端的超时设置应覆盖网关的尝试预算。上游可用性由「管理后台 › 模型 › 模型供应商」的供应商详情负责：按固定间隔主动探活，探活间隔、连续失败多少次判为不健康、连续成功多少次恢复均可配置；「可用性探查」页签列出每次检查的结果与失败原因，供应商账号可以「停用」以临时摘除流量。

26.5 会话识别

适用场景：需要让同一场对话的多次调用归入同一个会话——用于会话诊断、单场会话花费、按会话计数的限额（26.13 节）与会话切换保护（26.6 节）；或者调用方是自建智能体平台、业务系统，希望精确指定会话归属。

网关把属于同一场对话的多次模型调用归入一个会话。会话与请求编号无关：请求编号每次调用都不同，不影响会话归属。

识别顺序

网关在请求进入时按以下顺序识别会话，命中一项即停止：

顺序	来源	说明
1	平台运行线程	员工在「对话」中的提问与平台托管智能体的运行，由平台为每个运行线程签发编号。这一来源优先于调用方自报的会话编号，调用方无法通过请求头把平台运行的线程改到别的会话
2	请求头 `x-zenova-conversation-id`	调用方显式指定的会话编号

顺序	来源	说明
3	客户端自带的会话编号	Claude Code、Codex 等编程助手在请求头或请求体中携带的会话编号，无需额外配置
4	Responses 续接	使用 OpenAI Responses 接口并携带 `conversation` 或 `previous_response_id` 时，续接请求归入上一轮所在的会话，并沿用上一轮的识别方式
5	对话历史续接	以上信息都没有时，网关比对本次请求携带的完整对话历史：历史恰好延续同一调用方此前一次回复时，归入那次回复所在的会话；否则视为新会话

前四项称为显式身份。只有带显式身份的会话才参与按会话计数的限额与会话切换保护；按对话历史续接识别的会话只用于会话归并、诊断与花费统计。

用请求头指定会话

能自行控制请求的调用方（例如自建智能体平台）可以在每次请求中携带：

```
curl https://<网关地址>/v1/chat/completions \
  -H "Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "x-zenova-conversation-id: 3f6b2c1e-8a4d-4f7e-9b21-6c0d5e7a9f13" \
  -d '{"model":"通用对话","messages":[{"role":"user","content":"你好"}]}'
```

取值要求：

- 使用 UUID，或使用由字母、数字、`-`、`_` 组成且不少于 22 个字符的编号；
- 最长 128 个字符；
- 同一场对话的全部请求携带相同的取值，不同对话使用不同的取值。

格式不合法时的返回

请求头取值不符合上述要求（字符集不对、少于 22 个字符且不是 UUID，或超过 128 个字符）时，网关直接拒绝本次请求，不转发给模型、不计费：

- HTTP 状态码 400；
- 错误类型 `invalid_request_error`，错误码 `invalid_request`，原因 `VALIDATION_FAILED`；
- `details` 中的原因为 `invalid_conversation_id`，提示信息说明该请求头须为 UUID 或至少 22 个 base64url 字符、且不超过 128 个字符。

调用方收到这类 400 不应重试，修正取值后再发。

Responses 续接的取值要求

- previous_response_id 必须原样回传网关下发的响应编号（以 resp_zr2. 开头）。回传无法识别的取值，或回传由其他凭据获得的响应编号时，返回 400，原因 invalid_previous_response_id。
- 续接依赖上一轮所在的供应商保存的响应。上一轮所在的供应商或供应商账号当前不可用（provider_account_continuation_unavailable），或上一轮响应经协议转换生成、上游未保存（response_continuation_unrestorable）时，无法凭 previous_response_id 续接。此时若请求的 input 已携带完整上下文（含此前的助手回复或工具调用记录），网关去掉 previous_response_id 后照常转发；否则返回 409，调用方应在 input 中携带完整上下文后重试，或开启新对话。

注意


- 按对话历史续接要求历史保持完整。调用方截断、摘要或改写早期消息后，后续请求可能被识别为新的会话；两场对话的全部可见历史逐字相同时，网关不会猜测归属，按新会话处理。对会话归属有精确要求时，请携带 x-zenova-conversation-id。
- 会话按租户、调用主体（API 密钥或平台运行主体）与终端用户隔离：共用一把 API 密钥的不同终端用户（第 28.8 节）即使带了相同的会话编号，也不会被归入同一会话。
- 员工对话与平台托管智能体无需任何配置，会话自动按运行线程识别。

26.6 会话切换保护与影子分派

会话切换保护让同一会话的后续请求继续使用上一轮选中的模型，避免多轮对话中途换模型。

前提：转发使用「质量优先」或「成本优先」策略，主要目标至少两个；请求带显式会话身份（26.5 节）。

操作步骤：在「转发到」之后点插入按钮，添加「会话切换保护」（没有转发目标时不可选），填写「切换裕度」（默认 5%）、「最少用户轮次」、「空闲超时」（默认 300 秒），保存并确认应用。




注意：按对话历史续接识别的会话与无法识别会话的请求不启用保护。两个候选的价格与质量差距本身很稳定时，多轮调用会一直落在同一目标，这不能说明保护已生效；要判断它是否按预期工作，请让候选排名在会话中途发生变化，再观察切换是否等到满足裕度与轮次条件后才发生。

影子分派把采样的请求再复制一份，异步发给影子模型，用于上线前比较新模型的用量与延迟。

前提：规则已配置转发目标，影子模型不同于转发目标。

操作步骤：在「转发到」之后插入「影子分派」，选择影子模型，填写「采样比例」（默认 1%）、「并发上限」、「队列上限」、「超时」与「响应读取上限」；保存后，规则详情右上方出现「影子对比」。




你会看到：客户端只收到主目标的响应，影子内容不返回给调用方，「实时流量」只统计主流量。「影子对比」按时间窗对比主目标与影子目标的请求数、成功率、延迟 p50 与 p95、Token（输入 / 输出）与成本。

注意：影子请求的失败、超时或丢弃不影响主响应；影子请求跳过限流但照常计费，用量按调用目的「影子分派」单独记账。影子只记录响应大小、状态、耗时与 Token，不保存正文，只能对比用量与延迟，不能逐条对比输出。刚开启后立即查看可能还没有数据。

26.7 灰度发布与流量染色

按灰度 Cookie 染色

1. 新建规则，在条件中添加「灰度 Cookie」，名称从下拉中选择 `zenova_canary`、`zenova_rollout` 或 `zenova_variant`，填写取值（如 `beta01`）。
2. 动作选「转发到」灰度目标并保存。



注意：名称只允许上述三个，需要自有名称时改用「请求头」条件。取值只能用可见的英文字母、数字和符号，不能含空格、分号或中文；取值只写不回显，规则详情只显示名称与比较方式。

按标签染色：使用「标签」条件前，先在「管理后台 › 流量 › 标签」定义允许调用方声明的标签；调用方在请求头 `x-zenova-tags` 中声明，如 `scene=code_review`。声明了未定义的标签键会被拒绝并返回 `tag_not_defined`；声明了不存在的取值时既不命中也不报错，请只使用已列出的取值。

存量接口的灰度切流与回退


前提：新旧上游已分别登记为 API 服务并发布，且已设置可用范围（第 22 章）。

1. 业务方改用代理地址 `https://<网关地址>/api/v1/agent-gateway/proxy/<服务ID>/<上游路径>` 调用旧服务。
2. 新建规则，「调用类型」为 API 服务、「具体能力」为旧服务，再加一个灰度请求头条件；动作「转发到」新旧两个能力端点，并按权重分配。
3. 带标记的请求按权重分流，不带标记的仍走旧服务；回退时停用或删除该规则，流量即全部回到旧服务。

注意：调用记录会标明每次请求实际落到的目标。需要旁路观察而非按比例放量时，改用「镜像复制」动作（只能用于 MCP、连接器、A2A 与 API 服务），按比例另发一份，主请求不等待镜像结果。

26.8 按时段、域名与请求内容路由


按时段生效：在条件中添加「时段」，选择 IANA 时区（如 `Asia/Shanghai`），加入一个或多个 `HH:MM-HH:MM` 时间段，动作按需选择转发、拒绝或限额。



判定按所选时区的本地时间；时间段左闭右开，`12:00-14:00` 含 12:00、不含 14:00；允许跨零点；多个时间段之间为「任一」；只支持「时:分」窗口，不支持按星期或日期。可以在「验证规则」中用「试运行时间」模拟窗口内外的时刻，窗口外时该条件显示「不匹配」。


按访问域名分流：流量规则不提供域名（Host）条件，按域名分流在「网关域名接入」页中完成。该页不在侧栏中：在「运行总览 › 会话」打开一场会话，会话详情的网关提示条显示「本会话没有经过网关的请求。……」时，点提示条上的「查看接入方式」进入。

1. 在「域名」页签「声明自定义域名」或「分配平台子域名」。
2. 打开域名的「查看」，在「路由绑定」中选择匹配方式（路径前缀或精确路径）、填写路径，把「路由目标」选为一条流量规则并「添加」。
3. 用「路由试算」确认请求会命中哪条绑定。



注意：域名通常是平台级共享对象，增删绑定会影响真实流量，变更前请与平台管理员确认；路由试算反映的是已保存的配置，不是运行中的流量。

按请求内容路由：在条件中添加「请求含敏感信息」并选择类型（引用不存在的类型时保存会被拒绝），动作选「转发到」私有部署模型；需要直接拦截时选「拒绝本次调用」。




注意：内置识别器带校验位校验，校验位错误或写法不规范的号码不会被识别。改道只改变去向，请求内容原样发给目标；需要同时脱敏时，再加「内容检测 · 对话内容」并勾选「敏感信息」（第 24 章）。该条件只在模型调用中产生。

按意图路由与兜底

前提：已在「管理后台 › 系统设置 › 全局设置」的「默认模型」中为「意图识别」选择模型。

1. 在「意图集」页签的「内置意图」中，用「试一句」粘贴一句提问并点「试一下」，页面给出难度、类型、场景与内容风险。
2. 在目标意图所在行点「用它建规则」，编辑器预填条件与规则名，补充收窄条件与转发目标。
3. 在所有意图规则之后放一条不带意图条件的转发规则，指向通用模型作为兜底。业务专属的意图可以在「自定义意图集」中新建。



注意：意图识别不可用（未设置模型、服务停用、调用失败或请求中没有可判断的文字）时，意图条件按不命中处理，请求由后续规则（通常就是兜底规则）或默认路由接管，因此务必配置兜底规则。每次命中意图规则都会产生一次判断模型调用，有相应的时延与成本，这部分用量按调用目的「意图识别」记账。

26.9 规则模拟与发布确认

适用场景：保存或发布前，确认一个具体请求会依次命中哪些规则、最终去向是什么。

操作步骤

1. 在「规则清单」右上方点「验证规则」，或在规则详情中点「验证这条规则」；两者都按整套规则的顺序评估。
2. 选择调用类型，填写「请求的模型」（与「客户端声明的模型名」同值）；选择「凭据身份」或「调用方」；按需填写请求路径、请求头、「试运行时间」。
3. 展开「更多请求事实」，填写「指定模型服务」「意图提示词」「客户端 IP」「查询参数」「灰度 Cookie」等；规则链中有「模型服务」条件时必须指定。
4. 点「模拟请求」。

你会看到：结果分两段逐条列出判定：第一段为「选路前求值」，第二段为选定目标之后的再次判定。

判定	含义
命中	终止规则命中，后续不再评估

判定	含义
增强规则命中，继续评估	叠加配置，后续规则仍会评估
不匹配	条件不成立
未评估	前序规则已结束判定

右侧「完整走向」只列出实际命中的规则。

注意：模拟不调用上游模型，不能证明限额已计数、改写已执行或目标可连通；加权轮询的模拟使用独立于生产的轮询进度。真实效果仍要用一次命中调用确认。


发布：点「保存规则」后打开「确认变更」，核对「字段差异」「关联对象」与「命中顺序」；修改敏感请求头时须勾选确认，再点「确认并应用」。如果他人同时修改了同一规则，页面提示版本冲突并保留已填内容，点「重新预览并重试」即可。规则保存后无需重启任何组件，各网关副本加载新版本后对新请求生效；正在进行的请求按开始时的规则执行到结束。

26.10 请求速率限额

适用场景：限制某把密钥、某个成员或某个服务在单位时间内的请求数，保护上游并防止意外跑量。


操作步骤（在规则中配置）

1. 新建或编辑规则，把「调用类型」限定为一种（带限额的规则必须如此）。
2. 点「添加处置动作 › 应用限额」，开启「请求速率」，选择「计数维度」（如「按 API 密钥」），「额度用完时」选「直接拒绝」。
3. 为每个时间窗填写「时间窗」「周期内请求数」与「即时突发量」，同一周期不能重复。
4. 在「超出限额」中选择返回给调用方的原因，保存并确认。



你会看到：额度用尽后的请求返回 429，错误码 rate_limit_exceeded、原因 TRAFFIC_RATE_LIMITED，带 Retry-After（反映真实需要等待的秒数），details 中带命中规则的编号。被拒绝的请求上游耗时为 0。

在全局限额中配置：在「全局限额」页签右侧选择调用类型后点「新增限额」，依次填写「限制类型」「计数对象」「限额配置」「超限处理」；右侧「试运行」可以模拟未触发与触发两种情景。列表显示状态、摘要、「来源」（全局限额 / 来自路由规则 / 平台强制限额）、优先级与更新时间；「来自路由规则」的行只读，需要修改时点规则名进入来源规则编辑。



26.10.1 操作纪律：先收窄，再扩大

新建限流、熔断或预算规则时，先把匹配条件收窄到单个模型服务或单个 API 密钥：加一条「模型服务」条件，或把「计数维度」与保留的匹配条款限定到一把自建的测试密钥。在这个范围内确认阈值、计数与恢复行为符合预期——第几次请求开始被拒、等待多久恢复——之后，再逐级放宽到整个服务或整个租户。用于收窄的密钥或服务最好只用于验证，且可用范围不含其他成员。


注意

- 速率限额是按时间持续补充的滚动窗口，不是到整点清零的配额；多个时间窗同时生效，请求需满足每一个时间窗。
- 规则内的限额超限时只能拒绝；排队、返回固定应答、非法尝试保护与临时豁免要在全局限额中配置。
- 规则中同时带「灰度 Cookie」「数据来源」或「工具名」条件时不能配置限额；按工具限流请使用全局限额的「按 MCP 工具」计数维度。
- 多副本部署时，速率与熔断状态在各网关副本本地维护、不跨副本共享；规划阈值时要按副本数量考虑实际放行量可能高于配置值。

26.11 并发限制与熔断

并发限制统计同时在执行的请求数。

操作步骤：在「应用限额」中关闭「请求速率」，展开「并发、熔断与超时（可选）」，开启「并发」，选择「计数维度」，设置「繁忙时的优先级」（普通 / 较高 / 最高）与「并发上限」，按需填写「为优先请求保留的名额」「恢复阈值」「并发硬上限」。




字段	说明
并发上限	同一计数对象的在途请求达到上限后，新请求立即被拒绝，不进入队列
恢复阈值、并发硬上限	须同时填写，满足「恢复阈值 < 并发硬上限 ≤ 并发上限」；达到硬上限后拒绝，在途数低于恢复阈值后恢复接收
为优先请求保留的名额	0 到并发上限减 1；繁忙时普通请求最多用到「上限减保留名额」，其余名额只给优先请求

超出的请求返回 429，原因 `TRAFFIC_CONCURRENCY_LIMITED`；在途请求结束后恢复放行，并发限制从不中断正在执行的请求。保存时如果提示「变更预览无效」，重新打开规则并重新预览后再确认。

熔断在失败达到阈值后，于一段时间内快速拒绝后续请求、不再请求上游，到期后进入半开探测。

操作步骤：在「应用限额 › 并发、熔断与超时」中开启熔断，或在全局限额中新建「熔断」类型，两处参数一致：统计窗口、最小调用样本数、失败率阈值、慢调用阈值与慢调用率阈值、熔断持续时间、半开探测次数。同一处还可以开启「上游调用超时」，填写连接超时与请求超时（连接超时不得大于请求超时），未配置时默认连接 5 秒、请求 30 秒。



你会看到


- 熔断打开前，失败请求返回上游错误；超时记为 504 `timeout`、原因 `LLM_TIMEOUT`。
- 熔断期间返回 503 `circuit_open`、原因 `TRAFFIC_CIRCUIT_OPEN`，带 `Retry-After`，请求记录中上游耗时为 0。
- 到期进入半开，探测成功即恢复，失败则重新熔断。

注意：熔断只影响命中该规则或限额的请求，本身不切换上游；只有配置了故障转移的规则才会跳过熔断中的目标。慢调用阈值只用于统计，不会中断慢请求，要中断请使用「上游调用超时」。MCP 调用的熔断以整个 MCP 服务为粒度。熔断期间看到其他拒绝原因时，先确认目标所用的供应商账号是否可用、规则是否刚被修改过——修改规则会重新下发并重置熔断状态。

26.12 超限动作与临时调整

三种超限处理：在「全局限额 › 新增限额」的「超限处理」中三选一。

方式	行为	参数与范围
拒绝请求	立即返回限流错误与重试提示，不调用上游	—
排队等待	请求排队等待额度，恢复后放行	最大排队深度 1～512；最大等待 1～30000 毫秒
返回固定应答	不调用模型，直接返回预设的助手回复	回复内容必填，不超过 64 KiB




你会看到

- 「拒绝请求」返回 429 `rate_limit_exceeded`、原因 `TRAFFIC_RATE_LIMITED`，带 `Retry-After`。
- 「排队等待」时，等待超过「最大等待」或队列已满返回 429 `TRAFFIC_QUEUE_TIMEOUT`。
- 「返回固定应答」返回 200，内容为配置的回复，响应头 `x-zenova-default-result: true` 标明这是降级应答；不调用上游、不计费。
- 一个请求同时命中多条处理方式不同的限额时，取最严格的一种（拒绝 > 排队 > 固定应答）。

对员工对话这类交互式请求，排队会表现为首字延迟变长，建议改用固定应答，并在回复内容中写明这是降级答复。


临时抬高限额：在某个时间窗下勾选「启用临时阈值」，填写「临时阈值」「即时突发量」「开始时间」「结束时间」后保存。详情页的「限额摘要」显示基线值、临时阈值、「生效中」及起止时刻。



注意：临时阈值只能抬高，且至少一项高于基础额度，否则提示「临时额度不得低于基础额度」；临时窗口最长 30 天，结束时间须晚于开始时间与当前时间。它只放宽流量阈值，不延长凭据有效期、不授予模型访问权，也不影响配额与密钥额度。

非法尝试保护：在全局限额中选择 MCP 调用、A2A 调用或 API 服务调用类型，点「新增限额」，「限制类型」选「非法尝试保护」，设置匹配条件（如按客户端 IP）、统计窗口、次数阈值与暂停时长。计入的是能力调用在下游凭据校验失败时产生的事件，普通 4xx 不计入。这类请求往往拿不到调用方身份，按 API 密钥收窄对它不生效，应按客户端 IP 等维度配置；出口 IP 被多人共用时，阈值过低可能误伤正常用户。

临时豁免：在独立限额行的「更多操作」中选「创建调用方临时豁免」，系统新建一条豁免配置，调用方条款预填为原限额的同一调用方（原限额不受修改）。选择「豁免类型」（请求次数、并发限制、熔断、非法尝试保护），填写「到期时间」与「原因」，普通豁免最长 7 天。仅在确有授权的应急场景才开启「豁免平台强制限额」，其有效期最长 2 小时。




注意：界面提示「豁免按类型生效：豁免适用于指定类型的所有匹配限额，并非仅适用于当前限额」，因此要选对类型。豁免不等于身份认证、模型授权或额度豁免。

26.13 计数维度

匹配条件决定哪些请求受约束，计数维度决定这些请求怎样分别累计。例如「匹配某个模型服务、按 API 密钥计数」表示每把密钥对该服务各有一份额度。

匹配条件有两层：「本规则的匹配条件」使用与流量规则相同的条件类型；「保留的匹配条款」按「匹配字段 / 匹配方式 / 匹配值」配置，可按调用方、客户端 IP、模型服务、网关模型、能力、MCP 服务或工具等字段匹配。两层都为空时，限额对所选调用类型的全部请求生效。

计数维度可多选，多选时按取值组合计数，可选项随调用类型变化，包括按 API 密钥、按用户、按调用方分组、按客户端 IP、按会话、按路由、按网关模型、按模型服务、按应用、按部门、按职能组、按 MCP 服务、按 MCP 工具、按标签等。切到 MCP 调用类型时，「按会话」不再出现，取而代之的是「按 MCP 服务」「按 MCP 工具」。



按会话计数：只用于模型调用。带显式会话身份的请求（员工对话、平台托管智能体、带 x-zenova-conversation-id 或客户端自带会话编号的请求，见 26.5 节）按会话分别计数，不同会话互不影响；按对话历史续接识别的会话与无法识别会话的请求不计入这一维度。

按 MCP 工具限流：调用类型选「MCP 调用」，「计数维度」选「按 MCP 工具」（可再加「按用户」），「保留的匹配条款」选「按 MCP 服务」等于目标服务，再填写时间窗阈值。MCP 侧的拒绝以 JSON-RPC 的 result.isError=true 与原因码返回（HTTP 200），客户端能拿到明确原因，不会挂起。


注意：请求上取不到某个计数维度的值时，这条限额对该请求不生效。限额的计数维度在所选调用类型上永远取不到值时，发布会被拒绝并说明该维度在该调用类型上不会产生——应更换维度，而不是反复重试保存。详情页「计数维度校验」显示「通过」才表示限额能够生效。限额摘要只写限速值与超限动作，不体现计数维度；多人共用一份额度时，建议在名称中写明维度。

26.14 预算硬墙

适用场景：为成员、部门、职能组或工作空间设置周期内的 Token 或金额上限，用尽即拒绝。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 模型 › 模型服务」，打开目标服务的「可用范围与配额」页签。
2. 在某个对象（成员、部门、职能组、工作空间）所在行点「配额编辑」。
3. 打开「启用策略」，按需填写「Token 预算」与「金额预算（人民币）」，两者都可以按小时 / 天 / 月 / 累计填写，点「确认」。



关键取值


- Token 预算的单位是十亿（B）Token，例如 `0.000003` B 即 3,000 Token。
- 金额预算按每次调用的有效单价计算。调用没有发布价格的模型时不按金额计费，也就不受金额预算约束；要让金额预算真正起作用，先到「价格」页为模型定价（第 5 章）。
- 取消某个周期的限制请留空：留空表示该周期不限，把已填的值清空即恢复为不限。
- 填 0 是硬墙，不是不限：该周期内任何用量都会被拒绝。

注意：一个策略至少要保留一个周期的预算。把四个周期全部清空时对话框不会保存，并提示「启用的策略至少要保留一个周期预算。要取消全部周期的限制，请关闭「启用策略」。」

为单把 API 密钥设置额度：在模型服务的「API 密钥管理」中打开密钥详情，于「额度」区点「编辑配额」，字段相同。下级额度可以设得比上级大，但调用时各层都要通过，最严格的一层生效。

你会看到

- 服务的配额列显示当前周期用量，如「本小时 · Token · 已用 9 k / 限额 3 k」，用尽时以醒目颜色标出。
- 预算用尽后的调用返回 429 `insufficient_quota`、原因 `POOL_EXHAUSTED`、响应头 `x-should-retry: false`，`details` 中写明预算类型（`token` 或 `money`）、周期、已用、限额与窗口结束时间。员工在「对话」中会看到额度已用完的提示。



注意：用量在调用完成后记账，单次调用可能把已用量推过限额，从下一次调用起拒绝；把某个周期改为 0 后，生效也有短暂的下发延迟。预算周期按自然周期重置，与速率限额的滚动窗口不同。对象级配额本身不发预警；需要提前知道的，在「运行总览 › 总览」的「预算」面板中查看各预算池是否「接近限额」，或使用「月度成本饱和度」告警（第 28.9 节）。

26.15 原因码与常见现象

状态码	错误码 / 原因	含义与处理
400	`invalid_request` / `invalid_conversation_id`	会话编号请求头格式不合法，修正后重发（26.5 节）
400	`invalid_previous_response_id`	Responses 续接编号无法识别或不属于当前凭据（26.5 节）
400	`tag_not_defined`	声明了未定义的标签键，先在「标签」中定义
403	`permission_denied`，`deniedBy: routePolicy`	被流量规则拒绝，`details` 中带配置的原因码
409	续接无法恢复	上一轮响应无法续接，在 `input` 中携带完整上下文后重试（26.5 节）
413	`request_too_large` / `LLM_PAYLOAD_TOO_LARGE`	超出请求体大小上限

状态码	错误码 / 原因	含义与处理
429	rate_limit_exceeded / TRAFFIC_RATE_LIMITED	超出请求速率限额，按 Retry-After 重试
429	TRAFFIC_QUEUE_TIMEOUT	排队超时或队列已满
429	TRAFFIC_CONCURRENCY_LIMITED	超出并发上限，等在途请求结束后重试
429	insufficient_quota / POOL_EXHAUSTED	配额或额度用尽，不应自动重试
502	upstream_credential_rejected	上游鉴权失败，检查供应商账号密钥
503	circuit_open / TRAFFIC_CIRCUIT_OPEN	熔断打开，排查上游，等待半开恢复
503	upstream_unavailable	所有候选目标不可用
504	timeout / LLM_TIMEOUT	上游超时，核对超时配置与上游状况

常见现象

- 规则保存成功但不生效：先用「验证规则」看是否「未评估」（被前序的终止规则遮蔽），再检查启用状态与调用类型。
- 429 分不清是哪一层限制：看原因码，TRAFFIC_* 为规则或全局限额，POOL_* 为模型服务配额或密钥额度。
- 备用目标没收到请求：检查是否启用了故障转移、触发条件是否覆盖实际错误、尝试预算是否已用尽。
- 按会话计数或会话切换保护对某个客户端不起作用：确认请求是否带显式会话身份，必要时让调用方携带 x-zenova-conversation-id（26.5 节）。
- 拒绝原因看不出来：具体原因在响应的 details[].reason 与 deniedBy 中。

能力说明

不提供的能力	替代做法
按天 / 月的调用次数配额，以及 MCP 的周期次数配额	速率限额最长按小时滚动；按周期的总量控制使用模型服务配额或密钥额度（26.14 节）
Token 速率限制（每分钟 Token 数）	用模型服务配额按小时控制 Token 总量，或使用规则中的「单次请求 Token 上限」
对象级配额接近阈值的预警通知	在「预算」面板查看预算池状态，或使用全租户「月度成本饱和度」告警（第 28.9 节）
预置的服务等级档位与继承	用并发限额的「为优先请求保留的名额」与「繁忙时的优先级」区分优先级（26.11 节）
规则或限额的观察模式（只记录不执行）	先用「验证规则」模拟，再按 26.10.1 节的纪律在单个密钥或单个服务上启用
按 CPU / 内存进入过载保护	使用并发限额的软硬阈值与恢复阈值（26.11 节）

不提供的能力	替代做法
规则中的域名（Host）条件	使用「网关域名接入」的路由绑定（26.8 节）
附件 / 文件类型条件、数据密级条件	使用「请求含敏感信息」按类型路由（26.8 节）
灰度 Cookie 使用自定义名称	使用「请求头」条件做染色（26.7 节）
按星期或日期的时段条件	时段条件只支持每日的时:分窗口
按百分比对整条流量灰度放量	用「转发到」的多目标加权分流按比例分配（26.3 节），逐步调高新目标权重直至只留新目标
最小请求数、前缀缓存亲和、GPU 负载感知等实例级负载均衡	网关按供应商模型粒度调度，最接近的是「时延优先」；实例级调度在推理服务侧实现
按向量相似度的语义路由，以及按场景统计的分流与成本报表	使用意图路由（26.8 节），在各规则的「实时流量」中查看命中次数与成本
请求携带目标地址的动态转发	为每个后端登记一个 API 服务，或配置多个目标按条件分流
多区域就近接入与跨地域自动切换	由外部智能 DNS 或负载均衡决定流量落点；上游层面用多档故障转移容灾（26.4 节）
上游配额余量感知与提前错峰	收到上游限流后，网关按上游给出的重置时间冷却该账号并换号；需要提前错峰时，为同一供应商配置多个账号，或用规则限额主动限制发往该供应商的速率
按单个 MCP 工具熔断	把需要隔离的工具登记为独立的 MCP 服务
精确响应缓存与自定义缓存键	使用语义缓存，配合 `x-zenova-cache-control` 控制读写
速率与熔断计数跨网关副本共享	规划阈值时按副本数量考虑；总量控制使用由控制面统一记账的配额（26.14 节）
按首条用户消息归并会话	携带 `x-zenova-conversation-id`，或使用自带会话编号的客户端（26.5 节）

27. 网关扩展与开放 API

本章内容：本章面向租户管理员、安全管理员与集成开发人员，说明三类扩展方式：在网关请求处理链路中运行的网关扩展插件（用于企业自有的准入、改写与合规标识，支持热更新与版本回切）、流量规则中不写代码的请求与响应改写，以及用访问密钥签名调用平台管理接口的开放 API。本章同时说明网关在访问域名、来源网段控制与跨租户隔离上的边界能力。读完后，你可以开发并上线一个网关插件、在不改业务代码的前提下调整请求与响应、用脚本或自建智能体调用平台接口。


本章的「插件」指「管理后台 › 流量 › 网关扩展」中的网关插件，不是「管理后台 › 能力 › 插件」中供智能体使用的插件（第 23 章）。

27.1 网关扩展目录与插件详情

适用场景：查看平台内置与本租户上传的网关插件，了解它们的状态、版本与绑定范围。


前提：租户管理员或系统管理员权限。

操作步骤：进入「管理后台 › 流量 › 网关扩展」。目录列出平台内置插件与本租户上传的私有插件，列包括「插件」「类型与能力」「当前版本」「状态」「绑定数」「凭据绑定数」「最近更新」，右上角为「下载 SDK」「上传插件」。



你会看到

- 状态有「未安装」「已安装」「已生效」「已停用」四种。
- 点「管理」进入插件详情，页签依次为：
  - 「概览」：扩展 ID、可见范围、安装与运行状态、当前版本与供应链标识；
  - 「配置」：按插件声明的表单填写并保存；
  - 「版本」：版本历史与产物摘要；
  - 「绑定」：流量绑定与凭据绑定；
  - 「权限」：插件声明的网络目标、密钥要求与数据要求；
  - 「执行统计」：执行次数、按结论与按钩子的计数、执行记录。




注意：安装、启用与卸载都记入「管理后台 › 审计与合规 › 操作审计」。上传私有插件前，先在「权限」页签核对其声明的网络目标是否符合本单位要求。

27.2 下载 SDK 与开发插件

适用场景：企业需要在网关上运行自有逻辑，例如按内部规则准入、给请求补充身份头、调用自研审核服务。

操作步骤

1. 在目录中点「下载 SDK」，选择「开发语言」：
   - 「Rust：编译为 WASM 组件」：性能更好，适合对延迟和吞吐敏感的场景；
   - 「Lua：只需编写 `plugin.lua`」：无需 Rust 或 WASM 工具链，上手快，解释执行可能慢于 Rust。
2. 填写「插件标识」（1～128 个字母、数字、点、下划线或短横线），点「下载 SDK」。
3. 需要让编程助手按本网关的接口编写插件时，点「下载开发说明」获取 `SKILL.md`；SDK 包中也附带一份。



你会看到：SDK 包内含 manifest.json（清单版本、宿主接口版本、钩子、服务类型与失败策略）、plugin.lua（示例逻辑）、harness.lua（本地自检）、.zr/sdk/（类型标注与本地模拟宿主）与 README。两种语言使用相同的安全限制。

构建与校验：用 zr-plugin build . --output ./dist/plugin.zip 生成插件包，再用 zr-plugin validate ./dist/plugin.zip 校验。validate 与服务端上传使用同一套校验，会在生产宿主中实际编译、执行一次合成请求。

运行限制

项目	限制
指令预算	每次执行 2,000,000
单次执行时长	20 毫秒
内存	4 MiB
插件包大小	不超过 140 MiB
外部 HTTP 请求	只能访问清单中声明、并由凭据绑定授权的目标
钩子	请求头、请求体、响应头、响应流、响应整包、响应结束，共 6 个


超出限制即中断执行，按失败策略处理：「失败关闭」（插件超时或出错时拒绝请求）或「失败放行」。安全相关插件应使用「失败关闭」。

注意：「下载 SDK」拿到的模板不能直接上传——插件包里必须是 manifest.json 加编译好的组件，请按 README 用 zr-plugin build 生成；把源码直接打成压缩包上传会被判为「插件包内容有问题」。


27.3 上传、安装与绑定

操作步骤

1. 在目录中点「上传插件」，选中构建好的插件包。平台校验包结构、清单、制品摘要、接口版本与配置结构，通过后提示「插件已发布」。
2. 对插件点「安装」，或打开详情在「配置」页签操作；安装前先看「权限」页签声明的网络目标与密钥要求。
3. 填写配置后安装；无需配置的插件点「以空配置安装（停用）」。插件以停用状态安装，状态变为「已安装」。
4. 在「绑定」页签点「创建绑定」，填写服务类型、作用范围（「全部服务」或「指定服务」）、调用方（可选，留空表示不限制）、配置覆盖（JSON，留空 `{}` 表示使用安装时的默认配置），再在弹窗内点「创建绑定」。
5. 打开右上角的「启用」开关，等状态变为「已生效」。
6. 用命中与不命中绑定范围的请求分别核对，再到「执行统计」中查看。



你会看到：命中绑定范围的请求按插件逻辑处理，例如响应头中出现插件写入的标记；不命中的请求不受影响。「执行统计」中对应钩子的执行次数增加；在「管理后台 › 观测中心 › 运行总览 › 请求」打开该次调用，还能看到插件的执行记录。



注意


- 插件已停用时绑定不生效，「绑定」页签提示「插件已停用，绑定暂不生效」。
- 指定服务的绑定优先于同一插件的「全部服务」绑定；同一次请求每个钩子只执行一次。
- 页面上有两个都叫「创建绑定」的按钮（页签顶部一个、绑定弹窗内一个），要在弹窗内确认后才真正提交。
- 也可以在流量规则中添加处置动作「挂载插件」，让插件只对命中该规则的请求执行；流量规则只能进一步缩小已绑定的范围。
- 插件需要访问外部服务时，在「绑定」的凭据绑定中以逻辑名称引用密钥，并限定允许的目标地址。

校验不通过时的提示：不是合法的插件包时提示「插件包内容有问题，请修复后重新上传」；宿主接口版本过旧时提示用新版本 SDK 重新构建；清单不符合规范时整个插件被拒收。上传成功后，插件作为本租户私有插件出现在目录中，状态为「未安装」，可见范围为「本租户」。每次上传（包括被拒收的）都记入操作审计。

27.4 升级、回切与停用

操作步骤

1. 打开插件详情的「版本」页签，在「插件版本管理」中点「上传新版本」提交完整插件包，或对已有版本点「切换到此版本」。
2. 在「目标版本配置」中核对后点「继续预览」。预览会列出将被删除的配置键，需要勾选确认。
3. 在「确认插件变更」中核对影响后点「确认」。页面显示逐副本的发布进度，完成后所有网关副本均运行新版本。



注意：旧版本的产物与 SHA-256 保留在版本历史中，可以随时切回；新版本在网关运行失败时，平台自动回滚并提示「自动回滚完成」。升级时移除仍有绑定的服务类型会被拒绝，需要先删除对应绑定。升级后先在试点服务上核对流式与非流式输出，再扩大绑定范围。

停用与卸载：关闭详情右上角的「启用」开关后，插件不再执行，绑定保留，再次启用即恢复。点「卸载」时，确认框会列出将清理的绑定、配置、凭据绑定与引用该插件的流量规则；本租户私有插件可以同时勾选「同时删除这个租户私有插件包及全部版本」。卸载前建议先停用并观察业务调用。

27.5 请求与响应改写

适用场景：不开发插件，就在网关上统一补充或删除请求头、调整请求字段、精简返回给调用方的响应，或把上游的某个状态码换成调用方能理解的状态码。

前提：许可中包含「动态路由」模块；规则的条件已能准确限定调用方、模型或路径。

操作步骤

1. 在「管理后台 › 流量 › 流量规则」新建或编辑规则，设置匹配条件。
2. 点「添加处置动作」，选「改写请求」或「改写响应」，按需添加下列改写项：

动作	改写项	可做的操作
改写请求	请求头	「设为」「追加」「删除」
改写请求	请求参数变换	用 JSON Pointer 指定字段（如 `/messages/0/content`），「新增」「覆盖」「删除」

动作	改写项	可做的操作
改写请求	请求体修改	在请求体里「复制」「搬移」字段，或把字段转成另一种类型
改写响应	响应头	「设为」「追加」「删除」
改写响应	响应体格式化	「只保留列出的字段」等，对非流式的最终响应生效
改写响应	状态码修改	填写「上游状态码」与要「换成」的状态码

3. 在「改写失败处理」中选择失败时的处置：模型调用在「模型入口改写失败时」选择拒绝请求或保留原始内容继续处理；MCP、A2A 与 API 服务在「能力入口改写失败时」选择阻断调用或保留原内容继续调用。请求头、响应头与状态码改写失败时只能拒绝本次调用。
4. 保存规则，在「确认变更」中核对后点「确认并应用」。

你会看到

- 命中规则的请求只修改指定字段，未命中的请求保持原样。
- 在「运行总览 › 请求」打开调用详情，「路由与改写」中显示命中的规则与改写结果。
- 改写敏感请求头时，该行标注「敏感头 · 保存需二次确认」，保存时需要勾选确认。

注意：响应体格式化发生在最终响应确定之后，不作用于流式增量片段；业务需要流式返回时，不要依赖它修改输出。不要把上游的失败包装成成功响应，也不要改写模型、计费归属等受治理的字段。需要引用密钥的请求头，请使用插件的凭据绑定（27.3 节），不要把密钥原文写进规则。改写响应契约后，同步通知调用方。


27.6 用内置策略实现请求拦截与并发上限

适用场景：拦截某类请求、限制同时执行的请求数——不需要开发插件，直接作为流量规则的处置动作。

前提：许可中包含「动态路由」模块。

操作步骤

1. 在「流量规则」中点「新建规则」，在「条件判断」中添加条件把规则收窄到目标流量，如「调用类型」为模型调用、「模型服务」为指定服务，再加一个专用请求头。
2. 点「添加处置动作」：请求拦截选「拒绝本次调用」并填写原因码；并发上限选「应用限额」，开启「并发」并填写上限与计数维度。
3. 「配置检查」显示正常后点「保存规则」，在「确认变更」中核对字段差异与命中顺序，点「确认并应用」。



你会看到

- 命中拦截规则的请求返回 403 `permission_denied`，`deniedBy` 为 `routePolicy`，`details` 中带配置的原因码，不调用上游；不命中的请求正常返回。该请求在「运行总览 › 请求」中状态为「已拦截」。
- 并发上限为 N 时，同时进行的请求不超过 N 个，超出部分返回 429 `TRAFFIC_CONCURRENCY_LIMITED` 并带 `Retry-After`，请求结束后释放名额。

注意：规则按清单顺序评估，排在前面、条件更宽且结束匹配的规则会让后面的规则无法命中，保存前在「确认变更」中核对命中顺序。规则与限额的完整说明见第 26 章。

27.7 为模型回答添加 AI 生成内容标识

内置插件「AI 生成内容标识」按《人工智能生成合成内容标识办法》与 GB 45438-2025，为模型回答添加显式文字标识，并在响应头写入隐式标识元数据。配置字段与操作步骤见第 25.13 节，这里只补充插件层面的要点。

- 该插件声明响应头、响应流、响应整包、响应结束四个钩子，失败策略为「失败关闭」，插件超时或出错时会拒绝请求。
- 绑定时服务类型选「模型服务」；按需先绑定到试点服务，核对流式与非流式输出都正常后再扩大范围。
- 响应头 `aigc` 中的 ProduceID 即网关请求号，可据此在调用详情中查到对应调用。

27.8 用访问密钥调用开放 API


适用场景：把查询和配置操作纳入脚本、CI 流水线或自建智能体。访问密钥的权限与创建人本人相同。

创建访问密钥

1. 在顶部导航进入「首页」，在左侧「个人设置」分组中点「访问密钥」。

2. 点「创建访问密钥」，填写「名称」（只用于辨认，不影响权限）。
3. 页面一次性显示 AccessKeyId 与 SecretAccessKey，立即保存 SecretAccessKey，关闭后无法再次查看。

列表显示名称、AccessKeyId、创建人、创建时间、最后使用与状态；不再使用时点「撤销」，撤销后下一次调用即失效。平台账号（不属于任何租户的平台管理员）同样可以在「首页」的访问密钥分区创建密钥。



签名调用：每次请求携带三个请求头：

- `x-zenova-date`：UTC 时间，格式 `YYYYMMDDTHHMMSSZ`，与服务端相差不超过 5 分钟；
- `x-zenova-nonce`：每次唯一的随机串；
- `Authorization: ZENOVA-HMAC-SHA256 Credential=<AccessKeyId>, SignedHeaders=host;x-zenova-date;x-zenova-nonce, Signature=<签名>`。

签名步骤：

1. 构造规范请求，由六部分按换行连接：请求方法、路径、规范化查询串（按名称和值升序并做百分号编码，无查询串时为空行）、按名称排序的签名请求头（每行 `小写名:值`，该段以换行结尾）、签名请求头名称列表（分号连接）、请求体的 SHA-256 十六进制摘要。
2. 构造待签字符串，共三行：`ZENOVA-HMAC-SHA256`、`x-zenova-date` 的值、规范请求的 SHA-256 摘要。
3. 用 SecretAccessKey 对待签字符串做 HMAC-SHA256，结果取十六进制即为签名。

「访问密钥」页面的「怎么签名调用」提供 curl、Node、Python、Go 与命令行工具的示例，可以直接复制；示例中的日期格式已是服务端要求的写法。

你会看到：签名正确时返回 200，密钥列表的「最后使用」随即更新，读取类接口的结果与管理后台一致。签名错误时返回 401，错误码含义如下。

错误码	含义
SIGNATURE_MALFORMED	请求头格式不正确，如日期格式不符
SIGNATURE_MISMATCH	签名与服务端计算结果不一致，通常是密钥错误或规范请求拼接有误
SIGNATURE_EXPIRED	请求时间超出允许偏差
NONCE_REPLAYED	该随机串已被使用过
UNAUTHENTICATED	未携带凭据

注意


- 请求体的摘要参与签名，签名之后再修改请求体（哪怕只改一个字段）会被判为 SIGNATURE_MISMATCH。
- 访问密钥可以签名调用平台管理 MCP（POST /api/v1/mcp），按调用者的真实身份执行；但模型网关不接受签名，只认 Bearer API 密钥，调用模型请使用模型服务签发的 API 密钥（第 20 章）。
- 密钥应存放在密钥管理系统中，不得写入代码仓库或日志。
- 平台的 OpenAPI 规范文件默认不公开，需要时由部署管理员启用在线文档入口，或向交付方索取与平台同版本的规范文件；规范中列出的接口不代表当前身份有权调用。

27.9 访问域名与证书

适用场景：让调用方通过企业自己的域名或平台分配的子域名访问网关，并按路径把请求交给指定的流量规则。

操作步骤

1. 打开「网关域名接入」页（不在侧栏中：在「运行总览 › 会话」打开一场会话，会话详情的网关提示条显示「本会话没有经过网关的请求。……」时，点提示条上的「查看接入方式」进入）。页面有「域名」「证书」「防护规则」三个页签。
2. 在「域名」页签点「声明自定义域名」或「分配平台子域名」。列表显示主机名、状态、协议、证书、路由绑定数、验证方式、路由目标与创建时间。
3. 打开域名的「查看」，在「路由绑定」中选择匹配方式（路径前缀或精确路径）、填写路径，把「路由目标」选为一条流量规则并「添加」。
4. 用「路由试算」输入路径与协议，确认会命中哪条绑定。



你会看到：「证书」页签列出当前可用的证书；域名列表的协议列显示接入协议，路由绑定数显示已配置的绑定条数。

注意：域名通常是平台级共享对象，声明、绑定与释放会影响真实流量，变更前请与平台管理员确认；路由试算反映的是配置，不是运行中的流量。证书的新增与更换属于部署侧操作，需要时联系平台管理员。


27.10 来源网段与路径的访问控制

流量规则提供「客户端 CIDR」与「请求路径」两个条件，配合「拒绝本次调用」与「放行」两个动作即可实现黑白名单；平台没有独立的名单入口。

前提：建议规则的第一个条件为「模型服务」属于目标服务，与网段或路径条件取「且」，避免影响其他服务。


黑名单

1. 新建规则，条件为「模型服务」属于目标服务 +「客户端 CIDR」属于某个网段。
2. 动作选「拒绝本次调用」并填写原因码，保存并确认。
3. 需要按路径限制时，把条件换成「请求路径」等于某路径或以某前缀开头，动作同样选拒绝。



白名单

1. 先建一条「放行」规则：条件为「模型服务」属于目标服务 +「客户端 CIDR」属于允许的网段，命中后结束匹配；把它排在前面。
2. 在其后排一条兜底的「拒绝本次调用」规则：条件只限定「模型服务」属于目标服务，原因码写明「不在名单内」。



你会看到：名单外的请求返回 403 `permission_denied`，`deniedBy` 为 `routePolicy`，`details` 中带配置的原因码；名单内的请求正常返回。带 `X-Forwarded-For`、`X-Real-IP` 或 `Forwarded` 等伪造来源头的请求无法绕过，判定使用的是网关实际看到的客户端地址。

注意：平台没有「默认拒绝」开关，白名单要按上面两条规则组合实现；没有转发目标的普通规则是增强规则、不会结束判定，不能代替「放行」。被拒绝的请求同样记入「运行总览 › 请求」，状态为「已拦截」，可以按接入凭据筛选追溯。

27.11 跨租户隔离

适用场景：评估多租户部署下各租户的数据与配置是否相互隔离。

你会看到：租户与身份只从已验证的会话推导，客户端自行添加的租户、根权限或用户标识请求头一律被忽略；用不属于本租户的资源编号请求时返回 404 而不是「无权限」，不泄露资源是否存在；平台级接口对租户管理员返回 403。

越权尝试	结果
正常列出本租户模型服务	200，结果全部属于本租户
附加伪造的租户、组织、用户或根权限请求头	200，仍是本租户数据，未提权
读取不属于本租户的资源编号	404，不透露存在性
访问平台级租户列表，或附加伪造的根权限头	403 `PERMISSION_DENIED`
在路径中放入其他租户的编号	404

注意：数据库层另有按租户的行级隔离策略，业务查询只会命中本租户的数据。跨租户验证属于平台运维范畴，需要在独立环境准备两个租户后由交付方执行，租户侧不需要也不应自行探测。

27.12 集成上线检查

- 插件所需权限已声明，绑定范围与失败策略已确认，「执行统计」中有预期的执行记录；新版本已在试点范围核对，旧版本可以切回。
- 请求与响应改写已分别用命中与不命中、流式与非流式请求核对，改写失败处理已按业务要求设置。
- AI 生成内容标识已在流式与非流式输出中核对；内置策略规则的命中顺序已在「确认变更」中核对。
- 访问密钥已存入密钥管理系统，按最小权限账号创建，不再使用的已撤销；客户端已处理 401、403、429 等错误响应。
- 域名与路由绑定已通过「路由试算」核对，变更已与平台管理员确认。

能力说明

不提供的能力	替代做法
在管理后台按单个接口启用或禁用平台管理 API	用角色权限域限制调用方可用的接口范围，或撤销访问密钥使其整体失效（27.8 节）
访问密钥按接口勾选权限范围	为自动化任务单独创建权限最小的账号，再用该账号创建访问密钥（27.8 节）
可自定义时间窗与随机串有效期的防重放策略	平台已内置时间窗校验与随机串防重放；需要更强策略时由调用方或上游系统实现（27.8 节）
独立的 IP 与路径黑白名单入口，以及在 API 密钥上直接绑定 IP	用流量规则的「客户端 CIDR」与「请求路径」条件配合「拒绝 / 放行」动作实现（27.10 节）
按 IP 归属地（国家或地域）拦截网关请求	条件中不含地域维度；需要地域限制时在接入层收敛，或用「客户端 CIDR」列出允许的网段（27.10 节）
租户侧的 Web 应用防护（WAF）规则集配置页	应用层攻击防护在部署层由平台统一实施，需要调整时联系平台管理员
租户侧开启或调整 SSRF 出站防护	SSRF 出站防护是平台级全局配置，仅平台控制台可见；租户侧可做的是收敛出站目标，为 MCP 服务与 API 服务只登记可信的上游地址
网关到上游的双向 TLS（客户端证书）	上游用 HTTPS 单向认证配合 API 密钥或 OAuth；确需双向 TLS 时，在网关之外用支持双向 TLS 的出口代理完成
引用外部 KMS 或 Vault 中的密钥	上游凭据由平台加密存储，界面与接口只回显指纹；轮换时在供应商账号中更新
流式增量片段的响应体改写	响应体格式化只作用于非流式最终响应；需要处理流式输出时开发声明「响应流」钩子的网关插件（27.2 节）
插件内的持久状态、熔断、并发计数与签名校验宿主函数	并发与熔断使用流量规则的「应用限额」（第 26 章）；其余逻辑由上游系统承担

不提供的能力	替代做法
插件包直接以源码压缩包上传	按 SDK 的 README 用 `zr-plugin build` 生成插件包后再上传（27.2 节）

28. 用量与成本

本章内容：本章面向平台管理员、财务与运营人员，以及需要核对本人消费的成员和智能体负责人。读完后你能做到：在「运行总览」找出钱花在哪些模型、部门、成员和接入凭据上；说清 Token 与费用记在谁头上、员工对话与智能体的消耗怎样区分；用标签与终端用户标识把费用拆到业务场景和最终使用者；用配额在调用发生时把钱挡住；读懂性能与缓存指标，并按期出账与汇报。配额的规则细节见第 26.14 节，模型定价见第 5 章。

28.1 用量与成本的查看入口

适用场景：先确定自己该去哪里看，以及能看到多大范围的数据。

入口	位置	适合谁	能看到什么
运行总览	「管理后台 › 观测中心 › 运行总览」	租户管理员、观测与财务类角色	全租户或所选范围的费用、Token、性能、预算与调用明细
使用情况	顶部导航「首页」›「用量 › 使用情况」	所有成员	当前工作空间近 30 天的调用、成功率、Token、费用，常用客户端与智能体，近一年活跃度
模型用量	「首页」›「用量 › 模型用量」	所有成员	按模型服务、计费归属、模型、API 密钥拆分的消费明细
调用日志	「首页」›「用量 › 调用日志」	所有成员	逐条模型调用记录
用量统计	「智能体」中打开某个智能体 ›「用量统计」	智能体负责人	该智能体每个对话的 Token 消耗

数据范围：「首页」下的三个用量分区按当前工作空间统计。管理员、财务与只读审计角色看到工作空间全部成员的数据，页面说明为「当前工作区全部成员的模型调用、能力调用与近一年活跃度。」；其他成员只看到本人发起的调用，说明为「你在当前工作区的模型调用、能力调用与近一年活跃度。」。按本人统计时，没有发起人的调用（如部分定时运行的智能体调用）不可见。

注意：各入口与计费使用同一份数据，只是统计范围与维度不同；用量汇总有分钟级延迟，核对刚发生的调用以调用详情为准。

28.2 读运行看板

适用场景：需要在一页里掌握整体规模、成功率和主要消耗方，或向外汇报当期运行情况。


前提：账号为租户管理员，或具备观测、财务类角色。

统一的范围设置：开始分析前先固定范围，保证比较的是同一批数据。

设置	位置	说明
时间范围	工具栏日期按钮	最近 24 小时、最近 7 天、最近 30 天、本年度或自定义范围；时间边界按浏览器显示时区计算
数据范围	工具栏「全公司」按钮	在「组织架构」中选部门或成员（含下级部门），或切到「工作空间」「职能组」
调用条件	工具栏「筛选」	客户端、模型、接入凭据、终端用户、标签等；添加后整页指标随之收敛


操作步骤

1. 打开「运行总览 › 总览」，选择时间范围。指标卡连同走势小图和相较上一周期的变化一起刷新。
2. 读顶部四张消耗卡：「总消耗费用」「总 Token 消耗量」（副标题为请求总次数）、「输入 / 输出 Token」「缓存命中 Token」（附命中率）。
3. 读下一排性能卡：首字延迟、生成速率、「模型调用交付成功率」（附五类失败归因）、MCP 工具调用。
4. 读第三排：网关耗时 P95（分模型、MCP、A2A）、端到端 P99（副标题给出「95% 的请求在 N 秒内」）、活跃用户、覆盖部门。
5. 读末排：「平均单次费用」「网关实时并发」（副标题为最忙时段平均）、「平均会话上下文峰值」「提示词缓存节省」。
6. 向下滚动浏览其余面板：客户端分布、工具调用排行、预算、供应商、调用流向、小时热力、单场会话花费、提示词缓存按客户端、推理强度分布、响应时间分布等。
7. 需要把当期结果交给他人时，点右上角「导出汇报」。



你会看到

- 每张指标卡的副标题给出补充说明，例如成功率卡片下方按平台配置、上游故障、调用方、传输中断、未归类拆分失败数。
- 「小时热力」按星期 × 小时统计请求分布，颜色深浅表示请求量。
- 「单场会话花费」按会话轮数分档，给出一场会话的典型整场花费；子任务与辅助调用计入所属会话，不足 5 场的档位不显示。
- 某张卡片不支持当前筛选时，卡片上提示「不受「标签」筛选影响。」这类说明。



注意：页面数据接近实时刷新，两次读取之间数字会因新调用而不同，核对时请在同一时刻读取。指标卡覆盖所选范围内的全部真实流量，包括员工对话、智能体运行与外部客户端，也包括长上下文与排队中的请求，反映整体体验，不等于网关自身开销。


28.3 看懂消耗排行与高消耗凭证

适用场景：月初复盘或费用异常增长时，先回答「钱主要花在哪里、是哪一把密钥在跑量」。

前提：模型已在模型供应商处定价（第 5 章）；未定价的调用仍计入次数与 Token，金额记为 0。


操作步骤

1. 在「总览」向下滚动到「模型费用排行」「部门费用排行」「人员费用排行」三张表，每项同时给出金额与调用次数，含未定价调用时注明「含 N 次未定价」。点击任意一项会切到「请求」页签并带上对应筛选，可以逐条核对。
2. 要判断消耗由哪个业务系统在跑量时，滚到「调用流向」面板：它按「接入凭据 → 客户端 → 模型 → 供应商」四列展示分布，每列只显示调用量最高的若干项，其余合并为「其他 N 个」；右上角可「导出 CSV」。
3. 回到工具栏点「筛选」，添加「接入凭据 = 该凭据」，整页指标收敛到这把凭据，此时「总消耗费用」才是它的费用量级。



你会看到

- 模型排行的项名形如「模型名 · 供应商账号」，最多展示前若干项并标注总项数。
- 「调用流向」的节点名形如「所属人 · 凭据名」，统计的是调用次数，不是金额或 Token；「未经接入凭据」「未标识客户端」「未知模型」「未分配供应商」四类节点收纳缺少对应信息的调用。员工对话与平台托管智能体的调用不经过 API 密钥，归在「未经接入凭据」下。




注意：判断某把凭据花了多少钱，要看第 3 步收窄后的指标卡；节点名里的「所属人」是凭据归属人，不等于每次调用的实际操作人。排行只提供金额维度，按 Token 比较的做法见本章能力说明。

28.4 核对 Token 与费用归属

适用场景：判断消耗是被输入还是输出驱动、请求是否变多、缓存是否发挥作用，以及核对某一笔调用记在谁头上。

操作步骤

1. 在「总览」顶部读指标卡：「输入 / 输出 Token」分列并给出比值，「缓存命中 Token」附命中率。
2. 读「提示词缓存节省」卡片，它给出与不使用缓存相比少花的金额与比例，以及无法计价的调用数。
3. 用「筛选」依次添加模型、客户端、接入凭据，对比请求次数与 Token 的变化幅度：两者同比例增长说明请求变多；次数不变而 Token 增长说明单次请求变长。
4. 打开一条代表性调用，切到「Token 与用量」页签，核对单次用量、推理 Token、费用与计入的模型服务。



你会看到

- 「输入 / 输出 Token」的比值显著大于 1，说明开销集中在输入侧，通常意味着上下文过长或缓存未命中。
- 「提示词缓存节省」是独立卡片，节省金额不计入「总消耗费用」，两者不能相加。
- 单次调用的费用说明写成「按〈供应商〉/〈模型〉单价」，并注明本次计入哪个模型服务。

注意

- 归集方式：每笔调用在调用结束时按当时的有效单价计费，记到发起人、发起人所属部门与所使用的接入凭据上。部门费用一笔只计一次，不向上级部门汇总。
- 无法归属是正常现象：服务账号发起的调用、发起人已离开组织、历史调用缺少归属记录，都会落到无法归属的项中。


28.5 成员查看本人用量

适用场景：成员想知道自己最近用了多少、花了多少，或核对某把 API 密钥的消费。

操作步骤

1. 在顶部导航进入「首页」，左侧「用量」分组默认打开「使用情况」。
2. 读页面顶部的问候与「最近 30 天使用情况」：「模型调用次数」「成功率」「Token」「费用」四项指标，每项附「较前 30 天」的变化。
3. 读下方两张清单：「近 7 天调用最多的客户端」与「近 7 天调用最多的智能体」，以及「最近一年活跃度」热力图与「近一年模型调用」「近一年 Token」「活跃天数」「最长连续活跃」四项汇总。
4. 需要看费用明细时，点左侧「模型用量」，选择时间范围（「今天」「最近 7 天」「本月」，默认本月），按「模型服务」「计费归属」「模型」「API 密钥」筛选。

5. 需要逐条核对时，点左侧「调用日志」。



你会看到

- 「模型用量」顶部为「可用模型服务」「可用 API 密钥」两项资源概览，以及「消费金额」「模型调用次数」（附成功率）「总 Token」（附输入与输出）「平均单次成本」四张指标卡；下方为「计费归属」「模型占比」「消费趋势」与「消费明细」，可「导出明细」。
- 计费归属取调用时选择的公共、个人、部门、职能组或「试跑」；历史调用缺少记录时显示「未记录归属」。
- 有调用缺少费用时，指标卡注明「有 N 次调用缺少费用，金额和图表仅统计已记录费用。」。
- 近 30 天没有任何调用时，「使用情况」显示「近 30 天没有调用」，并提供「接入客户端」入口。

注意：「使用情况」的费用指标只给总额，明细见「模型用量」。「使用情况」的头部指标包含员工对话、智能体运行与外部客户端发起的全部模型调用；下方「客户端」清单只统计客户端发起的调用，「智能体」清单统计智能体的能力调用次数。

28.6 员工对话与智能体的用量

适用场景：区分员工直接提问的开销与智能体在后台产生的开销，找出子代理、上下文压缩、重试等隐性消耗。

按智能体查看

1. 在顶部导航进入「智能体」，打开目标智能体，切到「用量统计」。
2. 读顶部汇总：「总用量」「输入 / 输出」「平均每对话」「最高消耗对话」。
3. 在列表中按「对话」「输入 Token」「输出 Token」「总 Token」「最近使用」查看每个对话的消耗，可用「搜索对话...」查找。

你会看到：智能体还没有产生对话时，页面显示「暂无 Token 用量记录」与「该智能体产生对话后，会在这里显示每个对话的 Token 消耗。」。

按调用目的拆分

平台对每次模型调用都记有「调用目的」，取值如下：

类别	调用目的
员工与智能体	员工对话、子代理、上下文压缩、重试
平台检测与判断	工具调用防护、意图识别、内容安全识别、敏感信息识别、问答语义匹配、图片理解
其他	影子分派、控制台试用、平台探针、平台内部调用

其中平台探针与平台内部调用不计入租户账；检测与判断类调用由流量规则中的检测动作产生（第 25、26 章），计入租户用量。

操作步骤

1. 在「运行总览 › 请求」的「筛选」中添加「用途」，可选值为：对话、向量、重排、文生图、图片编辑、语音合成、语音转写、判断、视频生成。该字段表示端点用途，与「调用目的」不是同一概念。
2. 打开「管理后台 › 观测中心 › 使用洞察」的问题列表，查找辅助类问题（例如「辅助调用『…』带着整段上下文」），点进详情。
3. 在「分布特征」中读「调用来源」维度，它给出「子代理内置调用」这类来源在该问题中、以及在全部会话中的占比。
4. 需要逐轮核对时，打开会话详情的「概要」页签读「重试 · 切换渠道 · 排队」计数；再导出 JSONL 的「轮次运维明细」，每行一轮，带子代理、辅助调用、上下文压缩三项分道计数与该轮重试次数（第 30 章）。



注意：员工在「对话」中的提问与平台托管智能体的调用，由平台区分员工对话、子代理与上下文压缩。通过外部 API 密钥接入的客户端（例如编程助手），其调用一律按「员工对话」计量，这类客户端自己产生的子代理、压缩、标题生成调用在网关侧无法与主对话区分；需要按用途拆分时，改由平台托管的智能体发起调用，或开启客户端上报（第 29 章）。

28.7 按部门、项目与标签拆账

适用场景：财务分摊需要把费用按部门、工作空间或业务场景拆开并出账。

前提：账号为租户管理员；已按组织架构维护好成员所属部门。

按部门与项目

1. 在「总览」读「部门费用排行」，每行给出部门名（含上级路径）与金额、调用次数。
2. 需要按项目查看时，点工具栏「全公司」，切到「工作空间」（或「职能组」）并选择目标，整页指标收敛到该范围。逐个读取「总消耗费用」即得项目维度的金额。




部门归属规则：API 密钥记在部门账上的，计入该部门；否则计入使用人所在部门；使用人属于多个部门时，计入这些部门最深的共同上级。

按标签：同一把 API 密钥服务多个业务场景、部门与成员维度切不开时使用。

1. 进入「管理后台 › 流量 › 标签」，点「新建标签」，填写「英文标识」（用稳定、不含敏感信息的短名，如 `biz_scene`）与「中文名」，「适用范围」选「调用方」，勾选「允许调用方在请求头中声明」。
2. 打开标签详情，点「新建可选值」逐个添加业务取值。详情页顶部给出的请求头示例可以直接交给调用方：


```
curl https://<网关地址>/v1/chat/completions \
  -H "Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "x-zenova-tags: biz_scene=code_review" \
  -d '{"model":"通用对话","messages":[{"role":"user","content":"你好"}]}'
```

3. 在标签详情右上角点「查看用量」，页面跳到「运行总览」并自动带上该标签筛选；日常检索时在「运行总览 › 请求」的「筛选」中添加「标签」，取值分「标签名（任意值）」与「标签名：值」两种粒度。



生成出账文件

1. 进入「管理后台 › 审计与合规 › 报表导出」，点「新建导出」。
2. 「数据」选「用量汇总」，「归集方式」按需要选逐条明细、按部门、按用户、按接入凭据或按标签；选「按标签」时再指定标签键。
3. 设置「频率」（单次 / 每天 / 每周 / 每月）、「范围」与「去向」（收件箱 / 对象存储 / 回调地址），提交。
4. 任务完成后在列表中下载文件；定期任务按频率自动生成新文件。



你会看到：「按部门」「按标签」等用量汇总文件的表头一致：归集对象、调用次数、输入 Token、输出 Token、缓存 Token、费用、币种、统计区间。每行一个归集对象，另有一行「未归属」。文件中的统计方式与页面一致。

注意

- 标签只对声明之后的调用生效，不回溯历史调用；新建后要通知调用方更新请求头，否则费用仍归在「未打标签」。
- 未开放「允许调用方在请求头中声明」的标签键，调用方带了会被拒绝（HTTP 400，`VALIDATION_FAILED`，原因 `tag_not_declarable`）；声明了不在可选值内的取值仍然放行，但该次调用只落在「标签名（任意值）」下。
- 「归集方式」中没有「按模型」，按模型出账请导出「完整调用记录」后自行分组；工作空间维度没有并列排行，也不能直接按工作空间出账。
- 删除导出任务不会删除已生成的文件；定期任务首次生成前，列表的「最近一次」为空，属正常。


28.8 按终端用户计量

适用场景：一个业务系统用同一把 API 密钥服务大量最终用户，需要按最终使用者统计次数与费用。

前提：已有一把可用的 API 密钥；业务系统能为每个最终用户生成稳定的内部编号。

操作步骤

1. 让业务系统在每次请求中传入终端用户标识，两种方式任选其一，同时出现时以请求头为准：请求头 `x-zenova-end-user: <终端用户标识>`，或 OpenAI 协议请求体顶层的 `user` 字段。
2. 在「运行总览 › 总览」点「筛选」，添加「终端用户」条件并选中目标用户，整页指标收敛为该用户的调用量与费用。
3. 打开终端用户详情，读「调用次数」「失败次数」「费用」「首次出现」「最后出现」与「按日走势」。
4. 点「查看请求」，跳到「请求」页签并按该终端用户筛选，逐条核对。



你会看到：详情页头的标识即业务系统传入的原值；「按日走势」同时给出消耗与请求两条曲线；「查看请求」后列表只包含该终端用户的调用，条数与「调用次数」一致。

注意

- 标识由业务系统自行定义，平台不校验真实性。不要在标识中放手机号、身份证号等敏感信息，用内部编号即可。
- 终端用户与「发起人」不是一回事：发起人是 API 密钥所属的平台成员，终端用户是业务系统转述的最终使用者。终端用户也参与会话识别，共用密钥的不同终端用户不会被归入同一会话（第 26.5 节）。
- 「终端用户」筛选按需检索候选值，展开时不会预列全部，直接输入完整标识最稳妥。


28.9 用预算与硬墙控制成本

适用场景：给某个成员、部门、职能组或工作空间限定周期内的 Token 或金额；给试用服务、批处理服务设硬上限，防止意外跑量；在全租户月度费用接近预算时收到通知。

前提：账号为租户管理员，或对该模型服务有管理权限。设置金额预算前，服务中的模型必须已有发布价；未定价时对话框提示「此服务的模型都还没有发布价，金额预算暂时不能填」，需先到「价格」页定价（第 5 章）。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 模型 › 模型服务」，打开目标服务，选择「可用范围与配额」页签。
2. 在需要限制的对象所在行点「配额编辑」，确认「启用策略」开关为开启。
3. 在「Token 预算」中按周期填写上限（单位十亿 B，例如 `0.000003` 表示 3,000 Token），在「金额预算（人民币）」中按周期填写金额上限。不需要限制的周期留空，点「确认」。
4. 需要限制整个服务（不区分对象）时，在服务详情的「基本信息」页签点「编辑配额」，在「服务级配额」中填写后确认。




你会看到

- 保存后对象行按「本小时 / 今日 / 本月 / 累计」四行显示已用与限额，超限时该行标红。
- 超额后调用返回 HTTP 429，响应头 `x-should-retry: false` 表示不可重试。错误体中 `budget` 区分触发的是 Token 预算（`token`）还是金额预算（`money`），`period` 给出周期，`window_end` 给出窗口结束时间：

```
{
 "error": {
  "type": "insufficient_quota",
  "code": "insufficient_quota",
  "reason": "POOL_EXHAUSTED",
  "details": [{
   "reason": "pool_exhausted",
   "metadata": { "budget": "money", "period": "hour", "used": "…", "limit": "…", "window_end": "…" }
  }]
 }
}
```

- 员工在「对话」中额度用尽时，界面提示哪一层的哪个周期额度已用尽，以及恢复时间或「请联系管理员调整额度」。



查看预算执行情况：在「运行总览 › 总览」的「预算」面板中，按预算池列出部门、用户、工作空间、职能组、模型服务、接入凭据等对象的当期用量与状态（「未超限」「接近限额」「额度耗尽」「已停用」「未配置预算池」），可以提前发现即将触顶的对象。

全租户月度预算预警：进入「管理后台 › 运行与排障 › 告警规则」，找到指标为「月度成本饱和度」的规则，在「月度预算」中填写金额并设置阈值，绑定通知渠道后启用（第 32 章）。全租户当月费用达到预算的设定比例时发出「用量达到预算的 N%」告警。

注意

- 记账时机：额度在调用结束后按实际用量记账，单次调用可能把已用量推过限额，从下一次调用起拒绝。超出量至多为一次请求的用量，单次用量很大的场景要给限额留余量。
- 留空与填 0 含义相反：留空是该周期不限，填 0 是该周期一次也不允许。要取消全部周期的限制请关闭「启用策略」，而不是把每个周期都清空。关闭「启用策略」后设置仍保留，但不再限制请求，额度池也停止记账。
- 小时、天、月按自然周期滚动，「累计」从启用起一直累加。配额保存后不是瞬时生效，调整后稍等片刻再核对。
- 金额预算只对已定价的模型计量，未定价模型的调用不计费、也不占金额预算，会正常放行；要堵住这类消耗，先到「价格」页补齐发布价。配额只管总量，速率与并发限制在流量规则中配置（第 26 章）。
- 「月度成本饱和度」告警针对全租户总额；单个对象的配额没有接近阈值的推送，请定期查看「预算」面板。

28.10 读性能指标与分位值

适用场景：判断变慢发生在网关侧还是上游侧，或把平台读数与客户端侧的记录对照。


操作步骤

1. 在「总览」读性能卡：「首字延迟」为时间窗内流式调用首字时间的均值；「生成速率」为每秒输出 Token 数；「网关耗时 P95」分别给出模型、MCP、A2A 三类调用；「端到端 P99」副标题给出 95 分位。
2. 向下滚到「请求耗时构成」。该面板按上游（流式含生成）、失败重试、排队、接入层处理、网关处理分段堆叠，每段是均值且可以相加，图例注明覆盖的请求比例。
3. 滚到「响应时间分布」。直方图按 <500ms、0.5–1s、1–2s、2–3s、3–5s、5–10s、10–30s、≥30s 分档，并标出 P50、P95、P99 三条参考线。
4. 滚到「流量潮汐与双向承压」。同一张图给出网关 QPS、上游生成 Token/秒与上游预填充 Token/秒。
5. 需要看某个调用方或某个模型的表现时，用「筛选」添加「接入凭据」或「模型」，整页性能指标随之收敛。
6. 需要逐次核对单次耗时构成时，打开该次调用详情的「时延与成败」页签（第 30 章）。



你会看到

- 「请求耗时构成」把网关自身耗时与端到端耗时分开，可以直接看出耗时增长落在网关还是上游。
- 收敛到单个调用方后，可读该方自己的成功率、首字延迟、生成速率、网关耗时 P95 与端到端 P99。时间窗内没有流式调用时，首字延迟显示「时间窗内没有首字延迟样本」。



注意


- 分位值只出现在全局「响应时间分布」图上，没有按模型、渠道或项目并列的分位表；首字延迟只给均值。
- 「网关耗时 P95」卡片包含排队时间，而调用详情中排队单列，两者对不上时以详情为准。
- 样本量很小时分位值波动较大，不宜据此做容量结论。
- 客户端测得的总耗时 = 网关总耗时 + 客户端到网关之间的网络往返、握手与前置代理时间。两者之差反映网络路径，不是网关处理时间。

28.11 分析提示词缓存命中

适用场景：长上下文调用的费用主要来自重复输入，需要确认缓存是否在起作用，以及缓存为何反复失效。

操作步骤

1. 在「总览」读「提示词缓存节省」卡片：给出与不使用缓存相比少花的金额与比例，以及无法计价的调用笔数。
2. 滚到「提示词缓存 · 按客户端」。表中按「客户端 × 模型」组合列出调用次数、输入 Token、命中率、写入 / 读取、节省、无法计算，右上角给出合计节省。
3. 按「命中率」排序，找出命中率明显偏低的组合。命中率 = 缓存命中 Token ÷ 输入 Token。
4. 缓存反复失效的会话由使用洞察自动识别：进入「管理后台 › 观测中心 › 使用洞察」的问题列表，查找「提示词缓存反复失效」类问题。系统按原因分为三类：系统提示词不稳定、工具定义不稳定、输入命中缓存的比例低。
5. 点进问题详情，读「概况」中的费用、影响会话、次数、每日发生次数、原因分析与修复建议；切到「概况」右侧的页签查看命中的会话。
6. 按建议调整客户端配置后，在右上角「标记为」中选择「已处理，开始观察」，系统在观察期后自动复查。





你会看到

- 节省金额单独列示，不计入「总消耗费用」。
- 表内「无法计算」列标出缺少定价而无法折算节省的调用。节省为负值说明当期缓存写入的开销大于读命中带来的节省，常见于缓存刚建立或频繁失效的时间窗。

- 问题详情的原因分析会指明问题集中在哪个客户端，并给出针对性的修复方向。

常见修复方向

- 固定系统提示词，把时间戳、随机数等易变内容移到对话末尾；
- 固定工具定义的字段顺序与序列化格式，MCP 工具集合按名称排序后再注册；
- 同一客户端统一版本，避免多个版本交替注册不同的工具定义。

注意：问题详情中的原因分析带有生成时间，其后数据仍在更新，以页面上方的关键数字为准。命中会话的页签列出会话与次数，但不提供逐请求的未命中定位，也不展示系统提示词与工具定义的哈希对比。缓存统计没有按端点（对话 / messages / responses）的拆分。

28.12 定价快照与历史账单

适用场景：与业务方约定按内部单价结算，或解释「为什么调价后旧账单没有变」。


每次调用在发生时按当时的有效单价计费并记录。调整单价后，只有之后的调用按新价计费，已产生的调用费用不重算。

有效单价的确定顺序

1. 对象专属价：在模型服务的「可用范围与配额」中为某个对象单独设置的价格。同一次调用命中多个对象时取最具体的一个：用户 > 职能组 > 部门 > 工作空间 > 本服务全部成员。
2. 供应商标准价：在模型供应商的模型定价中设置的价格（第 5 章）。


操作步骤

1. 打开「管理后台 › 模型 › 模型服务」，进入目标服务的「可用范围与配额」页签，在目标对象所在行点「设置专属价」。
2. 选择网关模型、累计周期与累计方法、计价方式（单价 / Token 倍率）、跨档计价（分段计价 / 整笔计价）。
3. 在档位信息中填写用量区间与输入、输出、缓存命中、缓存写入单价（每百万 Token）；需要阶梯价时点「添加档位」。
4. 点「确认」。之后发生的调用按新档表计价。



你会看到

- 对话框内注明「为该对象在本模型服务中的调用单独设置阶梯价，优先于模型供应商处的标准价」，以及「改档表后历史账单不变」「已结算的调用不重新计价」。
- 对未在供应商处定价的模型，「设置专属价」提示该模型尚无标准价，并提供「去定价」入口。
- 调用详情「Token 与用量」的费用行给出本次费用与计价依据。



注意：专属价保存后对之后的调用立即生效，历史调用的费用保持原值；未定价的模型不能设置专属价，需先在供应商处定价；以美元计价的模型按「全局设置」中的汇率折算为结算币种。涉及与供应商的实际结算时，以供应商账单为准。

28.13 服务水平监控与运营报表


适用场景：判断某个调用方当前是否达到约定的成功率与耗时水平，或按期把运行数据交给管理层、财务或审计。

服务水平核对

1. 在「总览」用「筛选」添加「接入凭据」，或用「全公司」选择成员，把整页收敛到该调用方。
2. 读该调用方的「模型调用交付成功率」与「端到端 P99」，作为当期是否达标的依据。
3. 需要服务维度的数据时，打开模型服务详情的「调用情况」，查看该服务的调用量、成功率与耗时统计。

运营报表

1. 当期快照：在「总览」选定范围后点「导出汇报」，得到与指标卡同范围的 CSV。CSV 为长格式，列包括分区、项目、数值、单位、占比；分区含关键指标、模型排名、客户端排名、部门分摊，关键指标与看板逐项一致。
2. 定期报表：在「报表导出」中新建任务，「数据」选「用量汇总」或「完整调用记录」，设置频率与去向。文件按频率自动生成，落在收件箱、对象存储或回调地址。
3. 需要经营指标时，用「平均单次费用」与「总 Token 消耗量」自行计算单位 Token 成本。



注意：平台提供「模型调用交付成功率」指标，但没有服务水平目标设置、达标率计算与报告，判断是否达标需要人工比对约定值；没有按调用方并列对比的表格，只能逐个筛选查看。「导出汇报」反映点击那一刻的数据，与随后打开的看板可能有细微差异；报表导出生成的是文件，不是实时数据流。

建议每周关注：费用或 Token 是否突增、失败率是否上升、尾部耗时是否恶化、某一模型或部门是否占用异常、新上线的模型服务与智能体是否有真实使用。

能力说明

不提供的能力	替代做法
自定义看板与查询构建器	使用「运行总览」的固定看板与筛选；需要自定义分析时导出「完整调用记录」后在外部工具中处理（28.7 节）
按 Token 排序的消耗排行	用「筛选 › 模型」逐个收窄后读「总 Token 消耗量」，或导出用量汇总后排序（28.7 节）
按接口类型拆分的排行	在「请求」页签按「上游端点」查看，或导出完整调用记录后分组（第 30 章）
按模型归集的用量汇总导出	导出「完整调用记录」后按模型字段分组（28.7 节）
按工作空间或职能组的并列费用排行与出账	逐个切换「全公司」中的「工作空间」或「职能组」读取金额；需要文件时导出逐条明细后自行汇总（28.7 节）
无法归属记录的原因说明	打开代表性调用，看「概要」中的发起人、接入凭据与客户端字段判断（28.4 节）

不提供的能力	替代做法
外部客户端隐性消耗按调用目的拆分	用会话导出的分道计数估算，或改由平台托管智能体发起（28.6 节）
单个对象配额接近阈值的推送	查看「预算」面板的「接近限额」状态，或使用全租户「月度成本饱和度」告警（28.9 节）
包月套餐与套餐剩余额度	由管理员在模型服务中为对象设置周期配额，并设置「对象专属价」（28.9 节、28.12 节）
按模型、渠道、项目并列的分位表，以及 P90、首字延迟分位	用「筛选」逐个收窄后读 P95 / P99，或导出调用记录后自行计算（28.10 节）
峰值 QPS 数字卡	读「流量潮汐与双向承压」中的 QPS 走势，取最高点（28.10 节）
服务水平目标设置、达标率与报告	用「筛选」收敛到该调用方后读成功率与 P99，人工比对约定值并留档（28.13 节）
用量预测	用「流量潮汐与双向承压」的历史走势人工外推
运营大屏 / 全屏展示模式	使用「运行总览」页面，或定期导出汇报（28.13 节）
单位 Token 成本、算力利用率等经营指标卡	用「导出汇报」中的总费用与总 Token 自行计算（28.13 节）
逐请求的缓存未命中定位与提示词哈希对比	依据使用洞察的原因分类与修复建议处理，并对比相邻请求的系统提示词与工具定义（28.11 节）

29. 可观测入口、数据来源与权限边界

本章内容：本章面向平台管理员、运维人员与安全审计人员，说明 Zenova 的可观测数据从哪里来、在哪些页面查看、谁能看到哪些数据；如何读调用链（Trace）与阶段耗时；如何让外部客户端通过 OTLP 上报调用链，并与网关记录串联；数据留存设置如何影响之后能查到的内容；以及审计归档与数据保护措施。单次请求、会话与智能体执行的排查操作见第 30 章，按现象排查的路径见第 31 章。

29.1 可观测入口与数据来源

经过平台网关的模型调用、MCP 调用、API 服务调用与 A2A 调用，以及员工在「对话」中与智能体的往来，都由平台自动记录，调用方无需改造。数据保存在客户环境内，按使用面分为管理后台入口与工作台入口。

管理后台入口

入口	菜单路径	主要用途
运行总览	管理后台 › 观测中心 › 运行总览	「总览」「请求」「会话」「规则命中」「告警」五个页签

入口	菜单路径	主要用途
使用洞察	管理后台 › 观测中心 › 使用洞察	对会话自动诊断，归纳问题、原因与修复建议，并给出成员、任务场景、模型与客户端的对比和最佳实践
智能体运营	管理后台 › 智能体 › 智能体运营	租户内全部智能体的运行状态、生命周期事件与运行时版本升级
MCP 服务 › 调用情况	管理后台 › 能力 › MCP 服务 › 服务详情	单个 MCP 服务的工具调用活动
模型服务 › 调用情况	管理后台 › 模型 › 模型服务 › 服务详情	单个模型服务的状态、并发、错误率与按分钟吞吐
告警规则	管理后台 › 运行与排障 › 告警规则	平台告警目录、自定义告警规则与通知渠道
操作审计	管理后台 › 审计与合规 › 操作审计	配置变更、令牌签发与撤销、报文访问等审计记录
数据留存	管理后台 › 系统设置 › 全局设置 ›「数据留存」页签	报文正文是否留存、留存多久

工作台入口

入口	位置	主要用途
洞察	工作台顶部导航「洞察」，左侧菜单为「总览」「会话」「诊断」「最佳实践」「我的客户端」	成员查看本人的会话、调用链、个人诊断与推荐的最佳实践，管理本人的客户端接入
智能体详情	工作台顶部导航「智能体」，打开某个智能体	「运行历史」「定时任务」中的执行历史、「用量统计」「操作审计」（第 13～15 章）

数据来源

- 调用记录：网关对每次调用全量记录，不采样。内容包括发起人、接入凭据、客户端、模型、结果、耗时分段、Token、费用、命中规则与上游尝试。
- 请求与响应报文：网关采集「客户端请求」「发往上游的请求」「上游响应」「返回客户端的响应」四段。是否留存、留存多久由数据留存设置决定（29.4 节）。
- 规则命中：每次请求命中的流量规则、限额、内容护栏、恶意来源检查与站点防护策略。
- 会话：平台按会话标识把多轮调用串联；员工与智能体的对话、客户端上报的步骤都并入对应会话。
- 调用链：网关为每次模型调用生成一条调用链；客户端通过 OTLP 上报的 Span 并入同一条链（29.3 节）。
- 智能体运行事件：智能体的启动、停止、重启、配置下发等生命周期事件，以及定时任务的执行历史。

注意

- 调用记录与计量不受数据留存设置影响，始终完整保留；数据留存设置只控制报文正文。


- 可观测记录异步写出，不阻塞请求转发；请求详情的耗时分段中看不到记录本身的开销。
- 各页面只显示当前账号权限与租户范围内的数据，角色在「组织与权限」中分配（第 3 章）。

29.2 读调用链与阶段耗时

适用场景：需要判断一次调用慢在哪里，或确认某个步骤是否真的经过网关。

操作步骤

1. 在「运行总览 › 请求」中按请求 ID 搜索并打开该次调用。请求 ID 取自响应头 `x-request-id`，链路 ID 取自响应头 `x-trace-id`。
2. 切到「时延与成败」页签，读固定分段：接入层处理、排队、网关处理、失败重试、上游（流式含生成）、网关耗时、网关总耗时 / 端到端、首字延迟。
3. 需要看完整调用链时，从会话详情的「客户端轨迹」点击某一步进入链路详情；成员在工作台顶部导航「洞察 › 会话」中打开本人的会话后同样可以进入。
4. 链路详情左侧提供「树」「时间线」「图」「日志」四种视图；选中某个步骤，右侧在「详情」「输入输出」「属性」「评论」「分析」页签中查看模型、服务商、时长、结束原因、输入输出、属性与事件。所选步骤失败时多出「错误」页签。



你会看到

- 各分段以毫秒整数记录，低于 1 毫秒的开销显示为 0 ms；非流式调用的「首字延迟」显示「未记录」。
- 「路由与改写 › 上游尝试」中每次尝试的「耗时」计到上游返回响应头为止；「上游」分段计到读完整个响应体为止，两者含义不同。
- 链路详情页头给出状态、上报方、智能体（未关联时显示「未关联」）、模型与供应商、终端用户与总耗时，下方一行列出「观测记录数」「Token（输入 / 输出）」、成本、首 Token 耗时、开始时间、环境、会话（「查看会

话」）与「采集范围」。

- 网关侧的模型调用步骤为一条 llm.attempt，「属性」中可展开 genAiSystem、genAiRequestModel、genAiInputTokens、durationMs、selfTimeMs 等字段。「采集范围」显示「未识别到下游跨度」时，表示链路中只有网关自身的记录。
- 「分析」页签列出「耗时异常的步骤」与「高频重复调用」，作为排查线索。

注意

- 网关侧只提供固定的耗时分段，没有按工具、检索逐段的 Span 分解；Span 级分解只有客户端主动上报的数据才有。
- 网关自身产生的 Span 不采集输入与输出，右侧显示「未采集」；需要看报文请回请求详情的「请求」页签。
- 一次执行记录超过 100 条事件时，页面提示只展示最早的 100 条，靠后的步骤可能没显示。
- 客户端的 Span 可能比网关 Span 晚到。刚发生的调用如看不到下游跨度，稍后再打开。

29.3 用 OTLP 接入客户端调用链

适用场景：需要把外部客户端内部的工具调用、检索等步骤与网关的模型调用放进同一条调用链。

前提

- 客户端能发送 OTLP/HTTP（JSON 或 Protobuf）格式的 Trace。
- 成员可以在工作台为该客户端创建 API 密钥（第 19 章）。

操作步骤


1. 在工作台顶部导航「模型」中打开目标模型，点击「获取 API 密钥」。
2. 在「挂到哪个客户端」中选择「新建客户端」，填写客户端名称，类型选择「通用观测协议」，点击「创建」。
3. 弹窗同时给出 API 密钥和上报配置。上报配置形如：

```
POST https://<网关地址>/api/v1/public/otel/v1/traces
Authorization: Basic <上报密钥>
```

上报密钥只显示一次，请立即保存到客户端的密钥管理中。 4. 客户端调用模型时，在请求头中带上 W3C traceparent，使网关调用与客户端 Span 使用同一个 Trace ID：


```
traceparent: 00-<32 位十六进制 Trace ID>-<16 位十六进制父 Span ID>-01
```

5. 客户端把本地的工具调用、检索等 Span 按同一 Trace ID 上报到第 3 步的地址。
6. 已创建的客户端在工作台「洞察 › 我的客户端」中查看与管理。



你会看到

- 网关响应头 `x-trace-id` 的值等于请求中 `traceparent` 携带的 Trace ID；不带 `traceparent` 时网关自动生成并在 `x-trace-id` 中返回。
- 请求详情「概要」中的「链路 ID」与该 Trace ID 相同。
- 上报成功后，链路详情中网关侧与客户端侧的 Span 出现在同一条调用链里。



注意

- 上报密钥与 API 密钥是两种凭据：前者只能上报观测数据，不能调用模型。删除客户端后上报密钥随之失效。
- 若客户端未传 traceparent，两侧分属不同 Trace，只能按时间与会话关联。
- 客户端上报的采样比例由客户端自身的 OpenTelemetry SDK 配置决定，平台按收到的 Span 原样展示。
- 上报接口不接受无凭据的请求，只提供 traces 上报路径，不提供 OTLP metrics 上报路径。
- 平台内的智能体由平台直接记录，无需另行配置 OTLP。


29.4 数据留存

适用场景：需要控制之后的调用留下多少报文正文、留存多久，或需要理解为什么某些请求看不到报文。


前提：账号具备审计域管理权限（通常为租户管理员或审计管理员）。数据留存设置是租户级全局配置，保存后对所有成员的后续调用生效，建议在变更窗口内修改。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 系统设置 › 全局设置 ›「数据留存」页签」。
2. 在「正文留存」中选择：全部留存（默认）、按比例留存、不留存。选「按比例留存」时在「留存比例」中填写 1～99 之间的整数。
3. 在「内容留存时长」中填写天数（1～3650），或开启「永久留存」。
4. 在「调用记录留存时长」中填写天数，或开启「永久留存」。调用记录不可关闭，只能设置留存天数。
5. 点击「保存」，在「确认修改数据留存设置」对话框中阅读影响预估后确认。标题旁的徽标显示下发状态：「已生效」表示所有网关节点已应用；「下发中：节点恢复连接后自动生效」表示有节点暂未确认，节点恢复后自动应用。



字段	说明	取值
正文留存	之后调用的请求与响应正文如何留存	全部留存（默认）/ 按比例留存 / 不留存
留存比例	按会话整体判定：约该比例的会话留存正文，同一会话及其子代理会话要么全部留存，要么全部不留存	1～99 的整数百分比
内容留存时长	报文正文保留多久	天数，或永久留存
调用记录留存时长	调用记录保留多久	天数，或永久留存



你会看到

- 确认对话框按变更类型给出提示：缩短留存时长时列出将删除的调用记录、报文与会话正文的大致数量，删除在下一次清理时执行，不可恢复；改为按比例留存时说明之后约多少比例的会话会留存正文；不涉及删除时提示「本次修改不会删除已有数据」。
- 选择「不留存」后，会话标题在下一个清理周期清空，其余已存正文仍按内容留存时长清理。
- 保存成功后提示网关节点将在约 1 分钟内生效。

对查询结果的影响

情况	页面中的表现
该会话未被抽中留存正文	请求详情报文区提示「按数据留存设置未留存报文」；会话「对话」页签显示「按数据留存设置未留存正文」；耗时、Token、费用、命中规则照常可查
正文超过内容留存时长	请求详情提示「报文已超过数据留存设置的留存时长，已清理」；会话中显示「正文已按数据留存设置清理」
调用记录超过留存时长	该调用不再出现在列表中
正常留存	请求详情「概要」中的「保留期」显示当前策略

注意


- 留存比例只影响正文。按比例留存时，用量、费用、成功率等统计仍覆盖全部调用，不需要按比例换算。
- 会话诊断（使用洞察）依赖会话内容；正文留存比例越低，能覆盖的会话越少。
- 页面底部显示「尚未修改，使用系统默认」时，表示当前值并非管理员保存过的配置。

29.5 审计归档与完整性校验

适用场景：需要证明审计记录未被篡改，或需要长期留存审计数据。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 审计与合规 › 操作审计」，点击「归档与校验」。
2. 读「完整性校验」区块：运行状态、最近一次校验时间、结果、覆盖范围与问题明细。需要立即校验时点「立即校验」。
3. 在「归档批次」中按类别（审计日志、调用日志）查看封存日期、记录时间范围、记录条数、保护状态与「复核结果」，可「下载批次数据」与「下载批次清单」。



你会看到

- 未配置归档存储时，对话框顶部提示「未配置归档存储，审计记录未封存。请联系运维人员配置归档存储。」
- 问题明细按分片、序号与审计记录列出问题，例如序号不连续、前序哈希不一致、分片头与链尾不一致、记录正文被改动。
- 尚无批次时「归档批次」显示「尚无归档批次」。

注意：归档存储属于部署配置，需运维人员在平台侧完成；租户管理后台只做查看、下载与手动校验。审计查询、导出与留存的完整说明见第 32 章。

29.6 平台数据的权限边界

角色与可见范围

角色	可见范围
租户管理员	本租户全部观测数据与配置项，包括「使用洞察」与全租户会话详情
运营、配置、安全、审计等职责角色	「运行总览」按各自职责显示对应页签与面板；财务角色看到费用类指标与排行，运营角色在「请求」中只看到本人发起的请求
审计管理员	「操作审计」「报表导出」等审计与合规页面，以及「全局设置」中的「数据留存」页签
成员	工作台「洞察」中本人的会话、调用链与个人诊断，不能查看他人数据
平台管理员	平台管理控制台的系统运行监控、出口网络、平台运行日志等平台级页面

- 「使用洞察」只对租户管理员开放；其他职责角色即使能进入管理后台也看不到该入口。
- 平台级页面只对平台管理员开放，租户管理员直接访问这些地址时会被带回「运行总览」，这是预期行为。
- 会话详情中的「网关调用」页签与单轮链路只在全租户视角提供；成员的个人视角不含这两部分。

数据保护措施

- 请求头中的凭据在采集时抹除，页面显示为「已抹除 · 长度 N」，不显示原值。
- MCP 令牌在活动记录中只显示指纹前缀，不显示全量。
- 每次读取报文正文或差异都写入审计记录。
- 导出类操作（报表导出、汇报导出、会话导出）记录在操作审计中。
- 链路详情的「分享」只生成一个指向该执行的链接：打开后显示执行 ID 与分享令牌，查看内容仍需登录并具备相应权限。


接入前应与业务方约定：哪些输入输出允许留存原文、敏感数据与内部地址如何脱敏、各角色可查看的范围、导出与归档的保留期限、谁可以创建和删除上报客户端。「已脱敏」应以实际报文样本证明，不能只依据配置开关判断。

29.7 告警与通知的位置

适用场景：需要在策略大量拦截、额度触顶、服务异常等情况下收到通知。

告警由三部分组成：「告警规则」页签中的平台告警目录与自定义规则、「通知渠道」页签中的渠道、以及「运行总览 › 告警」页签中的告警事件。

1. 进入「管理后台 › 运行与排障 › 告警规则」，在「告警规则」页签浏览平台告警目录。阈值可调的规则在「触发条件」列直接修改数值，标「(不可调)」的阈值固定。
2. 切到「通知渠道」页签，点「新建渠道」，选择类型（钉钉 / 飞书 / 回调地址 / 企业微信 / 邮件），勾选接收的事件类型，填写地址与加密密钥。创建后点「发测试消息」，状态变为「已验证」后才能用于真实告警。
3. 回到「告警规则」，点「新建告警规则」，选择「网关策略事件」，设置指标、统计窗口、阈值与通知渠道。



注意

- 未验证的渠道不出现在告警规则的可选渠道中。
- 平台告警目录的规则作用于全租户，修改阈值前先确认影响范围。
- 渠道事件类型、最少样本与告警事件处置的完整说明见第 32 章；流量突增与熔断场景的用法见第 30.9 节。

能力说明

不提供的能力	替代做法
网关单次调用的 Span 级分解（工具、检索逐段 Span）	网关侧使用「时延与成败」的固定分段；Span 级分解由客户端通过 OTLP 上报（29.3 节）
在页面上配置链路采样率	平台链路采样通过部署配置设置；网关调用记录始终全量
直接导出到 Zipkin、Jaeger、SkyWalking	导出到客户自有的 OTLP Collector 后由其转发；导出地址属部署配置
关闭调用记录	调用记录不可关闭，只能设置留存天数；正文可按比例留存或不留存（29.4 节）
访问日志字段格式自定义、访问日志采样、实时投递到 Kafka / Elasticsearch / syslog	使用「请求」页签「导出 CSV」（固定字段）、报表导出定期投递到对象存储或回调地址（第 32 章），或 OTLP 链路导出
日志关键字告警	在告警规则中订阅网关策略事件类规则（29.7 节）；平台管理员可在平台运维日志中筛选查看（第 33.7 节）

不提供的能力	替代做法
在租户后台查看指标抓取端点与凭据	指标、链路与日志的对外导出通过「集成与导出」页按需提供，当前版本提供 Sentry 内置集成
在租户后台查看主机与依赖组件状态，或执行组件重启	属于平台管理员的管理控制台能力（第 33 章）；智能体自身的启停与重启在「智能体运营」中操作（第 30.7 节）
对外分享可直接阅读内容的公开链接	「分享」链接只携带执行 ID，接收方需登录查看；需要离线材料时使用「下载链路」或会话「导出报告 PDF」（第 30 章）

30. 网关请求、会话与根因定位

本章内容：本章面向平台管理员、运维人员与安全审计人员，说明如何检索单次网关请求、读懂请求详情的五个页签、区分失败类型、识别调用来自哪个客户端；如何按会话还原多轮对话，查看员工与智能体会话的特有信息，并在链路详情中评论、评分、送审；如何查看智能体的运行状态与生命周期事件、MCP 工具调用活动与策略命中；最后给出常见现象的根因定位顺序。入口与可见角色见第 29.1 节；按现象排查的完整路径见第 31 章。


30.1 检索网关请求

「请求」页签记录经过网关的每一次模型、MCP、A2A 与 API 服务调用，包括被策略拦截的请求。员工在「对话」中使用智能体时，智能体发出的模型调用同样记录在这里。排查任何运行期问题，都从这里找到目标请求开始。

前提：账号为租户管理员，或具备运营、财务、审计等职责角色。运营角色只看到本人发起的请求。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 观测中心 › 运行总览」，选择「请求」页签，在工具栏选择覆盖问题发生时间的时间范围。页面上方的「请求趋势」条可拖选，进一步缩小时间窗。
2. 已知请求 ID、链路 ID 或成员时直接在搜索框输入。请求 ID 取自响应头 `x-request-id`（或 `x-lp-data-plane-request-id`），链路 ID 取自 `x-trace-id`。
3. 需要按条件筛选时点「筛选」添加条件。条件以「字段 = 值」显示在工具栏，点「×」移除，点「清空」全部移除。
4. 点击目标行打开请求详情（30.2 节）。详情左上角可用上一条、下一条在当前列表中切换。
5. 常用筛选组合可通过「视图」保存；需要导出当前结果时点「导出 CSV」。



常用条件包括：结果（已完成 / 失败 / 已取消 / 已拦截）、HTTP 状态码、耗时区间、发起人、接入凭据、客户端、终端用户、模型、供应商、渠道、调用类型、MCP 工具、命中策略、责任方、该次尝试失败、网关兜住方式（重试、故障转移、排队）、用途、推理强度、标签、会话 ID、请求 ID。列表主要列包括链路 ID、发起人 · 客户端、部门、上游端点、全周期耗时、结果、失败阶段、时间、请求造型、耗时构成、网关耗时、上游响应耗时、模型、用途、推理强度、用量与费用。

注意

- 「导出 CSV」为固定字段，导出的是当前筛选结果。列表规模很大时，优先缩小时间范围或用请求 ID 精确搜索。
- 因密钥写错、伪造而认证失败的请求无法确定调用身份，按接入凭据或发起人筛选时不会出现；排查时用调用方收到的 `x-request-id` 按请求 ID 搜索。


30.2 阅读请求详情

详情页头显示链路 ID、结果、发起人与请求造型，右上角提供「看该模型流水」「看该会话」（属于会话的请求显示）与刷新。五个页签分别回答：

页签	回答的问题
请求	四段报文的正文、请求头与差异
概要	谁通过哪把凭据、从哪个客户端发起，最终用了哪个模型和服务
Token 与用量	用量与费用
时延与成败	成败与耗时分布


页签	回答的问题
路由与改写	去了哪里、试了几次、改了什么、命中什么规则


「概要」分四组：身份归属（链路 ID、请求 ID、网关事件 ID、所属空间、发生时间、保留期）、发起人与凭据（发起方类型、发起人、发起人邮箱、客户端识别、接入凭据前缀、客户端 IP、入口 IP 异常）、调用对象与模型解析（事件类型、请求造型、对象类型、客户端声明的模型、实际路由模型、模型服务）、标签。




四段报文与差异


1. 在报文区选择段落：「客户端请求」「发往上游的请求」「上游响应」「返回客户端的响应」，每段标出字节数。发生重试或故障转移时，上游各段按尝试次序分开。
2. 在每段下切换「正文」「请求头」（或「响应头」）；「复制全文」复制当前段。
3. 在「发往上游的请求」下选择「差异」，查看网关相对客户端请求做了哪些改动。跨协议转发时页面顶部注明入站与上游协议，例如「跨族转发：入站 Anthropic Messages → 上游 OpenAI Chat Completions」；未能转发到上游的字段在「未转发到上游」中逐项列出。





时延与路由：「时延与成败」给出状态、HTTP 状态码、失败阶段、错误类别与拦截原因，并以甘特条展示耗时分解（分段含义见第 29.2 节），被拦截的请求各耗时字段为空。「路由与改写」的「请求去向」给出声明的模型、接管规则、最终供应商与模型及路由结论；「上游尝试」逐行给出序号、档位、供应商 / 模型、账号与选号理由、结果、原因、状态码、耗时、首字时间与参数调整；「请求改动」列出按目标能力调整的内容与规则改写；「命中记录」给出本次命中的全部策略及其处置与故障转移。





注意

- 请求头中的 authorization 等凭据在采集时抹除；每次读取正文或差异都写入审计记录。
- 报文不可读时页面给出原因，例如按数据留存设置未留存报文、报文已超过留存时长并已清理、报文归档中稍后可查看（第 29.4 节）。

- 被策略拦截的请求没有上游段，差异视图只在请求方向提供。
- 「请求去向」区域可能提示「本次请求未保存规则链快照」，此时以「命中记录」为准；规则已被删除时会标注并保留历史命中。

30.3 区分失败类型

同样是「调用失败」，原因可能在上游、在策略、在额度，也可能在调用方自身。按以下线索区分：

类型	结果	详情中的线索	返回给调用方
上游失败	失败	「上游尝试」结果为响应被拒、超时、流中断等，带上游状态码	4xx / 5xx
策略拒绝	已拦截	无上游尝试；「命中记录」中处置为拒绝，规则名可点击	403，`deniedBy: routePolicy`
护栏拦截	已拦截	「拦截原因」有值，「命中记录」中有内容护栏的命中	403，`code: content_policy_violation`
配额或限流	已拦截	无上游尝试；「错误类别」以中文说明原因与恢复时间	429，`reason` 为 `POOL_EXHAUSTED`、`TRAFFIC_RATE_LIMITED` 等
调用方请求错误	失败	失败阶段为参数校验或上游返回 4xx	400 / 404 / 422

查看故障转移与切换代价：在「筛选」中添加「网关兜住方式 = 故障转移」列出相关请求；打开一条，在「上游尝试」中逐行查看每次尝试的档位、结果与耗时。两次耗时之和即用户感受到的总时间，第一次尝试的耗时就是切换代价。代价过大时调整对应流量规则中该档位的超时时间（第 26 章）。

30.4 识别调用来自哪个客户端

网关按请求头 `User-Agent` 等特征自动识别常见的智能体客户端，例如 Claude Code、Codex、WorkBuddy；无法识别的显示为「自定义客户端」或「未知客户端」。识别结果显示在「请求」列表的「发起人 · 客户端」列、请求详情「概要 › 客户端识别」、会话列表与详情，以及 MCP 服务的「调用来源」列（30.8 节）。

注意

- 调用方自研程序没有可识别特征时，可在「获取 API 密钥」时为其新建并命名客户端，请求会归入该客户端（第 20 章）。
- 客户端识别用于统计与排查，不作为访问控制依据；按客户端限制访问应使用流量规则的条件（第 26 章）。
- 模型调用的客户端识别与 MCP 调用的来源识别是两套判断。判断实际来源时两处都看。

30.5 查看会话与对话记录

多轮调用按会话串联：调用方在请求头携带 `x-zenova-conversation-id: <会话标识>` 时，同一标识的调用归入同一会话；未携带时网关按对话内容的延续关系自动归并；客户端通过 OTLP 上报的步骤并入对应会话（第 29.3 节）。员工在「对话」中与智能体的会话同样出现在这里。


操作步骤


1. 在「运行总览」选择「会话」页签。列表列出标题（取首条用户消息）、客户端、接入、成员、来源、轮次、费用、最近活动；「来源」取值为网关、客户端上报、网关与客户端上报。可按客户端、来源、诊断问题类别（执行异常、用量问题、质量问题、安全问题）筛选。也可在请求详情点「看该会话」直接进入。
2. 打开会话详情。页头显示最终用户、组织、调用方、密钥与活跃时段，以及「进行中」或「空闲」状态；「会话信息」下拉列出终端用户、所属组织、接入智能体、网关凭据、安全策略、最后活跃与最新消息。右上角提供「导出 JSONL」「导出报告 PDF」。
3. 切换到「对话」页签：左侧按轮列出首句、费用与耗时，可按「全部 / 失败 / 网关兜住 / 无网关记录」过滤、按时间或耗时排序并搜索对话内容；右侧显示所选轮的用户输入、模型回复，以及该轮耗时、模型调用次数、重试、工具调用和每次模型调用的模型、Token、耗时与结果。



其余页签

页签	内容
概要	工具失败与重试、最慢操作、峰值上下文占用，以及来源、客户端、成员、诊断问题类别、轮次、费用与起止时间
客户端轨迹	客户端上报的步骤按「轮 › 步 › 记录」分组并带时间轴，可播放回看；点击步骤进入链路详情（30.6 节）
网关调用	顶部结论、服务与渠道统计、耗时构成与按「轮 › 调用」展开的请求时间线；每次调用可点进请求详情，某一轮可打开「单轮链路」整页查看
诊断	该会话命中的诊断问题（第 31.9 节）





导出会话：「导出 JSONL」提供「Hermes 训练格式」（整段会话一行）与「轮次运维明细」（每轮一行，含耗时、重试与 Token）两种格式。「导出报告 PDF」生成含会话概览、Token 与成功率、每轮摘要、网关调用结论、故障明细、策略命中、诊断与审计事件的报告，可用于离线归档。

注意

- 调用方以同一个 x-request-id 重发请求时，两次调用都会保留；平台把重发归入「客户端重发的上下文」，不计入「重试」计数。轮次的「重试」统计的是网关内部发起的重试。
- 用户在客户端回退、编辑后重发或重新生成时，原来那一轮被新的一轮替换，标为「已替换」并默认隐藏；打开「显示回退 / 重发前的旧轮」后不编号地显示。客户端首次接入时带来的历史对话标为「历史」，没有花费和耗时。
- 「网关调用」页签显示「本会话未经平台网关调用模型」时，客户端可能直连了上游，这部分的成本、失败与策略在网关侧都看不到。
- 会话列表数据量大时没有关键字搜索框。按标题定位具体会话时，从请求详情的「看该会话」进入更快。
- 导出入口按会话来源显示，客户端上报型会话可能只提供「导出报告 PDF」。

30.6 智能体会话与链路详情

适用场景：员工反馈某个智能体回答异常、反复调用工具或定时任务结果不对，需要还原智能体的执行过程。

识别智能体会话

- 会话详情页头的「调用方」显示智能体名称与头像，「会话信息」中的「接入智能体」给出所属智能体。
- 由定时任务触发的轮次标「定时任务」，由心跳触发的轮次标「心跳」，这两类轮次的开场消息可能来自智能体本身。
- 某一轮派生了子代理、辅助调用（起标题、生成建议等）或上下文压缩时，轮次旁显示「子代理 N」「辅助 N」「压缩 N」，点击进入对应链路查看。
- 「对话」页签中，智能体内部使用的上下文折叠为「智能体内部上下文（N 条）」，客户端注入的上下文折叠为「客户端注入的上下文（N 条）」。
- 消息区显示「消息内容未上报」并说明「该会话由智能体运行时托管，消息内容未同步到平台」时，表示该会话的消息正文保存在智能体运行环境中，平台只有调用记录；显示「系统内部会话」时为心跳、例行任务等内部会话，不展示用户消息。

在链路详情中下钻

1. 在会话详情的「客户端轨迹」或子代理、辅助、压缩标记上点击，进入链路详情；成员在工作台「洞察 › 会话」中打开本人会话后同样可以进入。
2. 用左侧「树」「时间线」「图」「日志」视图定位耗时最长或失败的步骤，用搜索框按模型、工具或关键词查找步骤。
3. 选中步骤后在右侧「输入输出」中查看该步骤实际收到与返回的内容，可在 Markdown、JSON、原文之间切换；工具步骤分「入参」「返回」显示，治理步骤记录的是一次决策，不产生模型输入输出。
4. 在「分析」中查看「耗时异常的步骤」与「高频重复调用」。这些提示是线索，不是结论；重复调用可能来自合法重试或并行分片，需结合父子关系与工具返回判断。

记录结论与后续处理

页头提供「操作」菜单：

操作	作用
评论	切到右侧「评论」页签，在「在此步骤留下评论…」中填写后点「发布」

操作	作用
分享	生成指向该执行的链接，接收方需登录并具备权限才能查看内容
下载链路	把链路详情下载为 JSON 文件

注意

- 链路详情中的输入输出同样受数据留存设置约束；页面提示「读不到原文」与「观测事件按规约不保存提示词和回复」是两种情况，前者应上报，后者表示该调用本身没有可关联的会话正文。
- 模型调用已结束但输出 Token 为 0 时，页面顶部提示这是空输出或截断，不是一次成功的回答。

30.7 智能体运行状态与生命周期事件

适用场景：员工反馈智能体无响应、对话报「智能体运行环境暂不可用」，或需要确认运行时版本升级的进度。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 智能体 › 智能体运营」。页面顶部统计总数、运行中、异常与运行时落后的智能体数量；列表列出智能体、工作区、状态（运行中 / 已停止 / 异常）、服务状态、运行时、节点、升级状态与创建时间。可按名称搜索，按工作区与版本筛选。
2. 平台正在分批升级智能体运行时版本时，页面显示「运行时版本升级进行中」卡片，给出进度、目标版本与待升级、升级中、待健康检查、已完成、已跳过各组数量。可调节「同时升级上限」；连续失败过多时升级「已自动暂停」，排查后点「恢复升级」。
3. 点击某个智能体打开「智能体详情」，在「概览」「身份」「运行时」「最近错误」中查看所有者、模型服务、副本、运行镜像、重启次数、最近重启、停止原因、最近错误与错误时间；「事件」区块列出生命周期事件。
4. 需要处置时，在行操作中选择「启动」「停止」「重启」「重新下发配置」或「查看生命周期事件」。停止前会弹出确认，停止后该智能体不再提供服务。
5. 需要查看单个智能体的业务执行时，在工作台打开该智能体：「运行历史」列出活动日志（时间、来源、状态、消息，可展开事件详情与容器日志）；「定时任务」中每个任务的「执行历史」列出来自运行时的最近 50 次执行；「操作审计」与「用量统计」分别给出配置变更与用量（第 14、15 章）。

你会看到

- 「最近错误」以中文说明失败类型，例如生命周期操作超时、模型服务分发解析失败、配置下发冲突、状态转换超时。
- 运行时标为「运行时落后」时，表示该智能体尚未升级到当前运行时版本。

注意


- 「智能体运营」需要运营域管理权限。启停与重启会影响正在使用该智能体的员工，处置前先确认影响范围。
- 定时任务的执行历史需要从运行中的智能体获取；智能体未运行时提示先启动智能体。

30.8 查看 MCP 工具调用活动

MCP 服务的每次工具调用、配置导出、令牌签发与撤销都会留下活动记录，可用于确认谁在什么时候用哪个客户端调用了哪个工具。智能体通过平台调用 MCP 工具时，同样记录在这里。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 能力 › MCP 服务」，打开目标服务，选择「调用情况」页签。
2. 页面顶部显示服务状态、限流与熔断状态；「调用趋势」可在「业务调用」「协议活动」「全部活动」之间切换并选择时间范围，下方显示调用量、成功率、平均耗时、P95 耗时与当前并发。
3. 在「最近调用」中查看每次调用，可用右上角「全部调用方」按用户筛选。
4. 点击一行查看「调用载荷」：客户端请求、发往上游的请求、上游响应、返回客户端的响应四段正文与请求头。



「最近调用」列出时间、调用来源（客户端名称与来源入口）、用户、工具、类型（工具的副作用类型）、状态与结果（失败时给出原因，例如「上游服务错误」「参数无效」）、耗时与来源 IP。需要跨服务查看时，在「运行总览 › 请求」中添加「调用类型 = MCP 调用」或「MCP 工具」筛选，可使用与模型调用相同的请求详情。


控制面事件与审计

- 成员在工作台导出 MCP 连接配置、签发令牌、撤销令牌，都会记入该服务的活动记录（「全部活动」）。
- 令牌签发与撤销同时写入「管理后台 › 审计与合规 › 操作审计」，记录操作人、对象、时间与来源 IP。
- 连接配置中的令牌只显示一次并带到期时间；活动记录与审计中只显示令牌指纹前缀。

30.9 规则命中与流量突增

规则命中：「规则命中」页签按规则汇总策略在时间窗内的命中情况。

1. 在「运行总览」选择「规则命中」页签，选择时间范围（默认最近 7 天）。
2. 列表按规则列出策略规则、匹配判定条件、网关执行动作、命中次数与来源数、下钻查看、最近命中、7 天走势；搜索框可按规则名称或 ID 搜索。
3. 点「筛选 › 处置」，按放行、拒绝、改路由、改写、降级、限速筛选。
4. 点某条规则的「下钻命中请求 ➔」，页面切换到「请求」页签并自动带上「命中策略」筛选，打开其中一条即可在「路由与改写 › 命中记录」中核对处置与结果。




注意：列表是按规则的汇总，逐条记录在下钻后的请求列表或请求详情中查看；对护栏类规则下钻后结果为空时，改用「请求」页签按「命中策略」直接筛选该规则。

流量突增与熔断事件

适用场景：出现流量异常、上游熔断或费用突增时，需要确认发生了什么、影响多大。

1. 在「运行总览 › 总览」查看「流量潮汐与双向承压」，对比当前 QPS 与上游生成、预填充 Token 的走势，判断是请求变多还是单请求变长。
2. 用筛选收窄到可疑的接入凭据或模型，观察其请求量与失败率（第 28 章）。
3. 进入「管理后台 › 运行与排障 › 告警规则」，用搜索框查找相关规则：按「限流」可找到 MCP 限流次数、限流排队超时率；按「成本」可找到单次调用成本均值、月度成本饱和度；按「延迟」可找到 P95 延迟、平均延迟。
4. 需要按策略事件告警时，点「新建告警规则」选「网关策略事件」，触发条件可取命中次数、拦截次数、拦截占比、涉及的调用方数、命中突然归零、故障转移次数、故障转移占比。
5. 在「运行总览」选择「告警」页签，查看告警事件与处置记录。



注意：选「拦截占比」「故障转移占比」这类占比指标时，表单出现「最少样本」字段（默认 20），用于避免低样本误报。平台告警规则的阈值作用于全租户，规则本身不发通知，需要绑定已验证的通知渠道（第 32 章）。

30.10 根因定位顺序

现象	建议顺序
首字慢	「时延与成败」的排队与网关处理 → 「上游尝试」的首字时间 → 是否发生重试或故障转移
总耗时高	「上游」分段占比 → 链路详情最长路径 → 串行工具调用 → 子代理轮次
输出不稳定	实际路由模型是否变化 → 「请求改动」中的参数调整 → 提示词版本（第 13.12 节）→ 工具返回 → 护栏改写
成本突增	「流量潮汐与双向承压」→ 消耗排行中的凭据与模型 → 长输入或长输出 → 缓存命中 → 子代理、辅助与压缩轮次
智能体反复调用工具	链路详情「高频重复调用」→ 工具返回是否报错 → 使用洞察中的执行异常类问题（第 31.9 节）
智能体无响应	「智能体运营」中的状态与最近错误 → 生命周期事件 → 运行时版本升级是否暂停
只在部分用户失败	发起人与部门 → 模型服务可用范围 → 工作空间 → 凭据 → 命中的流量规则

能力说明

不提供的能力	替代做法
每次请求逐条规则的完整判定过程（哪些规则被评估、为何未命中）	查看「命中记录」中实际命中的规则；规则上线前用流量规则的模拟功能验证（第 26 章）
响应方向（上游响应 → 返回客户端）的差异视图	分别打开「上游响应」与「返回客户端的响应」正文对比（30.2 节）
把请求重新发往上游的重放	用会话时间线与「客户端轨迹」回看，在链路详情「输入输出」中核对模型步骤收到的消息（30.6 节）；需要复现时导出报文后由调用方重新发起
打包为单一归档包（含原文、签名与哈希清单）	使用会话「导出 JSONL」「导出报告 PDF」与链路「下载链路」，审计完整性见第 29.5 节
从请求详情直接跳转到链路详情	从请求详情点「看该会话」，在会话的「客户端轨迹」或「网关调用」中进入链路与单轮链路
两条执行并排对比	分别打开两条链路详情比对，或分别「下载链路」后对照
MCP 活动按事件类型（配置导出、令牌签发、撤销）筛选	在「调用情况」切换到「全部活动」查看，或在操作审计中按操作筛选（30.8 节）
按相对基线的流量或费用突增 / 突降告警，以及熔断次数与恢复情况统计	用「流量潮汐与双向承压」对比历史同期，配合固定阈值规则与「命中突然归零」判据（30.9 节）
会话列表的关键字搜索	从请求详情点「看该会话」进入，或按客户端、来源、诊断问题类别筛选（30.5 节）

31. 问题诊断与处理

本章内容：本章面向值班管理员与替成员、调用方排查问题的技术支持人员，按「现象」组织：先给出常见现象的速查表，再说明调用失败、请求不返回、被限流、被熔断、被护栏拦截、上游报错时分别从哪里看、由谁处理；然后说明如何用「使用洞察」把零散的单次失败归纳成系统性问题，并比较成员、任务场景、模型与客户端；最后说明如何追溯配置变更，以及常见错误码与处理建议。

31.1 按现象速查

适用场景：收到问题反馈，需要先判断该去哪个页面、看哪一章。

现象	优先核对	进一步核对
看不到管理后台或某个菜单	账号是否为租户管理员或具备对应职责角色（第 3 章）	许可是否授予该能力；未授予的入口不显示
工作台没有可选模型	模型服务的可用范围是否覆盖该成员、部门、职能组或工作空间（第 7 章）	服务内是否有已启用的模型，供应商状态是否正常（第 4、6 章）

现象	优先核对	进一步核对
成员能登录但进不了工作空间	是否已加入该工作空间（第 3 章）	工作空间角色是否正确
创建智能体时没有模型可选	当前工作空间是否有可用的模型服务（第 13 章）	服务是否对成员所属范围开放
智能体不会使用技能或应用	智能体是否启用了对应技能、应用（第 14 章）	成员权限与智能体行为准则是否完整
智能体无响应或提示运行环境不可用	「智能体运营」中的状态与最近错误（第 30.7 节）	生命周期事件、运行时版本升级是否已暂停
成员看不到 MCP 服务	MCP 服务是否已发布、成员是否在可用范围内（第 22 章）	授权有效期与组织归属
调用返回 401 / 403 / 404	密钥状态、可用范围与命中的流量规则（31.3 节）	「命中记录」中是否有拒绝类规则
调用返回 429	限额与排队（31.5 节）	预算硬墙与账号池额度（第 26 章）
调用返回 503 / 504	熔断与超时（31.4、31.6 节）	上游供应商健康与故障转移（31.8 节）
敏感数据误报或漏报	规则状态、检测方式、等级与动作（第 24 章）	用脱敏样本重新验证
安全围栏未按预期拦截	输入、输出护栏与对应风险分类是否启用（第 25 章）	失败处置、阈值与处置动作
回答慢或失败	「运行总览 › 请求」中的「时延与成败」（第 30.2 节）	「上游尝试」与故障转移
同类问题反复出现	「使用洞察 › 问题」（31.9 节）	问题的命中会话与修复建议
配置被意外修改	「操作审计」（31.12 节）	变更前后的状态与操作人

31.2 排查的第一步：拿到三个信息

适用场景：成员或调用方报告「调不通」，但说不清原因。

动手看页面之前，先索取三样东西，后面每一步都依赖它们：

1. HTTP 状态码：`401`、`403`、`404`、`429`、`502`、`503`、`504` 分别落在不同环节。
2. 响应体中的 `reason`：平台给出的稳定原因码，比状态码更精确。同为 `429`，`TRAFFIC_RATE_LIMITED` 是本地限额，`LLM_RATE_LIMITED` 是上游限流，处理人不同。
3. 响应头中的 `x-request-id`：用它可以直接定位这一次调用。

员工在「对话」中使用智能体时拿不到响应头，可改为记录发生时间、所用智能体与会话标题。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 观测中心 › 运行总览 › 请求」，在搜索框粘贴 `x-request-id`。

2. 没有请求标识时，改按「发起人」「接入凭据」与时间范围筛选，并把「结果」设为「失败」；智能体会话可在「会话」页签按成员与时间找到会话后，从「网关调用」页签进入具体请求。
3. 打开记录，进入请求详情。

你会看到

- 「时延与成败」：状态、HTTP 状态码、失败发生在哪个环节、错误类别。
- 「路由与改写 › 命中记录」：命中了哪条规则、做了什么处置。
- 「路由与改写 › 上游尝试」：有尝试记录说明请求已发到上游；没有说明它在网关内部就被拦下了。这一条立刻把「调不通」分成两半：要么改规则，要么查上游。

31.3 调用失败：认证、授权与模型不存在

适用场景：调用方收到 401、403、404，请求根本没发到上游。

状态码	reason	含义	谁来处理
401	LLM_AUTH_FAILED（invalid_api_key）	密钥无效：不存在、已删除、已禁用或拼写不完整	调用方核对密钥；管理员核对密钥状态
403	PERMISSION_DENIED	不在该模型服务的可用范围内，或被流量规则拒绝	管理员核对可用范围与规则
404	LLM_MODEL_NOT_AVAILABLE（model_not_found）	请求的模型不在该密钥可用的服务内	调用方改用正确的模型名

操作步骤

1. 在「管理后台 › 模型 › 模型服务」打开目标服务的「可用范围」，核对调用方或其部门、职能组是否在内。
2. 在「管理后台 › 模型 › 模型服务 › API 密钥管理」中按名称或前缀搜索该密钥，核对是否「已禁用」。
3. 若为 403，在请求详情「命中记录」中确认是否由流量规则拒绝。

你会看到

- 三种协议各自返回原生错误结构，但携带同一个 reason。同样的认证失败，OpenAI 返回 invalid_api_key，Anthropic 返回 authentication_error，Gemini 返回 UNAUTHENTICATED。
- 400、401、404、413 这类请求侧错误的响应头带 x-should-retry: false，表示原样重试不会改变结果。



注意：403 有两个来源，可用范围未授权，或被流量规则拒绝。前者改「可用范围」，后者改规则。处理前先在「命中记录」确认是哪一种，否则会在错误的地方改配置。

31.4 请求一直不返回：超时

适用场景：调用方等待很久后收到 504，或客户端先于平台超时断开。

超时由两层构成：网关等待上游的时间（在流量规则里配置），以及调用方客户端自己的超时。先分清是哪一层先到。

操作步骤


1. 在「管理后台 › 流量 › 流量规则」中新建规则并限定条件，例如「调用类型 = 模型调用」加一个专属请求头，避免影响其他调用方。
2. 添加处置动作「应用限额」，展开「并发、熔断与超时（可选）」。
3. 打开「上游调用超时」，填写「连接超时」与「请求超时」（毫秒）。
4. 保存，在「确认变更」中核对后点「确认并应用」。

你会看到

- 上游未按时响应时，客户端收到 504：

  > {"error":{"message":"The upstream model service timed out.","type":"server_error","code":"timeout","reason":"LLM_TIMEOUT"}}

- 这类请求有上游尝试记录，上游耗时接近或超过配置的请求超时值。



注意

- 请求超时按上游真实响应时间设置。过小会把正常的长回答判成超时；过大则客户端已断开而网关还在等，白白占用连接。智能体执行长任务时，模型单次回答可能较长，设置前先在「时延与成败」中观察实际耗时分布。
- 上游确实慢时，应同时考虑增加供应商账号、配置备用档位（31.8 节）或换更快的模型。

31.5 被限流：请求速率、并发与排队

适用场景：调用方收到 `429`，或需要为某个调用方设定调用上限。

操作步骤


1. 在「流量规则 › 全局限额」点「新增限额」，填写名称。
2. 选择「计数维度」（如「按 API 密钥」），填写「匹配条件」选定调用方。
3. 选择「时间窗」（如「分钟」），填写「周期内请求数」与「即时突发量」。
4. 在「超限处理」中选择动作，按需填写附加参数，保存。


你会看到：三种超限动作表现各不相同。

超限处理	客户端收到	说明
立即拒绝	`429`，`reason` 为 `TRAFFIC_RATE_LIMITED`，带 `Retry-After`	上游耗时 0 毫秒，请求不会发到上游

超限处理	客户端收到	说明
排队等待	队列有空位时等待后正常返回；超过上限时 429，reason 为 TRAFFIC_QUEUE_TIMEOUT	填写「最大排队深度」与「最大等待」（毫秒）
返回固定应答（不再调用模型）	HTTP 200，正文为配置的助手回复	不调用模型，不属于错误

- 选「返回固定应答」时，响应体带 zenova_degraded: true、reason_code（如 quota_exceeded）与 retry_after_seconds，usage 各项为 0，该次调用不计费。





注意

- 「返回固定应答」返回 200 而非错误码。调用方只看状态码会把降级应答当成正常回答，应以 zenova_degraded 或 reason_code 判断。员工在「对话」中看到的是这段固定回复。

- 限额在调用结束后记账，单次调用可能把用量推过限额，从下一次调用起才被拒绝；不要在临界点上依赖「一次都不超」。

31.6 熔断：目标连续失败时快速拒绝

适用场景：上游持续超时或连续报错，希望后续请求立即失败，而不是每个请求都等满超时。

操作步骤


1. 在流量规则中添加处置动作「应用限额」，展开「并发、熔断与超时（可选）」。
2. 打开「熔断」，填写「统计窗口」（如 30 秒）、「最小调用样本数」、「失败率阈值」、「慢调用阈值」与「慢调用率阈值」、「熔断持续时间」、「半开探测次数」。
3. 保存并在「确认变更」中应用。

你会看到

- 熔断打开后，客户端收到 `503`：

  ```
  {"error":{"code":"circuit_open","reason":"TRAFFIC_CIRCUIT_OPEN","retry_delay_seconds":29}}
  ```

- 熔断期间的请求上游耗时为 0 毫秒，说明确实被快速拒绝、没有再去打扰上游。
- 熔断持续时间到期后，平台按「半开探测次数」放少量请求试探，探测成功即恢复。



注意

- 熔断是规则级配置，只作用于命中该规则的请求；停用规则即恢复原状。

- 修改并重新下发规则会重置该规则的熔断状态。核对是否真的自动恢复时，应在不改配置的前提下等待熔断持续时间到期再观察。
- 熔断解决的是「不要继续等」，不是「上游已经好了」。频繁触发时根因仍在供应商侧。

31.7 被护栏拦截

适用场景：调用返回 403，但既不是可用范围问题，也不是限流。

操作步骤

1. 打开请求详情，看「命中记录」中命中的规则、类别与处置。
2. 把请求内容与规则条件对照，判断是否误拦。
3. 确认误拦时调整规则的条件或处置（例如把「拒绝」改为「仅记录，放行」观察一段时间）；确认违规时通知调用方修改请求内容。

你会看到：护栏拦截表现为 403，与「可用范围未授权」状态码相同，区别在于命中记录里能看到具体的护栏类别与处置。

注意

- 护栏的检测与处置都写在流量规则里，没有独立的护栏配置页（第 24、25 章）。
- 出向护栏拦截的是模型返回的正文，因此同一请求可能已经产生上游费用，而调用方拿到 403。核对费用以请求详情中的用量为准。
- 需要系统性地核对护栏判定是否正确时，在「运行总览 › 规则命中」中按规则下钻到命中的请求，逐条打开请求详情核对（第 30.9 节）。

31.8 上游报错与故障转移

适用场景：请求已到达上游，但上游返回错误、连不上或超时。

前提：模型服务下至少配置了两个可用目标。


操作步骤


1. 打开流量规则详情，在「规则编排」中把转发动作设为「转发到」，启用「故障转移（高可用）」。
2. 按优先级排列目标：第 1 档主用，第 2 档起备用。
3. 勾选触发条件：连不上上游、上游超时，以及上游返回的状态码（400、429、500、502、503、504）。
4. 填写最多尝试次数与时间上限（如最多 3 次、120 秒），保存并应用。

你会看到

- 主用失败、备用成功时，客户端拿到 200，响应头带 x-zenova-route-rule，响应体 model 字段为实际提供服务的备用模型。
- 失败状态码不在触发集合内时，客户端原样收到该状态码，错误体带 details.upstream_status 与 upstream_message；这说明平台既没有重试，也没有切换目标。
- 「规则编排」把故障转移表达为一条链路（第 1 档 → 第 2 档），并说明「备用目标用尽或达到尝试上限后，停止转移；已收到响应则按响应处理，无可用响应时返回错误」。

- 「实时流量」显示每条规则的调用次数、成功率，以及「故障转移 N 次（兜住 N 次）」；各目标分行给出转出、转入次数与费用。


管理后台
ZStack
返回工作台
观测中心
运行总览
使用洞察
模型
模型供应商
模型服务
能力
MCP 服务
API 服务
A2A
外部注册中心
技能
插件
知识库管理
智能体
角色模板
频道管理
智能体运营
组织与权限
SSO 配置
成员与部门
角色管理
职能组
工作空间
护栏
护栏规则
威胁情报
审批中心
流量 › 流量规则 › 规则详情
POC测试-rr-c05-5.4a状态码触发转移
已启用
查看命中的请求
验证这条规则
修改记录
删除规则
编辑
规则编排
实时流量
规则编排 从条件到动作，看清每一次请求的去向
收起节点
规则信息
规则名称
POC测试-rr-c05-5.4a状态码触发转移
规则编号
route_8d5bc73f-83fd-466b-80e3-a2b1b619daee
优先级
1
启用规则
快速定位
条件判断
3 项
处置动作
2 项
处理结果
查看
异常处理
查看
请求进入
条件判断
模型服务
请求头
调用类型
转发到
DeepSeek / deepseek-v4-flash
上民GLM / glm-5.3-flash
故障转移链
处理结果
异常处理
55.7%
流程总览


管理后台
ZStack
返回工作台
观测中心
运行总览
使用洞察
模型
模型供应商
模型服务
能力
MCP 服务
API 服务
A2A
外部注册中心
技能
插件
知识库管理
智能体
角色模板
频道管理
智能体运营
组织与权限
SSO 配置
成员与部门
流量 › 流量规则 › 规则详情
POC测试-rr-c05-5.4a状态码触发转移
已启用
查看命中的请求
验证这条规则
修改记录
删除规则
编辑
规则编排
实时流量
实时流量
1 次调用 · 成功率 100% · 故障转移 1 次（兜住 1 次）· 每千 Token ¥0.001778
最近1小时
最近6小时
最近24小时
请求入口
DeepSeek / deeps... 1 次
上民GLM / gl... 备. 1 次
目标
配置权重 / 实际占比
调用次数
成功率
耗时（中位 / 慢请求）
故障转移
每千 Token 成本
DeepSeek / deepsee...
100% / 100%
1
0%
— / —
转出 1 · 转入 0
—
上民GLM / glm... 备.
—
1
100%
1,070 毫秒 / 1,070 ...
转出 0 · 转入 1
¥0.001778

注意

- `400` 这类参数错误的请求，重试到备用目标同样会失败。是否把它放进触发集合，取决于备用目标的参数约束；不确定时不要勾选 `400`。
- 上游错误原文可能通过 `details.upstream_message` 透传给调用方，其中含上游侧的请求标识。对外分享请求记录时应留意。

31.9 用使用洞察发现系统性问题

适用场景：单次失败已处理完，但同类问题反复出现，或需要回答「这段时间员工用 AI 哪里不顺」。


前提：账号为租户管理员；已有经过网关或客户端上报的会话数据。

操作步骤


1. 进入「管理后台 › 观测中心 › 使用洞察」，默认打开「总览」，在「统计周期」中选择周期。
2. 查看五组指标：采用（覆盖率）、效果（任务达成率、一次达成）、效率（每次达成费用、无效消耗）、用法（需求清晰度、验证习惯）、平台因素（因平台原因未达成，含外部服务与工具失败），以及「需要关注」清单与「趋势」。
3. 切到「问题」页签，按严重度、影响或费用浏览，可用「筛选」按负责方或状态收窄。
4. 打开一个问题，在「概况」中阅读费用、影响会话、次数、最近出现、每日发生次数、分布特征与原因分析、修复建议；切到「证据」查看命中的会话；「处理记录」列出此前的处置。
5. 处理后点右上角「标记为」：选「已处理，开始观察」并写一句做了什么，系统在第 7 天自动复查是否好转；或选「忽略」并选择原因「判定错误」或「接受不修」。

你会看到

- 问题状态分为未处理、观察中、已解决、已忽略。复查后页面给出「已改善，问题已解决」「未改善，问题已回到未处理」或「复查期内相关会话太少，继续观察」。
- 「判定错误」的问题不会再提醒；「接受不修」的问题在发生率翻倍时会再次提醒。
- 问题列表的列：严重度、问题、负责方、影响、费用、近 15 天走势、状态。常见问题包括上游服务报错（含被限流）、请求被本企业额度拒绝、会话内上下文反复压缩、提示词缓存反复失效等。
- 页面右上角可能提示「正在按最新规则重新分析历史会话，完成前部分指标可能变动」，或「正在分析近 N 天数据」，指标在完成前可能偏低。
- 原因分析末尾注明生成时间，其后数据仍在更新，次数与会话数以上方关键数字为准。


管理后台
ZStack
返回工作台
观测中心
运行总览
使用洞察
模型
模型供应商
模型服务
能力
MCP 服务
API 服务
A2A
外部注册中心
技能
插件
知识库管理
智能体
角色模板
频道管理
智能体运营
组织与权限
SSO 配置
成员与部门
观测中心 › 使用洞察
总览
成员
任务场景
模型与客户端
最佳实践
问题
诊断设置
正在按最新规则重新分析历史会话，完成前部分指标可能变动
全公司
统计周期 近 15 天
筛选
环比对比上一周期
采用
2.4%
覆盖率
较上一周期 ↑1.3 个百分点
16/671 人
效果
8.5%
任务达成率
较上一周期 ↓51.8 个百分点
一次达成 8%
效率
¥2.51
每次达成费用
较上一周期下降 48%
无效消耗 64%
用法
1.3/5
需求清晰度
较上一周期 -2.3 分
验证习惯 0.1%
平台因素
0%
因平台原因未达成
较上一周期 ↓6.4 个百分点
外部服务 81% · 工具失败 198,502 次
可评审 101,379 场 · 内容不足未计入 292,442 场
需要关注
环比变化明显、需要处理的场景、部门与实践
9 条
「代码评审」无效消耗占比 53%，明显偏高
查看场景
「调研分析」无效消耗占比 47%，明显偏高
查看场景
「编码开发」无效消耗占比 36%，明显偏高
查看场景
「其他任务」无效消耗占比 31%，明显偏高
查看场景
测试网络组覆盖率 0%，为各部门最低
查看成员
正式员工使用 Oh My Pi 的达成率（已按任务类型与难度校正）为 48%，比部门整体低 47 个百分点
查看客户端对比
前端研发部（虚线）使用 未知客户端 的达成率（已按任务类型与难度校正）为 39%，比部门整体低 31.8 个百分点
查看客户端对比
AIOS组使用 Oh My Pi 的达成率（已按任务类型与难度校正）为 0%，比部门整体低 29.8 个百分点
查看客户端对比
新发布 5 条最佳实践
查看实践
趋势
按天看主指标的走势，右轴为当天活跃成员


管理后台
ZStack
返回工作台
观测中心
运行总览
使用洞察
模型
模型供应商
模型服务
能力
MCP 服务
API 服务
A2A
外部注册中心
技能
插件
知识库管理
智能体
角色模板
频道管理
智能体运营
组织与权限
SSO 配置
成员与部门
观测中心 › 使用洞察
总览
成员
任务场景
模型与客户端
最佳实践
问题
诊断设置
正在按最新规则重新分析历史会话，完成前部分指标可能变动
筛选
严重度
问题
负责方
影响
费用
近 15 天
状态
高
工具失败后原样重试
同一个工具、同样的参数连续失败多次
模型与外部...
5 场会话
48 次
—
未处理
高
会话内上下文反复压缩
多次压缩之间相隔的对话轮次很少
客户端配置
7 场会话
45 次
—
未处理
高
上游模型服务报错（上游服务报错）
模型调用返回服务端错误或限流
模型与外部...
70441 场会话
72022 次
—
未处理
高
会话没有走到终态就结束
主线程有工具步骤但没有任何终态回复，且已过静默期
待判定
35147 场会话
47651 次
—
未处理
高
工具调用反复被拒绝
同一工具的调用在会话里被拒绝多次
客户端配置
3 场会话
234 次
—
未处理
高
上游模型服务报错（被限流）
模型调用返回服务端错误或限流
模型与外部...
91 场会话
558 次
—
未处理
高
同一报错反复出现（其他报错）
同一个报错反复出现，其间没有去查看报错涉及的文件
待判定
3 场会话
16 次
—
未处理
中
辅助调用「子代理摘要」带着整段上下文
读入大量上下文只为写出很短的结果，花费集中在这里
客户端配置
105 场会话
65645 次
已知部分费用 ¥17,123.7
估算 按租户美元汇率换算
未处理
中
提示词缓存反复失效（系统提示词不稳定）
缓存写入费用占会话花费的比例偏高
客户端配置
41 场会话
41 次
¥7,052.60
网关实际
未处理
中
提示词缓存反复失效（工具定义不稳定）
缓存写入费用占会话花费的比例偏高
客户端配置
4 场会话
4 次
¥1,049.19
网关实际
未处理
中
提示词缓存反复失效（输入命中缓存的比例低）
缓存写入费用占会话花费的比例偏高
客户端配置
3 场会话
3 次
¥6.17
网关实际
未处理
中
渠道「未记录」实际返回的模型与发出的不一致
上游自报的模型和网关发出的模型对不上
平台配置
24 场会话
121470 次
已知部分费用 ¥3.82
网关实际
未处理
连接器「chrome-devtools/get_network_request」连续调用失败
3 场会话
每页行数
20
第 1 页 / 共 2 页 共 22 条



注意

- 诊断以「问题」为单位跨会话聚合，单次失败的调用不会单独成为问题；排查单次调用请用 31.2 至 31.8 的方法。
- 「效果」「效率」「用法」等指标依赖会话评审，需要在诊断设置中选好会话评审模型（31.11 节）；未开启时卡片显示「未开启评审」。会话中员工有效输入过少时判为内容不足，不计入任何比率。
- 「标记为」会改变他人可见的处置状态，多人共用一个租户时先与同事确认。
- 单个会话的诊断结果也显示在会话详情的「诊断」页签中（第 30.5 节）。

31.10 按成员、任务场景、模型与客户端比较

适用场景：需要找出达成率偏低的部门或成员、某类任务的主要短板，或比较不同模型、客户端的实际效果。

操作步骤

1. 在「使用洞察」切到「成员」页签：按成员列出部门、主要任务、会话/评审、活跃天、达成率、一次达成、需求清晰度、无效消耗、最大短板与综合分；点击成员查看个人画像，点「导出表格」导出当前列表。
2. 切到「任务场景」页签：按任务类型（编码开发、缺陷排查、代码评审、文档写作、数据分析、调研分析、日常办公、其他任务）查看达成率与未达成原因，下方给出「达成率最低的部门」「做法差异」（达成会话比未达成会话多做到的做法）与「典型会话」。
3. 切到「模型与客户端」页签：在「比较维度」中选择按模型或按客户端比较，查看场次、达成率与每次达成费用（均有已按任务类型与难度校正、未校正两列）、一次达成率、换过模型的会话占比与总花费；样本不足的行标「样本不足，暂不比较」。页面上方的「达成率与费用」散点图把每个模型或客户端画成一个点，下方「换模型之后」列出会话中途换模型的组合（换前模型、换后模型、场次、换后达成率），点击某一行可查看用到该模型或客户端的会话。

4. 切到「最佳实践」页签：列出由模型从达成会话中归纳并自动发布的实践，给出名称、发布对象、做到 / 未做到达成率、状态与发布时间。打开一条可查看「实践方法」与「变更记录」；不再适用时点「撤下」，员工端立即不再显示。

你会看到

- 「做到 / 未做到达成率」注明仅供参考，不代表因果。
- 最佳实践不需要手动创建；员工在工作台「洞察 › 最佳实践」中看到推荐给自己的实践，「洞察 › 诊断」中看到本人与团队平均的对比（优于、持平或弱于团队平均）。

注意

- 「成员」页签与个人画像向租户管理员展示个人明细，开通前请确认符合本企业的员工信息管理要求。
- 比较结论依赖评审样本量；样本不足的部门、模型或客户端不参与排序。

31.11 诊断设置

适用场景：首次启用会话评审，或需要控制评审花费、调整周报推送。

操作步骤

1. 在「使用洞察」右上角点「诊断设置」（「总览」卡片上的「前往诊断设置」进入同一处）。
2. 在「评审范围」中设置「抽样比例」：异常会话全部评审，其余会话按每人每天的比例抽样评审。按需开启「采集助手回复正文」，用于判断智能体该不该停、员工是否在纠正。
3. 选择「会话评审模型」。每场会话最多评审一次，量大，建议选本租户可用的最便宜的对话模型；下拉中显示各模型的输入、输出单价（每百万 Token）。
4. 设置「评审并发数」（1～128）与「月预算」（留空表示不限）。页面给出「预计月度费用」与上线补评审的一次性估算，以及「本月已用」。
5. 在「周报推送渠道」中选择已订阅「会话诊断周报」事件的通知渠道，或选「不推送」。周报每周一 09:00 推送四段判断句与简报链接，不含成员和会话内容。
6. 点「保存设置」，下一轮诊断起生效，已评审的会话不重评。

注意

- 模型必须是本租户网关里已启用的对话模型；没有可用模型时，按页面提示到模型服务中启用。
- 达到月预算后，本月新会话只做规则检查，次月 1 日恢复；调高预算后下一轮即恢复。
- 客户端上报的费用以美元计时，需要在全局设置中填写美元汇率，否则这部分费用不计入。

31.12 追溯配置变更与合规决策

适用场景：配置变更后出现资源不可用或行为变化，或需要解释一次请求为何被允许、拦截、脱敏或改路由。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 审计与合规 › 操作审计」，选择覆盖问题发生时间的时间范围。
2. 在「搜索操作人、动作或资源...」中输入操作人员、动作或资源名称；需要时点「筛选」按操作、结果、数据等级、策略来源、策略动作、应用或模型收窄。
3. 打开目标记录，核对操作人员、对象、变更时间、结果与变更内容。

4. 把记录时间与「运行总览 › 请求」、会话或「智能体运营」中的异常时间对齐。
5. 确认误操作后回到对应管理页面恢复配置，再用一条正常请求和一条预期被拒的请求验证。
6. 在操作审计中确认恢复操作已经记录。

追溯一次请求的治理决策

1. 从「运行总览 › 请求」定位目标请求，记录请求 ID、模型、调用方、状态与发生时间。
2. 在「路由与改写 › 命中记录」中核对命中的流量规则、护栏类别与处置；在「差异」中核对网关对请求做了哪些改写或脱敏。
3. 涉及智能体时，从「看该会话」进入会话，查看该轮的工具调用与智能体内部上下文（第 30.6 节）。
4. 近期有配置调整时，回到操作审计查询模型、流量规则、可用范围或护栏的变更记录。
5. 把请求、命中、执行与配置变更按时间顺序整理到同一事件记录中，区分请求失败、策略拒绝和外部工具失败。

注意：审计记录说明平台实际执行了什么，不替代业务系统中的结果核对。页面只显示脱敏内容或原文已过留存期时，应以可见记录完成判断，不通过其他渠道索取或传播敏感原文。操作审计的导出与完整性校验见第 32 章。

31.13 常见错误码与处理

同一状态码下，`reason` 决定责任人。

状态码	reason	场景	处理
401	LLM_AUTH_FAILED	密钥无效、已删除、已禁用	换用有效密钥；管理员核对密钥状态
403	PERMISSION_DENIED	不在可用范围，或被规则拒绝	核对可用范围；在「命中记录」确认规则
404	LLM_MODEL_NOT_AVAILABLE	模型不在该密钥可用的服务内	改用正确的模型名
400	LLM_REQUEST_BODY_INVALID	请求体结构不合法	错误体带 param 与 field_violations，按字段提示修正
400	LLM_UPSTREAM_CLIENT_ERROR	上游判定请求非法（如参数越界）	按 details.upstream_status 与 upstream_message 修正参数
400	VALIDATION_FAILED / token_limit_input_exceeded	输入 Token 超过规则上限，deniedBy 为 routePolicy	缩短输入，或调整规则中的 Token 上限
413	LLM_PAYLOAD_TOO_LARGE	请求体过大	缩小请求体；需放宽时调整「请求体大小上限」
429	TRAFFIC_RATE_LIMITED	本地限额	按 Retry-After 等待后重试；需更高额度时调整限额
429	TRAFFIC_QUEUE_TIMEOUT	排队等待超时	降低并发或提高最大等待；长期不足时扩大限额

状态码	reason	场景	处理
503	TRAFFIC_CIRCUIT_OPEN	目标已熔断	等待 retry_delay_seconds；排查根因或启用备用档位
504	LLM_TIMEOUT	上游超时	见 31.4 节
502 / 503	上游不可用类原因码	上游故障或不可达	按 31.8 节处理并核对供应商健康

通用规则

- 所有响应都带 x-request-id；OpenAI 与 Gemini 的错误体中另有 request_id，Anthropic 的在 details 中。
- x-should-retry: false 表示重试无意义；429 带 Retry-After，按其中秒数退避。
- 错误体不含上游地址、上游密钥或堆栈，可直接转给调用方或外部协作方。
- 400、413 这类由请求内容引起的错误，改网关配置无济于事，必须先修调用方的请求。完整错误码表见附录 C。

能力说明

不提供的能力	替代做法
「参数错误」类的自动诊断问题	在「运行总览 › 请求」按状态码 400、422 筛选，查看 param 与 field_violations（31.13 节）
按 CPU 或内存占用高低阈值进入与退出过载保护	「应用限额」下提供的是并发、熔断与超时相关阈值；过载判断结合运行总览的并发与耗时指标人工处置
熔断次数、持续时长与恢复情况的统计图表	用告警规则的「实体健康状态」类规则获得触发与恢复时间；或在「请求」页签按 TRAFFIC_CIRCUIT_OPEN 筛选统计
手动创建或编辑最佳实践	最佳实践由模型从达成会话中归纳并自动发布，管理员可「撤下」（31.10 节）
按历史基线判断调用量、费用的突增突降	使用告警目录中的固定阈值规则，或网关策略告警中的「命中突然归零」（第 30.9 节、第 32 章）
在使用洞察中逐条修改单个会话的评审结论	打开该会话详情核对原文与链路，据此判断该会话的结论是否成立

32. 告警、通知、留存、导出与操作审计

本章内容：本章面向租户管理员、运营、审计人员与平台管理员，覆盖五件事：把调用异常、策略事件与平台运行问题变成能推送到值班群的告警；处置已经触发的告警；决定调用记录留多久；把用量数据导出做对账；查询操作审计、校验完整性并导出审计记录。读完后，你可以搭好一条「规则触发 → 渠道收到 → 有人处置 → 留下记录」的完整链路。

功能	入口	适用账号
告警规则、模板、通知渠道	管理后台 › 运行与排障 › 告警规则	租户管理员、运营
网关策略命中与告警命中	管理后台 › 观测中心 › 运行总览 › 告警	租户管理员、运营、审计员
活跃告警、规则目录、告警路由	平台控制台 › 运行与排障 › 告警规则	平台管理员
报表导出	管理后台 › 审计与合规	租户管理员、审计员
数据留存	管理后台 › 系统设置 › 全局设置 ›「数据留存」页签	租户管理员、审计员
操作审计、归档与校验、审计导出	管理后台 › 审计与合规 › 操作审计	审计员、租户管理员（需许可包含「全链路审计」模块）

以上页面不对普通成员开放：普通成员直接打开这些地址会被送回成员侧页面，调用审计接口返回 `403 PERMISSION_DENIED`。

32.1 告警由哪几部分组成

适用场景：第一次为租户配置告警，需要先弄清楚各部分在哪里、按什么顺序配。

租户管理后台的「告警规则」页有三个页签：

页签	内容
告警规则	平台内置的告警目录（覆盖 API 服务质量、供应商健康、审计与会话风险等，约 80 条阈值规则），以及你新建的网关策略告警
模板	把一组规则的通知开关、阈值与渠道保存为模板，便于在值班基线之间切换
通知渠道	钉钉、飞书、企业微信、回调地址、邮件

平台控制台的「告警规则」面向平台管理员，三个页签是「活跃告警」「规则目录」「通知渠道」，用于处理平台运行告警（见 32.6）。

推荐顺序：先建渠道并验证，再启用目录规则或新建规则，最后用一次受控事件演练处置。顺序颠倒时，规则已经触发却没有渠道能收到。

32.2 创建并验证通知渠道

适用场景：告警需要发到值班群、值班邮箱或自建接收端。


前提：已取得接收端地址（群机器人地址、回调地址或邮箱）；使用邮件渠道时，平台已在「运行与排障 › SMTP 配置」配好发信服务器。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 运行与排障 › 告警规则」，切到「通知渠道」页签，点「新建渠道」。
2. 填写「名称」，选择「类型」（钉钉、飞书、回调地址、企业微信、邮件）并填写接收地址。钉钉可填加签密钥；回调地址可填签名密钥，供接收方校验消息来源。
3. 在「事件类型」中勾选该渠道接收的事件，默认只勾「告警」。
4. 点「创建」。新渠道的验证状态为「未验证」；在该行点「发测试消息」，到接收端确认收到。

你会看到

- 列表列出名称、地址（掩码）、类型、验证状态、最近投递、事件类型、创建时间与操作。
- 投递失败会写明原因，例如「失败 · 网络不可达」。
- 可订阅的事件类型共 9 种：告警、配额软超限、配额硬超限、用量日汇总、智能体运行完成、导出完成、预算超限、会话诊断周报、公告。



注意

- 只有「已验证」的渠道才会出现在告警规则的「通知渠道」可选项中；选不到某个渠道时，先确认它是否已验证。
- 回调地址受平台出站防护约束，域名无法解析或指向受限的内网地址时，投递直接失败。
- 测试消息成功只说明当时可达。正式启用前，再触发一条真实规则，在接收端与「最近投递」中核对一次。
- 渠道投递失败不会删除告警记录，告警命中始终保留在平台内可查。


32.3 启用平台告警目录中的规则

适用场景：装完平台后，让常见的服务质量、供应商健康与审计风险指标有人盯。

操作步骤

1. 进入「告警规则」页签。列表列出「规则」「分类」「触发条件」「最近命中」「通知渠道」「级别」「最近更新」与启停开关。
2. 用分类下拉或搜索框定位规则。例如搜索「延迟」可找到「P95 延迟 (ms)」「平均延迟 (ms)」。
3. 在触发条件下方的输入框修改阈值；标注「(不可调)」的规则只能开关通知。
4. 在该行「通知渠道」中点「未绑定」，选择一个已验证的渠道，再打开右侧启停开关。

你会看到：目录分类包括 API 服务质量（请求量、P95 与平均延迟、错误率）、供应商健康（实体健康状态、供应商账号全部不可用、订阅账号需重新授权）、审计与会话风险（批量导出行数、在线会话数）等。



注意：目录规则默认不绑定渠道、通知关闭，初始状态都是「未绑定」——装完不配就等于没有告警。修改阈值会影响本租户全部相关告警。

32.4 新建网关策略告警与最少样本

适用场景：拦截占比升高、故障转移变频繁，或某条流量规则突然不再命中时收到通知。


操作步骤

1. 在「告警规则」页签点「新建告警规则」，选择「网关策略事件」，填写「规则名称」（必填）。
2. 选择「触发条件」，填写「统计窗口（分钟）」（默认 5 分钟）与阈值。占比类条件按百分比填写，页面提示「例如 20 表示 20%」。
3. 选择「策略类型」与具体规则（可选），勾选「通知渠道」，点「创建」。

你会看到

- 「触发条件」共 7 个取值，分为计数类（命中次数、拦截次数、涉及的调用方数、命中突然归零、故障转移次数）与占比类（拦截占比、故障转移占比）。

- 选择占比类条件后，表单多出「最少样本」字段，默认 20；计数类条件没有此字段。



「最少样本」的作用：占比类条件最容易在低流量时段误报——窗口内只有两次调用、其中一次被拦截，占比就是 50%。窗口内事件数不足「最少样本」时不做判定；计数类条件的绝对量本身已能说明问题，因此不需要这个字段。

注意：统计窗口越短越灵敏，也越容易误报，建议先用较长窗口观察再逐步收紧。故障转移类条件需绑定一条配置了故障转移的流量规则。规则的条件在创建时确定，之后可以开关通知、更换渠道。

32.5 用模板保存值班基线

适用场景：工作日与节假日的值班要求不同，需要在两套「通知开关 + 阈值 + 渠道」组合之间切换。

操作步骤

1. 在「告警规则」页签勾选一组规则，点「存为模板」，填写「模板名称」（例如「工作日值班基线」）与「说明」，点「保存模板」。
2. 需要切换时进入「模板」页签，在目标模板行点「应用」。
3. 在「应用模板」对话框中核对摘要，例如「模板共 N 条规则：M 条将变更，K 条将跳过」，点「确认应用」。

你会看到：应用完成后提示「已应用模板『名称』：更新 N 条规则，跳过 K 条」。模板引用的渠道已删除或不可用时，对话框会列出这些渠道，应用时跳过。

注意：删除模板不会改动已经应用到规则上的设置。

32.6 查看与处置告警

适用场景：收到告警通知后，确认影响、记录处置并关闭事件。

租户侧：告警与网关策略命中统一在「管理后台 › 观测中心 › 运行总览 › 告警」中查看。按时间、规则与结果筛选，打开命中记录查看触发值、关联请求与命中的规则，再进入相应配置页处置（流量规则、配额、模型服务等）。

平台侧：平台管理员在「平台控制台 › 运行与排障 › 告警规则 › 活跃告警」中处理平台运行告警。

操作	含义
确认告警	记录运维已经看到；源信号可能仍在触发，确认不等于恢复
静默	降低通知噪声，源信号状态保留；需填写原因，方便事后回看
解除	确认事故已处理或源状态已理解后手动解除；需填写原因与「已执行的处置」

处理时先打开「告警证据」——这里固化了告警触发时的原始事实，可从「打开关联事实页」跳到对应页面，再「进入治理」调整配置。

平台告警路由：在平台控制台「通知渠道」页签顶部的「告警路由」卡中，为「一般运维告警」「严重运维告警」「心跳」「规则默认渠道」各绑定一个平台渠道。只有已验证、已勾选「告警」事件类型的平台渠道可以绑定；尚未配置已验证渠道时，「活跃告警」页顶部提示「尚未配置已验证的通知渠道。告警触发后将无法外发通知。」

注意：外部通知失败不影响告警事件本身，事件始终保留在平台内。

32.7 查询操作审计

适用场景：追查某次配置是谁改的、改了什么；为合规提供操作记录。


前提：许可包含「全链路审计」模块；账号具有审计员或租户管理员角色。


操作步骤

1. 进入「管理后台 › 审计与合规 › 操作审计」。默认显示「最近24小时」，可切换「最近1小时」「近7天」等范围。
2. 在搜索框按操作人、动作或对象搜索；点「＋ 筛选」添加条件，多个条件同时生效。
3. 点击一条记录查看详情。

你会看到

- 列表每行显示时间、操作人、操作、对象、来源（地区与 IP）、结果与变更摘要。
- 详情分两个页签：「变更」以「字段 / 变更前 / 变更后」三列列出每一项修改；「操作信息」显示操作人、时间、对象、来源 IP 与保留期（「在线可查至某年某月某日，之后转入归档」）。
- 智能体的创建、发布、启停，知识库、技能与插件的变更同样记录在操作审计中，可按资源类别筛选。





注意：模型供应商、模型服务、MCP 服务等对象的详情中另有「操作审计」页签，只列出该对象自身的变更。页面地址携带筛选条件，存为书签即可固化巡检视图。

32.8 校验审计完整性与查看归档

适用场景：需要证明审计记录没有被删除或篡改，或按天封存审计与调用日志留档。审计记录按哈希链串联，校验会逐段核对这条链。


前提：归档存储由平台管理员在「平台控制台 › 系统维护 › 部署配置」中配置「审计归档存储桶（不可删除、不可覆盖）」（见第 33.6 节）。

操作步骤

1. 在操作审计页右上角点「归档与校验」。
2. 在「完整性校验」区查看运行状态与最近一次结果；需要立即核查时点「立即校验」并等待结束。
3. 在「归档批次」区按类别查看已封存的批次。

你会看到

- 未配置归档存储时，对话框顶部提示「未配置归档存储，审计记录未封存」，归档批次为空。
- 校验结果为「完整」或「发现问题 · 发现 N 项问题」。全量校验耗时与记录总量相关。



注意：平台按固定周期对新增记录做增量校验，「立即校验」是额外的全量校验，不必频繁执行。结果为「发现问题」时页面给出问题项数量；需要逐项核对时，用「导出审计证据 CSV」导出该时段的记录交平台侧比对。

32.9 导出审计记录


适用场景：向内审、外审或监管提交一段时间内的操作记录。

操作步骤

1. 在操作审计页设置时间范围与筛选条件。
2. 选择导出方式：
   - 「导出审计证据 CSV」：提示「操作记录已导出」后由浏览器下载；
   - 「证据 PDF」：后台生成带签名的 PDF 文件；
   - 「复制当前可见行 CSV」：只复制当前页的记录。
3. 点「导出历史」查看已生成的 PDF 文件。

你会看到

- CSV 为 UTF-8（带 BOM），可直接用表格软件打开，字段包括 id、timestamp、tenant_id、user_id、action、resource_type、resource_id、outcome、ip_address、request_id、detail 等。
- 导出内容已脱敏：不含密钥明文、密码或令牌；detail 只保留请求路径、状态码与对象标识；护栏命中只记录类型与次数。
- 完整性校验未通过时，「证据 PDF」不会生成，页面提示「生成审计证据 PDF 失败」并说明原因。



注意：每次导出本身也会写入操作审计。未设置时间范围时，CSV 默认取最近 30 天。「导出历史」只列出 PDF 生成任务，CSV 直接下载、不进入历史。需要带签名的文件时，先处理完整性校验问题；CSV 可以先交付并注明签名件待补。

32.10 导出调用与用量数据

适用场景：把调用明细或用量汇总交给财务对账、成本分摊，或同步到企业数据平台。


前提：导出到对象存储或回调地址时，先准备好存储桶或 HTTPS 接收端及凭据。


操作步骤

1. 进入「管理后台 › 审计与合规 › 报表导出」，点「新建导出」，填写「名称」。
2. 在「数据」中选择「完整调用记录」或「用量汇总」。选「用量汇总」时，在「归集方式」中选择逐条明细、按模型、按部门、按用户、按接入凭据或按标签。
3. 在「频率」中选择单次、每天、每周或每月。单次需填写起止日期；定时任务导出前一个周期的数据。
4. 在「去向」中选择「收件箱」「对象存储（S3）」或回调地址，点「提交」。

你会看到

- 列表显示名称、数据、范围、频率、最近一次（状态与行数）、去向与创建时间；定时任务按计划持续执行。
- 失败任务显示「失败」，详情抽屉给出中文原因。
- 用量汇总为 CSV，按归集方式增加维度列；完整调用记录为 NDJSON。
- 新建导出会记入操作审计，归类为「报表导出 · 新建导出任务」。





注意

- 收件箱中的文件有保留期限，需要长期保存时请下载转存，或直接导出到对象存储。
- 大范围导出（数十万行以上）的文件可达百 MB 级，建议按天定时导出或缩小范围；某次导出失败时，先缩小时间范围重试。


- 导出在后台执行，接收端不可用只会使任务失败，不影响业务调用。为渠道勾选「导出完成」事件，可以第一时间知道任务结果。

32.11 日志留存

适用场景：按合规要求决定调用记录与正文留多久，或控制存储占用。数据留存设置对全租户生效，修改前应与审计、安全负责人确认。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 系统设置 › 全局设置 ›「数据留存」页签」。默认正文为「全部留存」，内容与调用记录均为「永久留存」。
2. 选择「正文留存」方式，分别设置「内容留存时长」与「调用记录留存时长」（关闭「永久留存」后填写天数）。
3. 点「保存」，在确认对话框中核对影响后确认。



字段	说明
正文留存 / 比例	之后的请求与响应正文是否留存；按会话整体判定，同一会话要么全部留存、要么全部不留存
内容留存时长	已留存的正文保留多久
调用记录留存时长	调用记录（时间、调用方、模型、Token、费用、状态）保留多久

注意

- 系统默认「全部留存」且「永久留存」，不会自动删除数据，存储容量需按调用量与报文大小规划。
- 缩短留存期后，超期数据由清理任务删除，不可恢复。
- 「按比例留存」只影响正文；调用记录、Token 与费用始终全量记录。
- 数据留存设置对保存之后的新调用生效。
- 操作审计不受数据留存设置控制，在线可查两年，之后转入归档。
- 平台自身的运行日志（平台运行日志、组件日志、监控与链路数据）的保留天数与容量目标由平台管理员维护（见第 33.7 节）。


32.12 核查管理员登录

适用场景：核查某个账号是否在异常时间、异常地点登录过。登录、退出与会话刷新都记录在操作审计中。

操作步骤

1. 进入「操作审计」，点「＋ 筛选」，选择「按操作筛选 = 认证」，列表列出登录、退出、刷新等记录。
2. 再添加「按结果筛选 = 客户端错误」，单独查看失败登录。
3. 点击记录，在「操作信息」中查看完整来源 IP。

你会看到：失败登录记录的详情中，`detail` 为 `{"method":"password","reason":"invalid_credentials"}`，操作人显示为「系统」。



注意：失败登录记录不包含尝试使用的账号，因此按账号搜索查不到失败尝试；账号维度的核查以成功登录记录与来源 IP 为准。成员自己的登录历史与设备会话可在个人设置的「账户安全」中查看。

能力说明

不提供的能力	替代做法
按历史基线判断调用量、费用突增或突降的告警	使用目录中的固定阈值规则；规则中断用「命中突然归零」条件（见 32.4）
按日志关键字配置告警	平台管理员在「平台运维日志」中按级别筛选与搜索（见第 33.7 节）
租户侧的日志存储容量告警、写满后滚动覆盖	用数据留存设置的留存天数控制容量；主机级日志容量由平台管理员在平台运维日志的保留设置中维护（见 32.11、第 33.7 节）
syslog、Kafka、Elasticsearch 实时日志外发	用报表导出定时推送到对象存储或回调地址；用操作审计的导出功能；链路数据经部署配置中的「链路导出地址」导出（见 32.10、第 33.6 节）
独立的管理员登录日志页面，及失败登录记录中的尝试账号	在操作审计中按「认证 + 客户端错误」筛选（见 32.12）
审计完整性问题的逐项明细与下载	用「导出审计证据 CSV」导出该时段记录后比对；异常时联系平台侧核查（见 32.8）
租户自行开通审计归档	归档存储属部署配置，由平台管理员配置（见 32.8）
租户侧的告警事件确认、静默、解除流程	租户在「运行总览 › 告警」查看命中并直接处置配置；平台运行告警的确认、静默、解除由平台管理员在「活跃告警」中执行（见 32.6）
冷归档数据的在线检索与下载	审计在线可查两年；更早的数据由平台侧从归档存储中调取

33. 平台运行与日常维护

本章内容：本章面向平台管理员、运维人员，以及需要了解平台运行方式的租户管理员。内容包括：如何判断平台是否正常、控制面与数据面的边界、网关节点与入口维护、智能体运行管理、部署配置、平台日志、备份恢复与系统更新、应急停用、运行参数调优和多节点高可用。读完后，你可以把日常巡检、维护窗口与故障止血写进自己的运维手册。

> 关于停机与全局影响：本章涉及停机、重启、切换的操作会影响正在使用平台的成员与调用方。执行前请确认影响面（谁受影响）、停机时长（可接受多久）、验证方式（怎么确认恢复），并在维护窗口内执行。

平台有两套管理界面：租户管理员使用的「管理后台」，以及平台管理员使用的「平台控制台」。平台控制台的分组依次是「租户」「网关与网络」「运行与排障」「平台账号与登录」「系统维护」。

入口	页面	适用账号
公开页面 `/platform-status`	平台状态	任何人，无需登录

入口	页面	适用账号
管理后台 › 观测中心	运行总览	租户管理员、运营
管理后台 › 智能体	智能体运营	租户管理员、运营
平台控制台 › 网关与网络	网关、出口网络、SSRF 出站防护	平台管理员
平台控制台 › 运行与排障	告警规则、系统运行监控	平台管理员
平台控制台 › 网关与网络 › 网关 › 节点详情「查看节点日志」	平台运维日志	平台管理员
平台控制台 › 系统维护	系统更新、备份与恢复、部署配置	平台管理员
主机命令行	`zenova status`、`zenova doctor`	部署管理员

33.1 判断平台是否正常


适用场景：值班交接、每日巡检，或收到「平台是不是出问题了」的询问。

操作步骤

1. 打开平台状态页 `https://<访问地址>/platform-status`。该页公开、无需登录，适合放进值班手册或监控大屏。
2. 租户管理员登录管理后台，查看「运行总览 › 总览」的数据面指标与最近告警。
3. 平台管理员进入「平台控制台 › 运行与排障 › 系统运行监控」，查看部署本身的状态。

你会看到

- 平台状态页按组件列出 24 小时探活时间线（数据库、权限服务、容器运行时、身份认证、模型网关、数据分析、对象存储等，按部署实际包含的组件显示），绿色为健康，红色表示该时段不健康。
- 运行总览给出网关耗时、实时并发与请求结果分布。时间范围过大时，部分卡片提示「这个时段的数据量太大，请缩短时段」，切到 24 小时即可显示。
- 系统运行监控顶部显示当前版本与一行汇总（「全部正常」，或「N 个节点需要关注」「N 项依赖异常」等），下方分三组：
  - 数据面：按网关节点列出状态；
  - 控制面：控制面、后台任务、运行时存储等服务及其实例；
  - 依赖：平台数据库、分析数据库、对象存储等。点开一项依赖，可看到提供方式、接入地址、连通情况、延迟、最近探测、影响范围与处理建议。



注意：控制台打不开时，部署管理员可在主机上执行 `zenova status` 查看各服务状态，执行 `zenova doctor` 做一次自检。系统运行监控每 30 秒自动刷新，也可以点「刷新」立即读取。

33.2 控制面与数据面的职责边界

适用场景：规划维护窗口；或控制台打不开而业务仍在运行，需要判断属于哪类故障。

	控制面	数据面（网关节点）
承担什么	管理后台、平台控制台与管理接口；保存并下发配置；后台任务；员工对话与智能体的管理	接收业务调用，执行鉴权、限流、路由、护栏与转发
不可用时	控制台打不开，配置无法修改	调用失败
依赖	平台数据库、权限服务、身份认证	本地已落盘的配置，不依赖数据库

控制面以主备方式运行，主实例通过 45 秒租约维持身份，超期后由其他副本接管。控制面不可用期间，网关节点继续按最近一次下发的配置处理调用，已签发的 API 密钥照常可用，因此短暂重启控制面不会中断网关调用。分析数据库不可用时，调用也继续转发，调用明细在本地保留，恢复后补写。

注意

- 「控制台打不开」与「调用不通」是两类故障：前者通常不影响网关调用，后者一定影响业务。报障时先分清。
- 员工对话、文件、知识库与智能体运行依赖控制面；控制面切换期间，这些功能会短暂不可用或变慢。
- 数据面能脱离控制面运行的前提是节点上已有可用配置；从未成功连接过控制面的新节点不具备这个能力。

- 产品不给出统一的 RTO、RPO 承诺值。切换时间与数据丢失量取决于部署拓扑与数据库方案，以客户环境的演练结果为准。

33.3 网关节点与入口

适用场景：新增节点分担流量、节点维护、入口地址与证书变更。

入口：平台控制台 › 网关与网络 › 网关。页面分「概览」「节点」「入口与证书」「运行参数」「出口判定」「出口代理」等页签。

项目	说明
心跳判定	节点定期上报；超过 120 秒未上报判为离线并告警
列表字段	节点名、状态、生命周期、版本、配置落后版本数、最近心跳、5 分钟请求数、5 分钟错误率、回传积压、本地暂存、入口池、出口状态
配置落后	落后超过 2 个版本时触发「配置落后」告警

扩容（添加节点）

1. 在「节点」页签点「添加节点」，填写节点名、地址、地域、回连地址与安装方式。
2. 点「创建并生成安装命令」，在目标主机上以管理员身份运行该命令。安装命令 24 小时内有效。
3. 节点上线后，在「更多操作」中选择「加入入口池」。加入前平台会先做入口自检，通过后节点才开始承接公开访问地址的流量。


排空与退役

1. 在节点详情选择「排空」：节点停止接收新请求，等待进行中的请求（含流式响应）、回传积压与本地暂存清空。期间可随时「取消排空」。
2. 同时由网络管理员把该节点从 DNS 或负载均衡器中摘除。
3. 排空完成后选择「退役」。退役后节点的实例身份全部作废，需要时重新添加节点。

其他操作：「离开入口池」让节点不再承接新流量、已有连接不受影响；「轮换实例密钥」在节点在线时自动换用新密钥，期间请求不受影响；「编辑网络」「编辑运行参数」随配置下发，节点在线时数秒内生效。

注意

- 「强制退役」只用于已离线、确认不再恢复的节点：它会立即吊销节点的全部实例身份，并永久丢弃尚未回传的请求记录，需要输入节点名确认。
- 只有从未上线的节点可以「删除」；已上线的节点请先退役。
- 节点离开入口池、排空或离线时，控制面会标记状态并告警，但不会自动修改 DNS，也不提供虚拟 IP 漂移；摘流由负载均衡器基于 `/readyz` 完成，或由运维调整 DNS。
- 排空要等在途流式响应结束，长连接场景下可能耗时较长，安排维护窗口时把这段时间算进去。
- 对外访问地址与入口端口在「系统维护 › 部署配置」中维护（见 33.6）；网关域名的生效状态，租户管理员可在管理后台的「网关域名接入」页查看（该页不在侧栏中：在「运行总览 › 会话」打开一场会话，会话详情的网关提示条显示「本会话没有经过网关的请求。……」时，点提示条上的「查看接入方式」进入）。



33.4 健康检查与优雅上下线

适用场景：为负载均衡器配置探测，或安排节点滚动重启。

接口	用途	返回
`/healthz`	存活探测	进程存活时返回 `200`，正文 `ok`
`/readyz`	就绪探测	已装载配置时返回 `200`；与控制面失联但仍按本地配置服务时也返回 `200`（降级态，不应摘除）；无配置时返回 `503`；排空中返回 `draining=true`



注意

- /readyz 只在网关节点的监听端口上提供，经控制台地址访问会落到控制台页面，负载均衡器应直接探测节点端口。
- 节点停机分两段：先摘流量，/readyz 返回未就绪、负载均衡器停止派发；再关闭接入，新请求以 503 gateway_draining 拒绝（提示 1 秒后重试），等流式响应完成后退出。
- 滚动重启时，对每个节点依次执行「排空 → 重启 → 入口自检 → 加入入口池」，确认恢复后再处理下一个；事后可在「运行总览 › 请求」核对操作前后各 10 分钟的请求结果。

33.5 管理智能体运行

适用场景：智能体无响应、配置变更后需要重新下发，或运行时版本升级期间需要控制节奏。

入口：管理后台 › 智能体 › 智能体运营。

你会看到：列表列出智能体、工作区、节点、运行时、服务状态、升级状态与创建时间；运行时版本落后时标注「运行时落后」。点开一行进入「智能体详情」，分「概览」「身份」「运行时」「最近错误」「事件」几个区，可看到所有者、模型服务、副本、重启次数、最近重启、停止原因、运行镜像等信息。

可执行的动作

动作	用途	执行前检查
启动	让已配置的智能体开始提供服务	模型服务、工作空间与能力授权可用
停止	停止接收新任务，需二次确认	活跃会话、待审批任务与已执行的外部操作

动作	用途	执行前检查
重新下发配置	应用模型、MCP、技能、频道或审批策略的变更	目标配置、授权范围与凭据
重启	重新启动智能体服务	操作时段与会话恢复
查看生命周期事件	定位启动、配置、健康与状态转换问题	事件时间、节点与配置版本

标准处理步骤

1. 用搜索框按智能体名称定位，查看「服务状态」「运行时」与「最近错误」。
2. 先查看生命周期事件，再决定重新下发配置、重启或停止。
3. 执行动作后点「刷新」，等待状态稳定。
4. 用对话发送一条最小请求，确认智能体恢复正常回复。

运行时版本升级：平台分批把智能体更新到新的运行时版本时，页面顶部显示「运行时版本升级进行中」卡片，列出目标版本与进度。

- 用「同时升级上限」控制并发影响面，修改后约 30 秒内生效，无需重启服务；
- 连续失败触发保护时，状态变为「已自动暂停」；排除原因并适当降低上限后，点「恢复升级」继续。

注意

- 按钮的成功提示只表示指令已下发，不表示智能体已恢复服务；以服务状态和真实对话结果为准。
- 重新下发配置后，运行中的任务可能仍使用原配置，新任务使用新配置；修改后同时验证长任务与新任务。
- 停止时平台会停止接收新的任务回合，并尝试取消正在运行的模型调用、工具与子任务；外部调用已经产生的业务结果不会因停止而自动撤销。

33.6 维护部署配置

适用场景：修改对外访问地址或入口端口、调整资源容量、配置对象存储与归档存储、设置运维通知或链路导出。

入口：平台控制台 › 系统维护 › 部署配置。

分组	主要配置项
访问地址	「业务访问地址」（模型、MCP、A2A 等对外服务使用）与「管理访问地址」（控制台使用）；留空即自动推导，只有前面有反向代理或独立域名时才需手填
入口监听	「业务入口」与「管理入口」的端口和绑定网卡；默认均为 80 端口，端口相同时合并入口，改为不同端口才拆分
资源容量	「控制面数据库最大连接数」等
对象存储	对象存储方式、服务地址、存储桶、访问密钥；「审计归档存储桶（不可删除、不可覆盖）」；报文归档存储桶
运维通知渠道	飞书告警、严重告警与心跳通知地址

分组	主要配置项
链路导出	「链路导出地址（可选）」
数据依赖	平台数据库、分析数据库、对象存储的提供方式（「由本平台部署」或「使用现有服务」）与维护方

操作步骤

1. 找到要修改的配置项，点「修改」，填写「新值」。页面会说明保存后的影响，例如「保存后控制面会重启，期间控制台暂时不可用，网关请求不受影响」。
2. 保存后页面提示「已保存，正在让新值生效」。
3. 等待提示「『配置项』的修改已生效，已重启 N 个服务」。

你会看到：生效失败时页面提示「修改未生效，已恢复原配置」，原配置保持不变。修改入口监听的管理端口后，当前页面所在地址会失效，页面给出「生效完成后请访问 <新地址>」与「前往管理入口」。

注意

- 涉及域名变更时，先核对 DNS、TLS 证书及单点登录回调地址白名单；这些外部配置由部署方维护。
- 「使用现有服务」的依赖由客户自行维护，本页不提供它们的凭据轮换。
- 显示「不支持在线修改：请备份后按新的选择重新安装，再恢复数据」的配置项，只能通过重装改变。
- 升级进行中或上一次修改正在生效时，修改按钮不可用，完成后再改。
- 多台应用宿主的部署，访问配置由集群统一发布：页面按「正在检查全部应用宿主 → 正在准备新入口 → 等待外部切换 → 正在切换默认访问地址 → 全部已生效」推进，并显示「已完成 N/M 个应用宿主」；使用独立负载均衡时，需要在外部切换完成后点「确认外部切换完成」。
- 本页底部的「最近一次验收」卡片展示部署验收的检查结果，可点「立即验收」重新执行（见第 36.1 节）。

33.7 查看平台运维日志与日志保留

适用场景：排查平台自身的运行问题，或控制平台日志的磁盘占用。

入口：平台运维日志不在侧栏中，以平台管理员登录平台控制台，在「网关与网络 › 网关」打开节点详情，点「查看节点日志」进入。

操作步骤

1. 按级别筛选「调试」「信息」「告警」「错误」或「跟踪」，点一条日志的「查看详情」查看扩展字段与关联标识。
2. 在日志保留区域查看各日志类型的用量与应用状态，核对全局「保留天数」与容量目标。
3. 需要缩短保留策略时，修改后在「确认缩短日志保留策略？」对话框中确认。
4. 需要立即释放空间时，点「清理可立即回收日志」，在确认对话框中点「执行清理」。
5. 在清理历史中核对每次清理的时间、类型、结果（成功、部分成功、失败、无可清理）与回收量。

你会看到：容量区分为「平台按策略清理」与「由组件清理」两类。平台运行日志、分析数据库的系统日志与任务临时日志由平台直接清理；容器输出日志、聚合原始日志、监控数据与链路数据由对应组件按策略后台回收。保存策略后，相关组件会自动重建以应用新策略（状态显示「待自动应用」→「已生效」）。

注意

- 「保留天数」与容量是一组全局目标，不按日志来源分别配置。
- 应用组件保留策略不会重启业务服务，但日志采集或监控查询可能短暂中断。
- 操作审计与安全记录使用独立的留存规则，不参与这里的清理（见第 32.11 节）。

33.8 备份与恢复

适用场景：升级前留底、定期备份、迁移到新主机，或从故障中恢复数据。

入口：平台控制台 › 系统维护 › 备份与恢复。

你会看到：页面顶部说明当前版本与备份目录的可用空间，以及「备份包含平台数据库、分析数据库、本机对象存储与安装状态；只能恢复到同一版本」。备份列表列出创建时间、版本、包含内容、大小、发起人与操作。

备份

1. 点「立即备份」，页面提示「备份已开始，完成后会出现在列表中」。
2. 在任务进度中查看当前步骤（准备、平台数据库、分析数据库、对象存储、安装状态、校验），完成后备份出现在列表中。
3. 需要异地保存时，在该行点「下载」，把备份文件转存到组织认可的存储；迁移到其他主机时，在目标主机上点「上传备份」上传 `.zbackup` 文件。

恢复

1. 部署管理员先在主机上用命令行停止控制台服务。
2. 在备份行点「恢复」，阅读提示「将用备份覆盖本机数据。恢复期间控制台服务会停止，备份之后写入的数据将丢失」，输入确认词 `RESTORE`，点「开始恢复」。
3. 页面显示「正在恢复」，期间请勿关闭页面；完成后提示「恢复已完成」。
4. 恢复后验证登录、对话、文件与知识库、模型调用、操作审计与智能体运行。

注意

- 只能恢复同一版本、同一产品与同一部署形态的备份；不满足时，恢复按钮会给出原因（例如「该备份来自 X 版本，本机是 Y，需先安装为同一版本再恢复」）。
- 使用现有 PostgreSQL 或 S3 兼容存储时，这些组件标注为「未纳入」，请用数据库或存储自身的备份机制，并与平台备份对齐到同一时间点。
- Kubernetes 部署的数据层由集群侧负责备份，本页不提供本机备份。
- 平台不提供定时备份计划。请在运维手册中写明备份频率、保留份数与异地转存方式，并按计划手动执行或由部署方安排；至少在每次升级前备份一次，并定期在隔离环境演练恢复。
- 升级与备份、恢复不能同时进行；删除备份后不可找回。

33.9 系统更新

适用场景：升级到新版本，或启用、停用可选能力（智能体运行环境、知识库、文档解析等）。

入口：平台控制台 › 系统维护 › 系统更新。页面分「当前版本」「升级包」「升级」「升级历史」几张卡片。

你会看到

- 「当前版本」显示版本与部署方式（例如「本机部署 · Linux · x86」），并列出可选能力及其状态：已启用、本机已有未启用、需要获取、许可证未包含此能力。能力包括智能体运行环境、知识库、文档解析、语义缓存、数据高可用等，可在此「启用」或「停用」。
- 「升级历史」列出版本（如「A → B」）、开始时间、操作人、用时、切换用时与结果。

操作步骤

1. 获取升级包：能访问互联网时点「检查更新」并在线获取；离线环境点「复制获取链接」，在可以访问互联网的电脑上打开下载，再点「选择升级包」上传 `.zpkg` 文件（上传中断后可「继续上传」）。
2. 升级前检查：升级包就绪后，页面逐项检查版本顺序、可直接升级的最低版本、平台匹配、磁盘空间、许可证、部署配置、分析数据库、基础设施版本、能力包齐全、数据库变更耗时、网关节点兼容性、网关节点已升级等。未通过的项给出原因与处理入口，例如「前往部署配置」「重新检查」。许可证检查未通过时只提供「重新检查」，页面提示由租户管理员在「系统设置 › 全局设置 ›「授权许可」页签」更新许可证；平台控制台不管理许可证。
3. 确认影响：页面说明切换影响，例如「控制台切换约 N 秒，期间操作稍慢、不会报错；网关调用不受影响」。
4. 开始升级：点「升级到 <版本>」，输入当前账号密码，点「开始升级」。
5. 观察进度：升级依次经过准备、数据整理、控制台切换、界面更新、中心网关更新、网关节点滚动更新、智能体滚动更新、能力更新、收尾等阶段，页面显示「已完成 N / M」。
6. 验证：结果为「已完成」后，按四项核对恢复：平台状态页全绿、最小模型请求返回 `200`、未授权密钥仍被拒绝、操作审计记录连续；再发起一次员工对话与一次智能体任务。

结果说明

结果	含义与处理
已完成	升级成功
已完成，部分项需处理	主体已升级，按页面列出的项逐一处理
未成功，已恢复到原版本	平台已自动回到原版本，可排除原因后重试
需要人工处理	保留页面信息，联系技术支持（见第 37 章）

某一步失败时，可点「重试此步骤」。

注意

- 升级前先在「备份与恢复」中创建备份（见 33.8），记录备份标识。
- 升级前检查会核对在线网关节点的版本；提示「以下在线网关节点尚未升级到目标版本」时，先升级列出的节点，再升级控制面。
- 跨多个版本升级时，可能提示「需要先升级到中间版本」，按提示获取中间版本的升级包。不支持降级。
- 升级开始后由系统自动完成，期间请勿关闭服务器。页面提示「智能体滚动更新已暂停，确认后可继续」时，先在「智能体运营」中查看失败的智能体（见 33.5），确认后再继续。
- 「升级服务未响应」时，稍后刷新；持续出现时，在服务器上执行 `zenova status` 查看。

33.10 应急停用

适用场景：密钥泄露、账号异常、上游不可用，或某条规则产生错误拦截，需要立刻止血。


对象	停用入口	效果	恢复方式
API 密钥	模型服务 › API 密钥管理 › 「批量禁用」	该密钥的调用立即被拒	不可恢复，需重新签发
模型服务	详情 › 基本信息 › 关闭「发布」	该服务的全部调用被拒	重新打开「发布」
模型供应商	详情中关闭「开启」	引用它的模型不可用	重新开启
流量规则	规则清单中的状态开关	请求不再匹配此规则	再次打开开关
智能体	智能体运营 › 「停止」	智能体不再提供服务	「启动」
成员账号	成员与部门 › 移至已离职	会话、密钥、令牌失效	恢复入职

操作步骤（停用一把泄露的密钥）

1. 在「模型服务 › API 密钥管理」搜索密钥名称或前缀。
2. 勾选目标密钥，核对「已选择」数量，点「批量禁用」。
3. 发一次调用确认被拒绝，再到「操作审计」确认出现「API 密钥 · 吊销」记录。

你会看到

- 密钥禁用后，调用返回 `403`、`reason` 为 `PERMISSION_DENIED`，含义是「身份不被允许」而不是「密钥不存在」。
- 关闭模型服务的「发布」后，调用在十几秒内开始被拒，返回 `401`、`message` 为 `Invalid or expired gateway credentials.`。重新打开「发布」后需要等配置下发，通常是分钟级。



注意

- 「批量禁用」点下即生效，操作前务必核对勾选数量。
- 关闭「发布」时调用方看到的错误信息不会说明「服务已停用」，停用后请主动通知调用方；恢复期间用最小请求持续探测，不要反复操作开关。
- 需要「暂停而不作废」某个调用方时，不要禁用密钥，改用流量规则的「拒绝本次调用」（第 26 章）。处置完成后，在运维记录中写下原因、范围与恢复时间。

33.11 运行参数调优


适用场景：限制单次请求的大小、调整限流与超时等运行参数。

运行参数主要通过流量规则的处置动作控制，保存后自动下发，无需重启。限流与排队、超时与熔断的配置见第 26 章；网关节点级的运行参数在「平台控制台 › 网关 › 运行参数」中维护，随配置下发，节点在线时数秒内生效。

示例：设置请求体大小上限

1. 进入「管理后台 › 流量 › 流量规则」，点「新建规则」。
2. 条件限定到目标调用方，例如「调用方 = 某个 API 密钥」且「调用类型 = 模型调用」。
3. 添加处置动作「请求体大小上限」，填写上限（KB），保存并「确认并应用」。

你会看到：超过上限的请求返回 `413`，未超过的正常返回。填写超出取值范围的数值时，字段标红、「保存规则」不可用，按取值范围改正即可。



注意：上限类参数按调用方生效。建议先用只匹配测试调用方的规则验证，再扩大范围。每次调整记录原值、新值、生效方式与回退值。

33.12 多节点高可用

适用场景：规划高可用部署或上线前的故障演练。

层面	设计行为
控制面	可多副本运行，主实例通过 45 秒租约维持身份，超期后接管；切换期间控制台不可用，网关调用不受影响
网关节点	配置落盘，重启时先装载本地配置再连接控制面；断连超过 120 秒判为离线并告警，节点继续服务
断连期间	请求记录写入本地暂存，恢复后补传；暂存写满时按节点设置「拒绝新请求」或「丢弃正文只保留计量」
数据库	可使用客户既有的高可用集群；主节点故障时数据面继续转发，控制台写操作失败
入口	多节点前置负载均衡器，单节点故障由健康检查摘除，恢复后重新加入入口池
双机房	数据面双活，数据层单写并物理复制；整站故障时先隔离故障站点，再由实施人员受控提升备站

以上操作均由平台管理员或部署方执行。

演练建议（上线前在独立环境完成，记录切换时间与失败请求数）

1. 持续调用时停止一个网关节点，观察摘除时间、失败请求数，以及节点在 120 秒内被判为离线并告警。
2. 停止主控制面，确认约 45 秒后主身份转移，网关调用不受影响。
3. 依次停止控制面、平台数据库、分析数据库，确认网关调用持续成功、`/readyz` 保持 `200`。

注意

- 产品不提供网关分组：全部节点接收同一份配置、共用一个入口池；按区域就近接入时，用节点的地域标签、按节点出口策略与客户的 DNS / 负载均衡器调度。
- 不要把 `/readyz` 的降级态当成故障：与控制面失联但仍按本地配置服务的节点返回 `200`，此时摘除反而损失容量。

33.13 出口与网络范围

适用场景：网关访问上游模型或外部服务需要经代理出网，或排查某个节点出网异常。

- 出口代理与出口判定按网关节点配置：平台管理员在「网关 › 出口代理」新增代理，在节点详情的「出口策略」中按目的地（精确主机或域名及子域名）从上到下配置规则，首条命中生效，都不命中时走「默认出口」（直连或经 SOCKS5 代理）。保存后在下一次配置同步时生效。
- 出口网络：「平台控制台 › 网关与网络 › 出口网络」按「概览」「探测目标」「诊断记录」汇总各节点到各出口目的地的状况；某节点到某目的地明显差于其他节点（建连失败率高、首字节偏慢、上游按地区拒绝等）时判为「避开」，该节点不再优先走这个目的地。
- SSRF 出站防护：「平台控制台 › 网关与网络 › SSRF 出站防护」统一管理平台访问内网地址的放行名单。
- 模型供应商表单中的「网络范围」（未分类 / 内网 / 公网）只是标注，不决定出口方式。



注意：代理连接失败、目标连接失败、被出站防护拦截在请求详情中有各自的错误类别；测试失败时请检查代理地址、端口与认证。

能力说明

不提供的能力	替代做法
定时备份计划、远端备份服务器	按运维手册手动执行「立即备份」并下载转存；使用现有数据库或存储时用其自身的备份机制（见 33.8）
跨版本、跨部署形态的恢复	先安装为与备份相同的版本与形态，再恢复（见 33.8）
降级到旧版本	升级失败时平台自动恢复到原版本；需要回到更早状态时，用升级前的备份在同版本上恢复（见 33.8、33.9）
网关分组、自动修改 DNS、内置虚拟 IP 漂移	全部节点共用入口池；用地域标签与按节点出口策略调度，由客户负载均衡器基于 `/readyz` 摘流（见 33.4、33.12）
租户管理员查看与重启网关节点	节点操作由平台管理员在平台控制台执行；控制台不可用时在主机上执行 `zenova status`
容量规划工具、租户侧的主机容量告警	容量由实施方按业务量估算；平台日志容量在平台运维日志中维护，主机级告警由平台侧运维告警负责（见 33.7）
统一的 RTO / RPO 承诺值	以客户环境演练结果与实施方案约定为准（见 33.12）
按供应商或按租户配置出口代理	按节点配置出口策略（见 33.13）
统一的「一键停用」入口	按对象分别停用；用流量规则「拒绝本次调用」一次覆盖多个调用方或服务（见 33.10）

34. 常用配置的维护与变更

本章内容：本章面向租户管理员、安全管理员与运维人员，说明平台上线后如何安全地修改和维护配置：变更前后的通用检查与生效时机；常用对象的维护要点；流量规则的导出、导入与模板；热更新时延；修改记录与回退；变更审批；授权许可与品牌的维护。读完后，你可以按同一套方法完成任何一次配置变更，并在出错时退回。

34.1 变更前后的通用检查

适用场景：任何一次影响调用结果、成员可见范围或智能体行为的配置修改。

操作步骤

1. 记录变更对象、原因、影响范围、原值与预期结果。
2. 保存变更。流量规则保存时会弹出「确认变更」，逐项列出字段差异、关联对象与命中顺序的影响，核对无误后点「确认并应用」。
3. 用获授权的账号完成一次正向操作（模型调用、对话或智能体任务），再用未授权账号或不满足条件的请求验证拒绝结果，并在「运行总览 › 请求」确认真实结果。
4. 在「操作审计」或对象详情的「操作审计」页签核对操作人、对象、结果与时间（见第 32.7 节）。
5. 结果异常时改回原配置，保留请求 ID 与页面提示供排查。

生效时机参考

配置	生效方式
流量规则的新建、修改、启停	无需重启，保存后自动下发到全部网关，通常在 20 秒内对新请求生效；在途请求与流式响应按原配置执行完毕，不会中断
模型服务「发布」开关	关闭后对新请求很快拒绝；重新打开后需等配置下发到网关才恢复，通常是分钟级
可用范围	授权变更下发通常在几分钟内完成
API 密钥禁用	确认后立即拒绝该密钥的调用
智能体的模型、能力与审批配置	在「智能体运营」中「重新下发配置」后，对新任务生效（见第 33.5 节）
数据留存设置	对保存之后的新调用生效
授权许可的导入与移除	校验通过后各模块状态即时更新

注意：以上是量级参考，不是承诺值。核对是否生效时，用一条最小请求在目标调用方下反复探测，而不是刷新页面看状态。

34.2 维护常用对象

适用场景：日常调整供应商、模型服务、能力、组织或智能体，需要知道各自的维护要点。

对象	入口	维护要点
模型供应商	管理后台 › 模型 › 模型供应商	修改地址或密钥后重新验证并刷新模型；保存成功只说明配置已保存，验证与真实调用都成功才表示可投入使用（第 4 章）
模型服务	管理后台 › 模型 › 模型服务	更换主模型前确认目标模型已启用；删除前先处理智能体、API 密钥与流量规则中的引用（第 6、7 章）
MCP 服务、API 服务	管理后台 › 能力	修改连接或鉴权后重新解析工具并各用有效、无效参数测试一次；停止提供时，「发布」与可用范围需分别核对（第 22 章）
A2A、外部注册中心、技能、插件	管理后台 › 能力	来源变更后重新探活或同步，再用范围内、范围外账号验证可见性（第 23 章）
知识库	管理后台 › 能力 › 知识库管理	调整授权后用范围外账号确认不可检索（第 10 章）

对象	入口	维护要点
成员、部门与角色	管理后台 › 组织与权限	调整归属后让成员重新登录核对可见范围；职责交接时先给接任人员授权再移除原权限（第 3 章）
智能体	管理后台 › 智能体 › 智能体运营	修改后重新下发配置，用新任务验证（第 17 章、第 33.5 节）


注意：多个同类对象请使用能区分环境、用途与数据边界的名称，避免成员在模型广场、应用市场或智能体配置中选错。

34.3 导出、导入与规则模板

适用场景：流量规则的备份、评审、跨环境迁移，或从常用场景快速起步。

导出

1. 在「流量 › 流量规则 › 规则清单」右上角点「导出」。
2. 对话框列出已剔除敏感值的规则与字段，并提示「导入前请补齐这些字段；缺少必填值时将无法导入」。
3. 点「下载」，得到包含全部规则的 YAML 文件。



导入：点「从文件导入」选择 YAML 文件，补齐导出时被剔除的敏感值，按提示核对并保存。导入的规则同样经过配置检查与「确认变更」。

使用规则模板：点「导入规则模板」，从五十余条常用场景模板中选一条（按路径、请求头、模型名、模型服务、数据来源、敏感信息、调用类型、时间窗、灰度、网段等条件，与转发、放行、拒绝等动作组合），填写高亮的必填字段后点「导入这条」。

注意

- 导出文件不含任何密钥明文，被剔除的位置以注释标明。
- 规则对模型服务、API 密钥、调用方等对象的引用以对象 ID 记录，文件不包含这些对象本身。跨环境导入前，先在目标环境建好同样的对象并改好引用；引用不存在时导入会失败。
- 导出导入只覆盖流量规则；模型供应商、模型服务、告警规则、智能体等需在目标环境逐项配置，网关扩展可单独导出扩展包。


34.4 用「验证规则」做单次模拟

适用场景：想知道某个请求会被哪条规则命中，或验证某条规则改动是否符合预期。

操作步骤

1. 进入「流量 › 流量规则 › 验证规则」。
2. 手工填写调用类型、模型等字段，构造一次模拟请求。
3. 提交后查看命中结果与最终处置。

你会看到：页面给出这一次模拟请求会被哪条规则命中、执行什么动作。



注意：「验证规则」针对单次请求，不扫描全量规则。要了解配置全貌，按 34.1 的方法逐项核对关键规则，或导出 YAML 后离线审阅（见 34.3）。

34.5 热更新的生效时延与在途请求

适用场景：改完规则想立刻确认生效；或担心改配置会打断正在进行的流式回答。

操作步骤

1. 记下改动前的判定结果（例如用一条超限请求确认当前返回 `413`）。
2. 在「规则清单」中切换状态开关，或在编辑页保存并「确认并应用」。
3. 每隔几秒用同一请求探测一次，记录第一次出现新结果的时间。

你会看到

- 停用规则后，后续请求很快不再命中；重新启用后，从操作到新规则重新生效通常在 15～20 秒的量级。
- 在途的流式响应不会被打断：流进行中停用规则，这条流仍以正常的 `finish_reason=stop` 结束，客户端无需重试。

注意：一次改多条规则时，按最后一条生效的时间安排验证。不要在生效前反复点保存，那会让每次下发重新排队。

34.6 查看修改记录与回退

适用场景：确认某条规则改过几次、改了什么；或改错了需要退回之前的形态。

查看修改记录

1. 打开流量规则详情，点「修改记录」。
2. 列表按时间列出该规则的每一次新建、修改、启停与排序调整。
3. 点一行进入对应的操作审计详情，以「字段 / 变更前 / 变更后」三列对照（见第 32.7 节）。

你会看到：修改记录能准确回答「这条规则改过几次、每次改了什么、谁改的、什么时候」。

回退步骤

1. 先判断是否需要立即止血：需要时在规则清单中关闭该规则的状态开关，停用即时生效。
2. 在「修改记录」中打开目标版本对应的审计详情，记下「变更前」的值。
3. 点「编辑」，把这些字段改回目标值。
4. 保存并在「确认变更」中逐项核对差异，点「确认并应用」。
5. 用一条请求验证行为已恢复，并在「运行总览 › 请求」确认新记录符合预期。

注意

- 「载入此版本」用于在只读视图中查看历史版本内容，回退仍以编辑并重新保存为准。
- 模型服务、可用范围、配额、智能体等对象没有版本回退，变更前请记录原值，必要时手工改回。
- 编辑复杂规则时，建议一次只改一类字段，改完先保存再做下一类，便于核对与回退。

34.7 变更审批

适用场景：确认哪些操作必须走审批、哪些配置变更由管理员直接生效。

入口：管理后台 › 护栏 › 审批中心 › 「策略」页签。

你会看到：可配置审批的动作包括发布技能、发布网页、发布到注册表、申请 API 密钥、发布插件到插件源、申请智能体 API 密钥、技能安装准入线。智能体执行中的工具审批在智能体的审批设置中配置（第 14 章）。



流量规则、模型服务、模型供应商、护栏等配置变更不在审批清单中，在「确认变更 › 确认并应用」后立即生效。对这类变更，建议这样控制：

- 用「确认变更」的差异预览做事前控制，把预览内容留存到变更单或工单中；
- 用角色管理把关键配置的修改权收窄到少数账号（第 3 章）；
- 用操作审计做事后追溯，按「按操作筛选」定位资源类别，核对谁在何时改了什么；
- 多人协作时约定变更窗口，并在变更前后各留一条验证请求。

34.8 授权许可


适用场景：确认已开通的模块；导入、更新或移除许可。

前提：租户管理员账号；已从供应商取得签名的许可证文件。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 系统设置 › 全局设置 › 「授权许可」页签」。
2. 查看「高级模块」：模型护栏、动态路由、全链路审计、用量与成本、知识库，以及各自的开通状态。
3. 查看「授权状态」与「许可来源」：未导入许可时显示「社区版（未导入许可）」；已导入时显示「已导入商业许可」，以及授权对象、许可 ID 与导入时间。
4. 需要升级商业授权时，按页面「升级商业授权」的三步操作：选择授权绑定方式（「绑定安装实例」或「绑定加密钥匙」）后点「导出授权请求 (.json)」，交供应商换取签名许可，再点「导入 .lic 文件」。

你会看到：导入成功提示「许可导入成功」，各模块状态即时更新。授权状态可能为「授权有效」「社区版」「授权已到期，请续期」或「授权已到期」。



注意

- 许可按租户生效，导入与移除只影响当前租户；许可与部署绑定，开发、测试、生产等多套部署需要各自的许可证。
- 许可在本地验签，整个流程不需要访问互联网。
- 绑定加密钥匙的许可需要保持设备连接：拔出或检测过期会暂停授权，插回同一把钥匙后自动恢复；可在「加密钥匙」区点「重新检测」。
- 「移除许可」需在确认框中确认，移除后部署回落到无导入许可状态，对应模块的菜单与接口不再可用，基础功能不受影响。移除或更换许可前，先确认没有业务依赖相关模块，并在维护窗口内进行、提前通知使用者。
- 可选能力的安装与启用在平台控制台的「系统更新」中维护；许可未包含的能力显示「许可证未包含此能力」（见第 33.9 节）。

34.9 品牌与外观

适用场景：把控制台、工作台与登录页换成企业自己的名称、标识与主题色。


操作步骤

1. 进入「管理后台 › 系统设置 › 全局设置 ›「品牌与外观」页签」。
2. 在「产品显示名」填写显示的产品名称；在「标志」点「更换图片」上传标志图片；在「网站图标」点「更换」上传浏览器标签图标（可选，未设置时使用系统默认）。
3. 在「主题色」中选择色块。可选「经典蓝」「靛青」「紫罗兰」「青碧」「翠绿」「琥珀」「玫红」「石墨」八种，默认为「经典蓝」。选择后当前页面立即按所选颜色预览，此时设置尚未生效；未保存即离开页面时，预览还原为

已保存的主题色。

4. 点「保存」。保存后产品显示名、标志、网站图标与主题色对本租户全部成员和登录页生效。
5. 需要清除自定义品牌时点「恢复默认」，在确认框中确认后，产品显示名、标志、网站图标和主题色一并恢复为系统默认（主题色回到「经典蓝」），并立即对本租户全部成员生效。未做过任何自定义时「恢复默认」不可选。

你会看到：保存后，产品名、标志、标签图标与主题色随之改变，登录页的标题、站点名与描述等信息同步更新。



注意

- 品牌配置对全租户生效，改动前先与业务方确认。
- 未登录用户打开登录页时，在地址后附加 `?tenantSlug=<租户标识>` 即可显示对应租户的品牌；登录后按账号所属租户显示。
- 需要向成员发布维护通知时，使用「系统设置 › 通知横幅」。

能力说明

不提供的能力	替代做法
任意两个配置版本之间的对比	分别打开两条修改记录的审计详情查看；或导出规则 YAML 后用文本比较工具对照（见 34.3、34.6）
版本级一键回滚	先停用规则止血，再按历史版本的值改回并重新保存（见 34.6）
模型服务、供应商、告警、智能体等配置的整体导出与跨环境迁移	只有流量规则支持 YAML 导出导入；其他对象在目标环境逐项配置（见 34.3）

不提供的能力	替代做法
按网关分批下发配置、按流量比例放量	用流量规则的灰度 Cookie、请求头或调用方条件只让部分请求命中新配置（见第 35.4 节）
网关配置变更的审批流程（审批后生效、驳回不生效）	用「确认变更」预览做事前控制、用角色管理收窄修改权、用操作审计做事后追溯（见 34.7）
定期自动巡检配置并给出优化建议	用「验证规则」模拟单次请求、用「确认变更」核对差异、导出 YAML 后离线审阅（见 34.4）
已禁用 API 密钥的重新启用	重新签发新密钥；需要临时阻断时用流量规则拒绝
按访问域名自动识别租户的独立门户	登录链接附加 `?tenantSlug=<租户标识>` 显示租户品牌（见 34.9）

35. 分阶段上线

本章内容：本章面向负责推广平台的租户管理员与安全管理员，给出从「跑通一次对话与一次调用」到「全员可用」的推荐步骤。平台把「谁能用」与「请求怎么走」拆成两件事：前者由可用范围与工作空间决定，后者由流量规则决定。分阶段上线就是先分别收窄这两件事，再逐步放开。读完后，你可以按阶段推进，并在每个阶段结束时知道该检查什么、出问题怎么退回。

阶段	主要手段	进入下一阶段的条件
一、准备	授权许可、组织与角色、全局默认模型、通知渠道	第 36.2 节的检查清单中「准备」类全部通过
二、圈定试点	试点工作空间、可用范围只授权试点对象、配额从紧	试点对话与调用的成功率、耗时符合预期
三、观察策略	护栏先「仅记录，放行」，智能体工具先要求审批	命中记录中的误报可接受
四、灰度切换	灰度 Cookie、请求头染色、加权分流	灰度与对照请求的结果、耗时无明显差异
五、逐步推广	逐次扩大可用范围与工作空间成员，观察策略改为拦截	每次扩大后观察一个完整业务周期
六、稳定运行	告警、操作审计、定期巡检	按第 36 章执行


35.1 阶段一：准备

适用场景：平台已部署完成、成员可以登录，但还没有人真正开始使用。

操作步骤

1. 进入「管理后台 › 系统设置 › 全局设置 › 「授权许可」页签」，确认本次上线涉及的模块已开通。「高级模块」区列出模型护栏、动态路由、全链路审计、用量与成本、知识库（第 34.8 节）。
2. 平台管理员在「平台控制台 › 系统维护 › 系统更新」确认所需的可选能力（如智能体运行环境、知识库、文档解析）已启用（第 33.9 节）。
3. 在「组织与权限 › 成员与部门」确认部门与成员归属，跨部门授权使用职能组；管理角色按职责分立指定到不同人员（第 3 章）。
4. 在「系统设置 › 全局设置 › 「常规」页签 › 默认模型」为内容安全、敏感信息识别等能力指定模型，并确认状态正常。
5. 在「运行与排障 › 告警规则 › 通知渠道」建立已验证的渠道（第 32.2 节）。

你会看到：「许可来源」区显示「社区版（未导入许可）」或已导入许可的来源；同页给出升级商业授权的三步：导出授权请求（.json）、换取签名许可、导入 .lic。



注意：许可与部署绑定，开发、测试、生产各一套部署需各自的许可文件，不能互导。

35.2 阶段二：圈定试点

适用场景：准备让一小批人先在真实业务上使用。


前提：已接入模型供应商，并建好至少一个面向明确用途的模型服务（第 4～6 章）。

操作步骤

1. 在模型服务的「试跑」页签跑一次，确认回复正常、耗时与 Token 有数值。
2. 打开服务详情的「可用范围与配额」，点「编辑可用范围」，选择授权对象（所有用户、部门、职能组、工作空间或逐个成员）。试点期建议按部门或职能组授权，人员变动时只需调整组织。

3. 点「下一步」进入有效期设置，选择带结束时间的有效期；保存后为试点对象设置从紧的配额（第 7 章）。
4. 在「组织与权限 › 工作空间」创建一个试点工作空间，只加入试点成员，并为它配置可用的模型服务（第 3 章）。
5. 需要外部工具时，配置 MCP 服务或 API 服务，同样只授权给试点范围，并设置带截止日期的有效期（第 22 章）。
6. 在试点工作空间中创建一个代表性的智能体，绑定已授权的模型服务与工具，由试点成员完成一次对话验证（第 13 章）。

你会看到：可用范围表按对象逐行列出名称、类型与配额。范围外的成员在模型广场与密钥归属下拉中都看不到该服务；试点成员登录后在「新对话」中可以选到试点智能体并得到回复。



注意：新建的模型服务默认没有可用范围。把成员移出范围后，其已签发的密钥不会立刻失效，之后调用返回 `401 invalid_api_key`；需要立即断权时禁用密钥，或把成员移至已离职（第 3 章）。

35.3 阶段三：用观察方式验证安全策略

适用场景：第一次为真实业务启用敏感信息、模型判断或工具调用检测。这类策略初期容易误报，直接拦截会打断业务。

操作步骤

1. 在「护栏 › 护栏规则 › 敏感数据」点「试运行」，选择要检测的类型并粘贴典型业务文本，核对识别结果与脱敏后的文本。试运行不写调用记录，也不真的请求模型。
2. 在流量规则中添加「内容检测 · 对话内容」或「内容检测 · 工具调用」动作，命中后的处置先设为「仅记录」；关键词的「字符插桩命中后」与「解码后命中」同样可选此项。

3. 使用模型判断时，确认节点中「判断模型不可用时」的处置。新建规则默认为「拒绝」，确有业务连续性要求时才改为「放行」（第 25.9 节）。保存前用画布右栏的「验证规则」核对典型样本（第 25.12 节）。
4. 智能体首次接入会产生外部影响的工具（写数据、发消息、调用业务系统）时，先把这些工具设为需要审批，观察一段时间再放开（第 14 章）。
5. 保存并「确认并应用」，等规则显示「已生效」；运行一个完整业务周期后，在规则详情的流量视图核对命中项与处置；误报可接受后，把处置改为「脱敏」或「拦截」并再次确认。

你会看到：试运行结果形如「已脱敏 · 手机号 1 处」并给出耗时。改为拦截后，API 调用返回 `403 CONTENT_POLICY_BLOCKED`，`message` 为配置的回复话术，调用记录中结果为「已拦截」；对话中显示回复话术与「此回复由内容规则提供」。

注意：「仅记录」的命中同样出现在调用记录与规则详情的流量视图中，可配合网关策略告警的「命中次数」观察误报是否收敛（第 32.4 节）。改为拦截后，调用方与员工看到的是回复话术，上线前须通知业务方。

35.4 阶段四：用灰度规则切换一部分请求


适用场景：需要更换模型、更换上游或调整路由，但不能一次切换全部流量。

方式	适用场景	配置方法
灰度 Cookie	浏览器类客户端按会话染色	条件「灰度 Cookie」，名称从 `zenova_canary`、`zenova_rollout`、`zenova_variant` 中选一个并填写取值
请求头	业务系统自行控制哪些请求走新路径	条件「请求头」，例如 `x-release-channel` 等于 `gray`
加权分流	按比例切换流量	动作「转发到」，分流策略选「加权轮询」，为新旧目标设置权重
影子分派	新目标先旁路试跑	动作中添加「影子分派」，按比例复制请求到候选目标

操作步骤（以加权分流为例）

1. 进入「流量 › 流量规则」，点「新建规则」。条件：模型服务属于试点服务、调用类型为「模型调用」；需要限定人员时追加「调用方」条件。
2. 动作选「转发到」，分流策略选「加权轮询」，原目标权重 90%、新目标权重 10%；需要回退时添加备用档位并开启故障转移。
3. 用「试运行」确认条件匹配，再「保存规则」，在「确认变更」中核对命中顺序后点「确认并应用」。
4. 在「实时流量」查看各目标的实际占比与耗时，在「运行总览 › 请求」核对真实落点；确认无异常后逐步调整权重直到 100%。

你会看到：「确认变更」列出字段差异、关联对象与命中顺序，页脚提示「确认后，命中的请求会按新规则走。发布前请先看命中顺序。」保存后，配置下发到网关节点需要十几秒到二十秒；「实时流量」按目标给出配置权重、实际占比与耗时分位。



注意：规则按优先级从上到下匹配，设置了「结束匹配」的前序规则会截住请求；新规则保存后先用「验证规则」模拟一次，确认它确实会被命中（第 34.4 节）。加权轮询在小样本下比例会有偏差，判断比例以足够多的请求为准。员工对话与智能体的模型调用同样经过网关，灰度规则对它们同样生效。

快速回退：在规则清单中关闭该规则的状态开关，后续请求立即不再匹配，进行中的请求不受影响。需要回到历史配置时，在「修改记录」中查看各次变更，按差异改回并重新保存（第 34.6 节）。

35.5 阶段五：逐步推广

适用场景：试点稳定后，把使用范围扩大到更多部门与成员。

操作步骤

1. 每次只扩大一个维度：增加一个部门、增加一个模型服务、增加一个 MCP 服务、开放一个智能体，或把一项观察策略改为拦截。
2. 扩大后用范围外账号验证仍被拒绝；随后按真实用量调整配额，在「运行总览」关注费用与成功率。
3. 在「使用洞察」处理试点期暴露的问题（第 31 章）；需要通知成员的变化，用「系统设置 › 通知横幅」发布。
4. 验证成熟的智能体可以发布给更大范围使用（第 17 章）。

阶段结束前逐项确认

- ☐ 「运行总览 › 请求」中本阶段的调用全部可查，路由结论与命中规则符合预期
- ☐ 策略命中记录的对象与次数符合预期，没有明显误报；「运行总览 › 告警」中没有未处理的严重告警
- ☐ 范围外账号、未授权密钥的调用被正确拒绝；操作审计中的变更记录完整
- ☐ 试点成员能在工作台完成对话、文件上传与知识检索，智能体任务能完成并在需要时发起审批
- ☐ 已写下回退方式：停用哪条规则、恢复哪个范围、把哪项策略改回观察、停止哪个智能体

能力说明

不提供的能力	替代做法
多套环境在同一部署内隔离并同步配置	按环境各部署一套，各自导入许可与配置；流量规则可导出 YAML 后在目标环境导入（第 34.3 节）
灰度 Cookie 使用自定义名称	改用「请求头」条件做染色（见 35.4）
整条规则的「观察模式」（只记录不执行）	护栏类动作选「仅记录，放行」；路由类变更先用「验证规则」模拟，再用极小权重放量（见 35.3、35.4）
按健康指标自动放量、异常时自动回退	手动调整权重；配置故障转移切到备用档位；发现异常后停用规则（见 35.4）

36. 上线检查、稳定运行与管理交接

本章内容：本章给出一份可以照着逐项确认的上线检查清单，说明试点转正式时需要确认哪些状态、稳定运行期按什么节奏巡检、出现异常时按什么顺序处置，以及管理交接时应交付哪些材料、怎样在平台内完成权限接管。读者是即将把平台从试点转入正式运行的管理员与项目负责人。

36.1 运行部署验收

适用场景：安装或升级完成后，在开放给成员之前先确认部署本身是健康的。

前提：平台管理员账号。

操作步骤

1. 进入「平台控制台 › 系统维护 › 部署配置」，找到「最近一次验收」卡片。
2. 点「立即验收」，等待「验收运行中…」结束。
3. 查看汇总「通过 N/M，阻断 N，警告 N」，逐项展开阻断与警告项，按处理建议修正后重新验收。
4. 在「运行与排障 › 系统运行监控」确认数据面、控制面与依赖三组都没有异常项（第 33.1 节）。

你会看到：从未运行过时卡片显示「尚未运行过验收」；结果超过有效期时提示「验收结果已过期，请重新触发验收。」

注意：控制台无法打开时，部署管理员可在主机上执行 `zenova doctor` 做同类自检，执行 `zenova status` 查看各服务状态。有阻断项时不要开放给成员。

36.2 上线检查清单

适用场景：把访问入口开放给更大范围之前，逐项确认下表。每一项都能在产品界面中得到结论。

平台与授权

检查项	在哪确认	通过标准
部署健康	平台控制台 › 部署配置 › 最近一次验收	无阻断项，警告项已评估
可选能力就绪	平台控制台 › 系统维护 › 系统更新	本次上线需要的能力（智能体运行环境、知识库、文档解析等）为「已启用」
授权模块完整	管理后台 › 系统设置 › 全局设置 ›「授权许可」页签	「高级模块」区所需模块均已开通，授权状态为「授权有效」或符合预期的社区版
备份就绪	平台控制台 › 系统维护 › 备份与恢复	上线前已有一份成功的备份，且已在隔离环境演练过恢复

模型与能力

检查项	在哪确认	通过标准
模型供应商可用	管理后台 › 模型供应商	关键供应商健康状态正常，「可用性探查」近期有成功记录
模型服务已发布	管理后台 › 模型服务	面向试点的服务处于已发布状态，有近期成功调用
可用范围正确	模型服务详情 › 可用范围与配额	试点成员或部门在列表内，范围外账号确认不可见
配额与预算合理	同上	额度不为 0（额度 0 会阻断全部调用），周期符合预算
密钥与调用方就绪	模型服务 › API 密钥管理	试点密钥状态可用，接入配置已交付到调用方
MCP 与 API 服务	管理后台 › 能力	已发布、可用范围正确，临时授权设置了截止日期


员工与智能体

检查项	在哪确认	通过标准
工作空间	管理后台 › 组织与权限 › 工作空间	试点工作空间的成员、角色与模型服务已配置
员工对话	成员账号登录工作台 › 新对话	能选到授权的模型或智能体并得到回复
文件与知识	工作台 › 文件、知识库	常用文件能上传、预览，知识库能检索到授权范围内的内容，范围外的不可见
智能体运行	管理后台 › 智能体 › 智能体运营	试点智能体服务状态正常，无「运行时落后」标记

检查项	在哪确认	通过标准
工具审批	用试点智能体触发一次需审批的工具	审批请求按预期到达，批准与拒绝都得到正确结果

治理与观测

检查项	在哪确认	通过标准
流量规则已生效	管理后台 › 流量 › 流量规则	关键规则为启用状态，「确认并应用」已完成
护栏按需启用	管理后台 › 护栏 › 护栏规则	需要的检测类型已配置并绑定到流量规则；依赖全局默认模型的能力已配好模型
请求记录可查	管理后台 › 运行总览 › 请求	能按接入凭据筛出试点调用，状态与耗时正常
审计可用	管理后台 › 审计与合规 › 操作审计	近 24 小时有配置变更记录，完整性校验可执行
告警与通知就绪	管理后台 › 运行与排障 › 告警规则	关键规则已启用并绑定渠道，通知渠道已通过测试消息验证；平台告警路由已绑定
文档入口可达	账号菜单 › 帮助	能打开产品文档



注意

- 清单中任何一项不通过，都不要扩大开放范围。先在小范围内修正并重新验证该项，再继续。
- 安全相关的检查不能只用管理员账号完成。至少用普通成员、业务管理人员与管理员三类账号，核对界面可见性与直接打开地址的结果。
- 同时用敏感数据、风险内容、无权限资源、无效参数与额度耗尽等场景各验证一次错误提示是否清晰。

36.3 稳定运行期的巡检节奏

适用场景：转入正式运行后，按固定节奏巡检，不需要持续盯着页面。

每日

- 平台状态页与「运行总览」的指标卡、请求列表，重点看成功率与失败原因分布。成功率下降时先看失败原因分项：属于上游故障还是调用方问题，处置方式完全不同。
- 「运行总览 › 告警」中的新命中，以及平台控制台「活跃告警」中尚未确认的告警。
- 「智能体运营」中服务状态异常或有「最近错误」的智能体。

每周

- 用量与成本的趋势、消耗排行中的高消耗凭据与部门。某把密钥或某个部门的消耗异常增长时，先确认是业务增长还是密钥外泄（第 28 章）。
- 「使用洞察」中新出现的问题（第 31 章）。
- 告警规则的触发记录，评估是否需要调整阈值或最少样本。

按需

- 网关节点与依赖状态、可用性探查历史、审计完整性校验。

- 平台日志容量与清理历史（第 33.7 节）。
- 计划内的配置变更前后各看一次相关页面（第 34.1 节）。

容量问题的处理顺序

1. 选定同一时间范围，查看请求量、错误率、响应耗时与排队情况。
2. 按模型、工作空间、接入凭据或智能体缩小影响范围。
3. 打开代表性请求，区分是上游响应慢、工具执行慢、排队、治理处理，还是重复调用。
4. 检查模型服务配额、API 密钥配额、流量保护与智能体运行状态。
5. 一次只调整一类限制，记录原值与恢复值；用正常业务请求验证恢复，再观察同一时间窗口的变化。

「在线成员数」与「请求并发」是不同的限制：登录或会话问题检查成员会话状态；模型请求拥塞检查并发、排队与流量保护。

36.4 发现异常时的处置顺序

适用场景：收到告警或用户反馈后，需要有条理地止血、定位与修复。

1. 先止血：确认影响面（哪些服务、哪些调用方、哪些智能体），必要时停用相关流量规则、密钥或智能体，而不是急着重启服务（第 33.10 节）。
2. 再定位：在「运行总览 › 请求」按时间和调用方筛出失败请求，打开请求详情查看「路由与改写 › 命中记录」与错误码；智能体问题先看「智能体运营」中的最近错误与生命周期事件。
3. 后修复：定位到具体对象（供应商账号、规则、配额、证书、智能体配置）后只改这一项，改完观察一轮真实流量。
4. 留记录：把时间、对象、现象与处置写进变更记录；平台告警在「活跃告警」中填写解除原因与已执行的处置（第 32.6 节）。

36.5 管理交接要交付什么

适用场景：项目交接或管理员更换时，准备交接材料。

除了账号本身，更需要交付的是「谁负责什么」和「出了问题怎么查」。

交接项	内容
账号与角色	平台管理员、租户管理员、安全管理员、审计员等各自的账号与责任人；临时账号已清理
授权与许可	许可来源、绑定方式、到期安排与模块清单
部署与依赖	部署方式、访问地址、数据依赖的提供方与维护方（第 33.6 节）
模型接入清单	供应商、账号归属、模型服务与可用范围
能力与智能体	MCP 服务、API 服务、知识库、已发布智能体及其负责人、授权范围与工具审批设置

交接项	内容
流量与安全策略	已启用的流量规则、护栏规则、限流阈值，以及配置理由
配额与预算	各服务、各部门的额度设置与调整流程
观测与告警	告警规则的接收人、通知渠道、平台告警路由与升级路径
日常运维	备份频率与转存位置、升级窗口、变更流程、回退手段、最近一次恢复演练结果
支持渠道	内部支持联系人与提交支持请求所需信息（第 37 章）

注意：交接「已启用的策略」时要连同「为什么这样配」一起交接。只交阈值、不交理由，下一位管理员既不敢改也不敢删。

36.6 在平台内完成权限接管

适用场景：更换管理员或调整职责，需要确保接任人员拿到所需权限、原管理员的权限按时收回。

操作步骤

1. 在「组织与权限 › 角色管理」为接任人员分配与职责相符的管理角色；平台管理员在「平台控制台 › 平台账号与登录 › 平台账号」中调整平台级账号。
2. 让接任人员用自己的账号登录，核对可见菜单与资源范围，同时确认无关页面仍不可访问。
3. 逐项确认模型服务、API 密钥、MCP、智能体、护栏、告警、审计、备份与运行管理的负责人。
4. 轮换由原管理员个人保管的凭据（上游供应商密钥、连接凭据、证书私钥等），并验证相关连接与调用仍可用。
5. 由接任人员完成一次配置变更、一次异常定位与一次备份状态检查。
6. 确认接管完成后，移除原管理员不再需要的角色；如原管理员离职，在「成员与部门」中移至已离职。
7. 在「操作审计」中核对角色授予、移除与账号状态变更的记录。

注意：共享管理员账号会破坏审计归属，不应用于多人日常操作。由原管理员个人创建的智能体与 API 密钥，交接前确认新的负责人，避免账号停用后影响业务。

能力说明

不提供的能力	替代做法
容量规划工具与安装前的内核参数、操作系统发行版识别	安装前的磁盘空间检查会在空间不足时阻断安装；其余容量按试点期的实际用量估算后再决定扩容
定期配置巡检报告	用部署验收检查部署健康（见 36.1）；规则侧用「验证规则」做单次模拟（第 34.4 节）
一键导出运行状态总览	通过「运行总览」逐页查看，或用报表导出的调用与用量数据自行汇总（第 32.10 节）

不提供的能力	替代做法
管理员账号的一键交接（资源批量转移）	按 36.6 的步骤逐项确认负责人并调整角色，交接前确认个人创建的资源归属

37. 联系支持所需信息

本章内容：提交问题前先按本章整理信息，可以显著缩短定位时间。本章说明先自行排除哪些常见情况、需要记录哪些字段、从哪里取得这些字段、哪些信息必须脱敏，以及把材料交给支持人员时的组织方式。读者是租户管理员、平台管理员与负责内部支持的人员。

37.1 先自己确认几件事

适用场景：收到「用不了」「报错了」的反馈，准备联系支持之前。

下面几项能排除大部分「看起来像故障」的情况，结论都能在界面上直接看到：

1. 是不是权限或范围问题：调用返回 403，或成员在模型广场、新对话中看不到某个模型或智能体时，先确认该成员在模型服务、工作空间或智能体的授权范围内，且密钥状态为可用（第 7 章）。
2. 是不是额度问题：调用返回 429 且原因码为 POOL_EXHAUSTED 时，是额度耗尽而不是服务故障，调整配额或等待周期重置即可（第 7 章）。
3. 是不是规则拦截：请求在「运行总览 › 请求」中结果为「已拦截」时，打开详情的「路由与改写 › 命中记录」，可以看到是哪条规则、按什么条件命中的（第 30 章）。
4. 是不是智能体自身状态：智能体无响应时，在「智能体 › 智能体运营」查看服务状态、最近错误与生命周期事件；处于等待审批的任务会停在审批环节，不是卡死（第 14 章、第 33.5 节）。
5. 是不是平台整体问题：打开平台状态页 /platform-status，确认各组件为绿色；平台管理员查看「系统运行监控」（第 33.1 节）。

37.2 需要记录的信息

适用场景：确认需要联系支持后，收集定位所需的字段。


通用信息

项目	说明
发生时间	精确到分钟，注明时区；说明是首次出现还是持续出现
租户与工作空间	当前租户名称；员工侧问题注明所在工作空间
账号	受影响成员或管理员的用户名（不要提供密码）
页面入口	菜单路径或页面地址，例如「管理后台 › 模型服务 › 某服务详情」
期望结果与实际提示	页面错误提示的原文，或经脱敏的截图

项目	说明
复现步骤	从登录开始的点击序列，越具体越好；说明能否稳定复现
最近的变更	最近是否修改过模型、密钥、MCP、护栏、流量规则、可用范围、配额、成员权限、部署配置或版本
已做过的处置	停用了什么、改过什么、结果如何

网关调用问题（从「运行总览 › 请求 › 请求详情」的「概要」页签获取）

项目	说明
链路 ID / 请求 ID	定位的主键，请完整复制
网关事件 ID	多条请求同批失败时一并提供
发起人与接入凭据	凭据只写前缀（例如 `lp_73d693c`）
客户端 IP	—
声明模型与实际路由模型	两者不一致时说明发生过路由改写
HTTP 状态码与错误码	例如 `429` / `rate_limit_exceeded` / `TRAFFIC_RATE_LIMITED`（附录 C）



员工对话与智能体问题

项目	从哪取
智能体名称	对话页顶部或「智能体运营」列表
会话地址	浏览器地址栏中的对话地址（形如 /chat/<智能体>/<会话>），可唯一定位该会话
使用的模型服务与模型	智能体配置或「智能体运营」详情中的「模型服务」
智能体运行信息	「智能体运营」详情中的服务状态、运行时、最近错误与错误时间
文件或知识库	涉及文件解析或检索时，注明文件类型、大小与所在知识库

平台运行问题（平台管理员提供）

项目	从哪取
当前版本与部署方式	「系统更新 › 当前版本」或「系统运行监控」顶部
异常组件	「系统运行监控」中标为异常或需要关注的节点、服务与依赖，以及其处理建议
升级、备份或恢复任务	任务的当前步骤、结果与「查看详细信息」中的内容
主机自检结果	在主机上执行 zenova status、zenova doctor 的输出
平台日志	「平台运维日志」（平台控制台 › 网关 › 节点详情「查看节点日志」）中相关时段的错误级别日志

注意：请求 ID 与链路 ID 在响应头中也有（例如 x-trace-id、x-lp-data-plane-request-id）。调用方是业务系统时，请开发人员把这两个响应头记入日志，后续排查会快很多。

37.3 必须脱敏的内容

适用场景：提交截图、日志与说明之前。

逐项检查以下内容，不要直接发出：

- API 密钥、上游供应商密钥、访问密钥对（AK/SK）、数据库口令、完整连接串、主密钥、备份加密密钥；
- 两步验证种子、通行密钥、恢复码、访问令牌；
- 请求正文、响应正文、对话内容与文件中的真实业务数据（姓名、手机号、身份证号、银行卡号、地址、工单号等）；
- 与问题无关的内部域名、内网 IP 与拓扑信息。

产品在多数界面已做处理：请求详情中的 authorization 请求头显示为「已抹除 · 长度 N」，密钥明文不会出现在调用记录中，操作审计的导出文件也已脱敏。截图前仍请确认页面上没有明文密钥弹窗。截图应保留导航、字段名称、状态与错误上下文，只遮盖真实敏感值。

支持人员需要进一步信息时，应通过组织认可的安全渠道收集，不在邮件或聊天中传递凭据。

37.4 把材料组织成一份说明

适用场景：整理好信息后，写成一份支持人员容易接手的问题说明。

按以下顺序写：

1. 一句话结论：什么功能、什么现象、影响多少人。
2. 影响面：哪些调用方、模型服务、工作空间或智能体；是否影响全部流量。
3. 发生时间与频率：首次发生时间；持续失败还是偶发。
4. 已做过的处置：停用了哪条规则、改过哪个配置、结果如何。
5. 定位字段：链路 ID、请求 ID、会话地址、错误码（见 37.2）。
6. 附件：脱敏后的截图、日志片段与命令输出。

能力说明

不提供的能力	替代做法
按账号检索失败登录记录	操作审计的「认证」类记录可看到失败登录的时间与原因，操作人显示为系统、不含尝试的账号；按账号排查时结合成功登录记录与来源 IP 判断（第 32.12 节）
一键生成诊断包	按 37.2 的表逐项取证；平台侧问题在主机上执行 `zenova doctor` 并附上输出；调用数据用「报表导出」导出（第 32.10 节）
链路详情中网关侧调用的输入输出原文	网关自身产生的调用环节不采集输入输出；需要请求与响应原文时，从「运行总览 › 请求 › 请求详情」的「请求」「返回客户端的响应」页签获取（第 30 章）

附录 A. 角色与入口速查

A.1 三个使用面

使用面	怎么进入	面向谁	主要内容
工作台	登录后默认进入，首页为「新对话」	全体成员	对话、知识库、提示词、应用市场、技能广场、智能体、文件
管理后台	账号菜单 › 管理控制台	租户管理员与按职责授权的管理角色	模型、能力、智能体、组织与权限、护栏、流量、运行与排障、审计与合规、系统设置
平台控制台	平台管理员账号登录后进入	平台管理员	租户、网关与网络、运行与排障、平台账号与登录、系统维护

A.2 角色与常用入口

角色	主要入口	常用页面	说明
普通成员	工作台	新对话、知识库、提示词、应用市场、技能广场、智能体、文件；个人设置中的使用情况、模型用量、调用日志、模型服务、API keys、通知	只看到被授权的模型服务、智能体与能力（第 8～19 章）
工作空间管理员	工作台 › 工作空间菜单 › 工作空间设置	通用、授权凭据、成员	工作空间内的成员与凭据管理（第 3 章）
租户管理员	管理后台	全部租户级菜单	日常配置的主入口；「系统设置 › 全局设置 ›「授权许可」页签」由租户管理员操作
系统管理员	管理后台	模型供应商、模型服务、MCP 服务、API 服务等配置类页面	负责配置，与安全、审计职责分立（第 3 章）
安全管理员	管理后台	护栏规则（含威胁情报）、审批中心、流量规则、标签、SSO 配置；「全局设置」中只显示「账号与会话安全」页签	负责凭据与安全策略
审计员	管理后台	操作审计、报表导出；「全局设置」中只显示「数据留存」页签	只读为主，不参与配置变更
运营	管理后台	运行总览、告警规则、智能体运营	负责运行观测与日常值守
平台管理员	平台控制台	租户管理、网关、出口网络、系统运行监控、系统更新、备份与恢复、部署配置	平台级页面只对平台管理员开放

注意：各管理角色可见的菜单以「组织与权限 › 角色管理」中的实际授权为准。看不到某个菜单时，先核对当前账号的角色与许可模块，而不是判断功能缺失。

A.3 工作台入口

页面	路径	详见
新对话	`/chat/new`	第 8、9 章
知识库	`/knowledge`	第 10 章
提示词	`/prompts`	第 13.12 节

页面	路径	详见
应用市场	/apps	第 14 章
技能广场	/skills	第 14 章
智能体	/agentic	第 13～15 章
文件	/files	第 10、12 章
个人设置	/settings	第 19 章
我的客户端	/clients	第 20 章
模型广场	/models	第 19 章

A.4 管理后台入口

分组	页面	路径
观测中心	运行总览、使用洞察	/admin/health、/admin/session-diagnosis
模型	模型供应商、模型服务	/admin/model-providers、/admin/model-services
能力	MCP 服务、API 服务、A2A、外部注册中心、技能、插件、知识库管理	/admin/apps、/admin/http-proxy、/admin/a2a/agents、/admin/registry-sources、/admin/skills、/admin/agent-plugins、/admin/knowledge-bases
智能体	角色模板、频道管理、智能体运营	/admin/persona-templates、/admin/channels、/admin/agents
组织与权限	SSO 配置、成员与部门、角色管理、职能组、工作空间	/admin/sso、/admin/accounts、/admin/roles、/admin/functional-groups、/admin/workspaces
护栏	护栏规则（页签：敏感数据、词库、问答、内部系统白名单、威胁情报）、审批中心	/admin/guardrails/pii（威胁情报页签为 /admin/guardrails/threat-intel）、/admin/approvals
流量	流量规则、标签、网关扩展	/admin/route-policies、/admin/tags、/admin/plugins
运行与排障	告警规则、SMTP 配置	/admin/alerts、/admin/email-settings
审计与合规	操作审计、报表导出	/admin/audit、/admin/export-jobs

分组	页面	路径
系统设置	通知横幅；全局设置的常规、品牌与外观、账号与会话安全、数据留存、授权许可页签	/admin/banner；/admin/global-settings?tab=general、/admin/global-settings?tab=branding、/admin/global-settings?tab=security、/admin/global-settings?tab=data-retention、/admin/global-settings?tab=license

以下页面不在侧栏显示，需从相关页面进入：网关域名接入，在「运行总览 › 会话」打开一场会话，会话详情的网关提示条显示「本会话没有经过网关的请求。……」时，点提示条上的「查看接入方式」进入；请求详情、链路详情等钻取页，从「运行总览」的列表点击进入。

A.5 平台控制台入口

分组	页面	路径
租户	租户管理、通知横幅	/admin/tenants、/admin/banner
网关与网络	网关、出口网络、SSRF 出站防护	/admin/gateway、/admin/egress-network、/admin/ssrf-guard
运行与排障	告警规则、系统运行监控	/admin/alerts、/admin/system-runtime
平台账号与登录	SSO 配置、平台账号、全局设置（只有「账号与会话安全」页签）	/admin/sso、/admin/accounts、/admin/global-settings?tab=security
系统维护	系统更新、备份与恢复、部署配置	/admin/updates、/admin/backup-restore、/admin/deployment-config

平台运维日志不在侧栏显示：在「网关与网络 › 网关」打开节点详情，点「查看节点日志」进入。

公开页面：平台状态 /platform-status，无需登录。

附录 B. 常用任务索引

我要做什么	看哪一章
了解平台由哪些部分组成、按什么顺序配置	第 1、2 章
建立部门、添加成员、分配管理角色	第 3 章
创建工作空间并加入成员	第 3 章
接入一家新的模型供应商	第 4 章
给模型定价、设置阶梯或分时价格	第 5 章

我要做什么	看哪一章
为不同业务建不同的模型服务	第 6 章
只让某几个部门使用某个模型服务、设置配额与预算	第 7 章
让成员完成第一次对话	第 8 章
管理对话历史、上下文与分享	第 9 章
上传文件、建立并授权企业知识库	第 10 章
配置数据连接并执行查询	第 11 章
生成并导出文档、表格与报告	第 12 章
创建一个可复用的智能体	第 13 章
维护带版本的提示词并发送给智能体	第 13.12 节
为智能体配置工具、技能与审批	第 14 章
使用记忆、子智能体与任务委派	第 15 章
把智能体接入钉钉、飞书等外部 IM	第 16 章
配置并发布业务智能体	第 17 章
保护运行时的凭据、文件系统与网络访问	第 18 章
成员在个人设置中查看模型、获取密钥	第 19 章
管理调用方与 API 密钥	第 20 章
用 OpenAI、Anthropic、Gemini 协议调用	第 21 章
把外部工具接成 MCP 服务或 API 服务并分发	第 22 章
接入外部智能体（A2A）、技能、插件与外部注册中心	第 23 章
检测并脱敏身份证号、手机号等敏感数据	第 24 章
拦截违规内容或提示注入	第 25 章
按条件把流量分到不同模型、限流、限并发、熔断	第 26 章
启用网关扩展、使用开放 API	第 27 章
查看谁花了多少钱、分析 Token 消耗	第 28 章
接入观测数据、了解查看权限	第 29 章
查看某个请求为什么失败、定位根因	第 30 章
处理使用洞察中的问题	第 31 章

我要做什么	看哪一章
配置告警与通知渠道	第 32.1～32.5 节
处置已经触发的告警	第 32.6 节
查询操作审计、导出审计记录	第 32.7～32.9 节
导出调用与用量数据做对账	第 32.10 节
设置调用记录与正文的留存时长	第 32.11 节
判断平台是否正常	第 33.1 节
添加、排空、退役网关节点	第 33.3 节
启动、停止、重启智能体或控制运行时升级节奏	第 33.5 节
修改访问地址、入口端口、对象存储或归档存储	第 33.6 节
查看平台运维日志、清理日志空间	第 33.7 节
备份与恢复	第 33.8 节
升级版本、启用可选能力	第 33.9 节
紧急停用密钥、服务、规则或智能体	第 33.10 节
安全地修改配置并核对生效	第 34.1 节
导出、导入流量规则	第 34.3 节
回退一次配置变更	第 34.6 节
导入或更新授权许可	第 34.8 节
更换产品名称、标志与主题色	第 34.9 节
从试点逐步推广到全员	第 35 章
灰度切换模型或上游	第 35.4 节
上线前的检查清单	第 36.1、36.2 节
交接管理工作	第 36.5、36.6 节
提交问题给支持要准备什么	第 37 章

附录 C. 错误码与处理建议

下表为常见的错误返回。排查时先看 HTTP 状态码，再看响应体中的 `code` 与 `reason`。

HTTP	code / reason	含义	处理建议
400	VALIDATION_FAILED / invalid_request	请求结构不符合接口要求	按接口文档核对字段与类型；网关侧校验失败的请求不会转发到上游
401	invalid_api_key / LLM_AUTH_FAILED	凭据无效、已撤销或已过期	在「API 密钥管理」确认密钥状态与有效期；重新签发后更新调用方配置
401	Invalid or expired gateway credentials.	模型服务已关闭「发布」，或凭据不再有效	确认模型服务的「发布」状态；重新打开后等待配置下发（第 33.10 节）
403	PERMISSION_DENIED	密钥已禁用，或调用方不在可用范围内	核对密钥状态与可用范围；禁用的密钥需重新签发
403	权限或范围不足	调用方被流量规则拒绝	请求详情「路由与改写 › 命中记录」会指明命中的规则
403	CONTENT_POLICY_BLOCKED	内容被内容检测规则拦截，message 为配置的回复话术	在规则详情的流量视图核对命中项；误报时调整规则或先改为「仅记录」观察（第 25.12 节、第 35.3 节）
403	CONTENT_SAFETY_UNAVAILABLE	判断模型不可用，且规则的「判断模型不可用时」为「拒绝」	在「全局设置 › 默认模型」或规则画布中核对判断模型状态，必要时更换模型（第 25.3 节、第 25.9 节）
403	REQUEST_ORIGIN_REJECTED	控制台写请求的来源校验未通过	从控制台页面正常操作；跨站或来源伪造的请求会被拒绝
404	model_not_found	请求的模型不属于该密钥可用的服务	核对模型名与密钥所属服务；确认该模型已加入服务并发布
404	unsupported_model_endpoint	请求的路径不是标准模型端点	使用标准端点；需要原样直通时改用「API 服务」
413	请求体超限	请求体超过规则设置的上限	缩小请求体，或由管理员调整「请求体大小上限」（第 33.11 节）
429	rate_limit_exceeded / TRAFFIC_RATE_LIMITED	触发请求速率限额	按响应中的 retry_delay_seconds 等待后重试；需要更高额度时调整限额
429	TRAFFIC_CONCURRENCY_LIMITED	并发数超过上限	降低并发，或提高并发上限

HTTP	code / reason	含义	处理建议
429	TRAFFIC_QUEUE_TIMEOUT	排队等待超时	降低并发；或把超限动作从「排队」改为「直接拒绝」以便快速失败
429	insufficient_quota / POOL_EXHAUSTED	Token 或金额预算已用尽	等待周期重置或调整配额；额度为 0 时会阻断全部调用
502	LLM_STREAM_INTERRUPTED	流式响应中途被中断	客户端按中断处理；排查上游稳定性
503	TRAFFIC_CIRCUIT_OPEN	熔断已打开	等待熔断时长结束并观察半开探测；同时排查上游是否持续失败
503	model_route_unavailable / MODEL_ROUTE_NOT_CONFIGURED	没有可用的路由目标，或路由未配置	检查模型服务是否已发布、目标是否健康
503	gateway_draining	网关节点正在排空或停机	按提示 1 秒后重试；负载均衡器应已将该节点摘除（第 33.4 节）
503	token_rate_limit_backend_unavailable	限额的计数服务不可用	属平台侧问题，联系支持（第 37 章）
504	LLM_TIMEOUT	上游超时	检查上游可用性与超时配置；响应头超时不会重放请求

注意：同一个 HTTP 状态码下，reason 不同则含义与处置完全不同。例如 429 中 TRAFFIC_RATE_LIMITED 是限流、POOL_EXHAUSTED 是额度耗尽。排障时不要只看状态码。员工在对话中遇到的模型调用错误同样来自上表，可在「运行总览 › 请求」中按成员筛出对应请求查看。

附录 D. 能力说明

下表汇总全书各章列出的、当前版本不提供的能力与替代做法。

能力	替代做法	详见
从注册中心或 Kubernetes 自动发现模型后端实例	把同一推理服务的多个实例登记为同一供应商的多个账号，由网关按并发与账号状态分配	第 4 章
非标准协议模型按任意路径直通并计入模型用量	标准模型端点只接受标准路径；原样直通改用「API 服务」	第 4、22 章

能力	替代做法	详见
网关到上游的 mTLS 双向认证	上游侧使用 API Key 或自定义请求头认证	第 4 章
定时的上游真实性核验	手动触发核验，结合被动流量信号持续观察	第 4 章
自定义角色与菜单级权限集	使用内置管理角色；用职能组与可用范围收敛授权	第 3 章
gRPC 代理与转码	使用标准模型端点或「API 服务」	第 21 章
批量异步任务接口（/batches、/files）	同步调用，由调用方自行排队	第 21 章
供应商级的模型名重定向、系统提示词注入	由流量规则的处置动作按条件提供	第 26 章
语义路由、智能负载均衡、多地域就近调度	用确定性的匹配条件（请求头、模型名、调用方、网段、时段）写规则	第 26 章
MCP 工具变更审批、MCP 单工具限额、MCP 用户黑白名单	用流量规则按 MCP 方法与工具名收窄，用可用范围控制谁能用	第 22、26 章
外部智能体的在线会话调试面板	使用任务中心的状态历史与请求详情排查	第 23 章
漏洞规则库（CNVD/CNNVD）订阅	威胁情报只支持恶意 IP 与域名类名单，由租户自行接入恶意库	第 25 章
护栏连续超时自动降级	按单次调用设置「组件不可用时」的放行或拒绝	第 25 章
网关扩展的沙箱隔离与超时熔断	网关扩展受所在规则的整体处置约束	第 27 章
计费套餐配置、订购与套餐用量	用配额与预算控制成本，用量按模型服务与标签归集	第 28 章
按历史基线判断突增突降的告警、按日志关键字告警	使用固定阈值规则与「命中突然归零」条件；在平台运维日志中筛选查看	第 32 章
syslog、Kafka、Elasticsearch 实时日志外发	报表导出定时推送、操作审计导出、链路导出地址	第 32 章
独立的登录日志页面、按账号检索失败登录	在操作审计中按「认证 + 客户端错误」筛选	第 34、39 章
审计完整性问题的逐项明细下载	导出该时段的审计记录 CSV 比对，异常时联系平台侧	第 32 章
定时备份计划、远端备份服务器	手动「立即备份」并下载转存；外部数据库与存储用其自身的备份机制	第 33 章

能力	替代做法	详见
降级与跨版本恢复	升级失败自动恢复原版本；需回到更早状态时用升级前备份在同版本上恢复	第 33 章
网关分组、自动修改 DNS、虚拟 IP 漂移	全部节点共用入口池，由客户负载均衡器基于 `/readyz` 摘流	第 33 章
统一的 RTO / RPO 承诺值	以客户环境演练结果与实施方案约定为准	第 33 章
按供应商或租户配置出口代理	按网关节点配置出口策略	第 33 章
版本级一键回滚与任意版本对比	停用规则止血，再按修改记录改回；或导出 YAML 对照	第 34 章
网关配置变更的审批流程	「确认变更」预览、角色收窄修改权、操作审计追溯	第 34 章
按网关分批下发配置、按流量比例放量	用流量规则的灰度条件只让部分请求命中新配置	第 35 章
除流量规则外的配置整体导出与跨环境迁移	在目标环境逐项配置	第 34 章
按访问域名自动识别租户门户	登录链接附加 `?tenantSlug=<租户标识>`	第 34 章
灰度 Cookie 使用自定义名称、按健康指标自动放量	改用请求头条件染色；手动调整权重并配置故障转移	第 35 章
容量规划工具、一键运行状态导出	按试点期实际用量估算；用部署验收与报表导出辅助	第 36 章
一键诊断包	按第 37.2 节逐项取证，附 `zenova doctor` 输出	第 37 章

上表以当前交付版本为准；后续版本如补齐相应能力，请以届时的用户文档与界面为准。